II. Kristallstruktur

II.1	Ва	unktgitter = Raster asis = Atome athematische Beschreibung
II.2	Gittertypen, Bravaisgitter	kubisch, hexagonal etc.
II.3	Miller-Indizes	Kristallebenen, - Richtungen
II.4	Einfache Kristallstrukturen	Diamant, NaCl etc.
II.5	Gitterfehler	
II.6	Polykristallinität, amorphe Fe	stkörper

II.1 Periodisches Gitter


II.1.a historisch: - regelmäßige äußere Form von natürlichen Kristallen

Quarz, Edelsteine, Halbedelsteine

- 1912: Röntgenbeugungsexperimente:

Beweis für periodische Anordnung der Atome





Entwicklung der Röntgenstrukturanalyse




Wilhelm Conrad Röntgen Nobelpreis Physik 1901





Max von Laue Nobelpreis Physik1914




Dorothy Crawfoot Hodkin Nobelpreis Chemie 1964








DNA Röntgenstrukturanalyse




Nobelpreis für Medizin 1962








Francis Crick



Maurice Wilkins



Röntgenbeugungsbild DNA Natriumsalz

Rosalind Franklin (1953)



II.1.b Kristallstruktur

"unendliche" periodische Wiederholung identischer Struktureinheiten im (zwei- oder) dreidimensionalen Raum

Beschreibung: periodisches <u>Gitter</u> (= Zellen) mit <u>Basis</u> (= Zellen<u>inhalt</u>)

Kristallstruktur = Gitter + Basis

Gitter: regelmäßige Anordnung

von (math.) Punkten

beschreibbar durch Vektoren mit

ganzzahligen Koordinaten.


Basis: einzelnes oder mehrere Atome

bzw. Moleküle

in Biokristallen:

teilw. mehr als 1000 Atome

in der Basis.



II.1.c Beschreibung des Gitters

beliebiger Gitterpunkt r:


$$\mathbf{r} = \mathbf{r_0} + \mathbf{n_1} \, \mathbf{a_1} + \mathbf{n_2} \, \mathbf{a_2} + \mathbf{n_3} \, \mathbf{a_3}$$
 \uparrow

Referenzpunkt (Ursprung, oft weggelassen)

 $\mathbf{a_1}, \ \mathbf{a_2}, \ \mathbf{a_3}$: Basisvektoren

 $\mathbf{n_1}, \ \mathbf{n_2}, \ \mathbf{n_3}$: ganze Zahlen

Jeder Gitterpunkt ist darstellbar als eine Linearkombination der Basisvektoren mit ganzzahligen Koeffizienten



Def.: Translationsvektor

$$T = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$$

Gitter kommt nach Translation vollständig mit sich zur Deckung:

TRANSLATIONSINVARIANZ TRANSLATIONSSYMMETRIE

2 beliebige Gitterpunkte können mit T verknüpft werden!

TRANSLATIONSINVARIANZ ist eine definierende Eigenschaft eines Gitters.

II.1.d Beschreibung der Basis

(= Zelleninhalt)

Atom j in der Gitterzelle:

$$\mathbf{r'}_{j} = x_{j} \mathbf{a_{1}} + y_{j} \mathbf{a_{2}} + z_{j} \mathbf{a_{3}}$$

 $0 \le x_{j}, y_{j}, z_{j} < 1$

$$\mathbf{r}_{j} = \mathbf{r} + \mathbf{x}_{j} \mathbf{a}_{1} + \mathbf{y}_{j} \mathbf{a}_{2} + \mathbf{z}_{j} \mathbf{a}_{3}$$

Gittervektor \mathbf{r} + Koordinatenvektor in Zelle

I.1.e Symmetrieoperationen (des Gitters):

führen das Gitter in sich selbst über (Invarianz des Gitters)

(ii) <u>Punkt</u>operationen Drehung um Achse

↑ Spiegelung an Ebene

Festpunkt(e) Drehspiegelung Drehung + Spiegelung Inversion Spiegelung an Punkt.

(iii) Kombinationen Schraubenachse Spiegelung + Translation Gleitspiegelung Drehung + Translation


Symmetrieoperationen spielen zentrale Rolle in der Kristallographie

Mathematisch: Symmetrieoperationen = Gruppe

Beschreibung & Symbole aus Gruppentheorie

Dre	hung	um

 $180^\circ = 2\pi /2$: C_2 zweifache Drehung $120^\circ = 2\pi /3$: C_3 dreifache Drehung $90^\circ = 2\pi /4$: C_4 vierfache Drehung $60^\circ = 2\pi /6$: C_6 sechsfache Drehung







Symmetrieoperationen spielen zentrale Rolle in der Kristallographie

Mathematisch: Symmetrieoperationen = Gruppe

Beschreibung & Symbole aus Gruppentheorie

Dre	hung	um
-----	------	----

180° = 2π /2: C_2 zweifache Drehung 120°= 2π /3: C_3 dreifache Drehung 90°= 2π /4: C_4 vierfache Drehung 60°= 2π /6: C_6 sechsfache Drehung



σ_h an horizontaler Ebene (d.h. ⊥ Drehachse)
 σ_v an vertikaler Ebene (d.h. // ")

Drehspiegelung:

S_j j-fache Drehung + Spiegelung

Punktspiegelung:


Inversionszentrum

II.1.f Einheitszelle und primitive Elementarzelle

Gittervektoren a_i spannen eine Zelle auf: Parallelepiped = Einheitszelle

Volumen der Zelle: $V = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|$ Spatprodukt

Rechtwinklige Zelle: zugehörige Basis enthält 2 Atome (in diesem Beispiel)



II.1.f Einheitszelle und primitive Elementarzelle

Gittervektoren a_i spannen eine Zelle auf: Parallelepiped = Einheitszelle

Volumen der Zelle: $V = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|$ Spatprodukt

Rechtwinklige Zelle: zugehörige Basis enthält 2 Atome (in diesem Beispiel)

Schiefwinklige Zelle: Basis mit nur 1 Atom

Definition:


primitive Elementarzelle = Zelle mit dem kleinstmöglichen Volumen =

(= Zelle mit genau einem Gitterpunkt)

primitive Basisvektoren = zugehörige Basisvektoren

primitive Basis = zugeh. atomare Basis (kleinstmögliche Atomzahl)

Primitive Elementarzelle ist nicht eindeutig



II.2 Gittertypen, Bravaisgitter

II.2.a 2-dimensionale Gittertypen


Zahl der möglichen Gitter unbegrenzt wg. beliebiger Längen und Winkel Unterteilung in Gittertypen

Für jeden Gittertyp: charakteristische Menge von Symmetrieoperationen,

die das Gitter invariant lassen


2-dim: 5 verschiedene Gittertypen:

5 zweidimensionale Bravaisgitter




1.) quadratisch

$$|a_1| = |a_2| \qquad \phi = 90^\circ$$



rechtwinkelig

$$|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2| \quad \varphi = 90^\circ$$




$$|a_1| = |a_2| \qquad \varphi = 120^\circ$$

Konvention: wähle ϕ = 120°, nicht ϕ = 60°

5.) schiefwinkelig

$$|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2| \qquad \varphi \neq 90^\circ$$



4.) zentriert rechtwinkelig

$$|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$$
 $\phi' \neq 120^\circ, 90^\circ$ $\phi = 90^\circ$

Zwei mögliche Beschreibungen:


- a) zentriert rechtwinkelig mit Basis: (0,0), (0.5, 0.5)
- b) primitiv schiefwinkelig


II.2 Gittertypen, Bravaisgitter


II.2.a 2-dimensionale Gittertypen


2-dim: 5 verschiedene Gittertypen:

5 zweidimensionale Bravaisgitter










4.) zentriert rechtwinkelig Basis: (0,0), (0.5, 0.5)



II.2.b Dreidimensionale Gittertypen

Im dreidimensionalen:


14 Bravaisgitter

niedrigste Symmetrie:

triklines Gitter

$$\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$$

 $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$




Gittervektoren, rechtshändig (!)

nächsthöhere Symmetrie:


monoklines Gitter

$$\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$$

$$\alpha = \gamma = 90^{\circ} \neq \beta$$



primitiv




basiszentriert

nichtprimitives Gitter

hexagonal

$$a_1 = a_2 \neq a_3$$


 $\alpha = \beta = 90^\circ, \ \gamma = 120^\circ$



rhomboedrisch (trigonal)

$$a_1 = a_2 = a_3$$


 $\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ, (\neq 109^\circ 28')$




tetragonal

$$a_1 = a_2 \neq a_3$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$$



primitiv





raumzentriert nichtprimitives Gitter


Orthorhombisch


$$\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$$

$$a_1 \neq a_2 \neq a_3$$
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$










primitiv


basiszentriert

flächenzentriert raumzentriert

<u>kubisch</u>




$$a_1 = a_2 = a_3$$




flächenzentriert

$$a_1 = a_2 = a_3$$
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$




raumzentriert

II.2.c Kubische Raumgitter



SC



kubisch raumzentriert <u>b</u>ody <u>c</u>entered <u>c</u>ubic

kubisch flächenzentriert face centered cubic

Vol. üblicher Einheitszelle
Gitterpkte / Einheitszelle
Volumen d. primitiven Zelle
Gitterpunkte / Volumen
nächste Nachbarn
Abstand nächster Nachbarn
Raumfüllungsfaktor (siehe Übungen)

,	
ć	
1	
1	
(

bcc		fcc
SC	bcc	fcc
a^3	a^3	a^3
1	2	4
a^3	$\frac{1}{2} a^3$	¼ a³
1/a ³	2/a ³	4/a ³
6	8	12
a	½√3 · a ≈ 0,87a	½√2 · a ≈ 0,71a
$1/6 \pi$ = 0,524	$1/8 \pi \cdot \sqrt{3}$ = 0,680	$1/6 \ \pi \cdot \sqrt{2}$ = 0,740


II.2.d Kubische Einheitszelle vs. Primitive Elementarzelle


Primitive Elementarzelle:

kleinste Zelle

Kubische Einheitszelle:

praktische Beschreibung






bcc

Rhomboeder

Primitive Elementarzelle: Wigner-Seitz-Zelle




Konstruktionsverfahren:

Mittelsenkrechten der Verbindungsgeraden der Gitterpunkte bilden Einhüllende der Wigner-Seitz-Zelle

Relevanz z.B. beim reziproken Gitter (später)

Wigner-Seitz-Zelle des raumzentrierten Gitters (bcc)



Zusammenfassung der Dreidimensionale Gittertypen

Im dreidimensionalen:

14 Bravaisgitter

<u>Triklin</u>	$\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^{\circ}$	Р
Monoklin	$\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$	$\alpha = \gamma = 90^{\circ} \neq \beta$	P, C
<u>Hexagonal</u>	$\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$	$\alpha = \beta = 90^{\circ}, \ \gamma = 120^{\circ}$	Р
Rhomboedrisch (Trigonal)	$a_1 = a_2 = a_3$	$\alpha = \beta = \gamma < 120^{\circ}, \neq 90^{\circ}$	Р
<u>Tetragonal</u>	$\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 \neq \mathbf{a}_3$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$	P, I
<u>Orthorhombisch</u>	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$	P, C, F, I
<u>Kubisch</u>	$a_1 = a_2 = a_3$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$	P, F, I

P = primitiv (keine Zentrierung), F = flächenzentriert, I = (innen-), raumzentriert C = Basiszentriert (C = die von a_1 und a_2 aufgespannte Ebene)


Allen zentrierten Bravaisgitter können auch als primitive Gitter "aufgestellt" werden, deren Einheitszellen haben aber eine niedrigere Symmetrie.

Die wichtigsten der 14 Bravaisgitter sind:

Hexagonal

$$a_1 = a_2 \neq a_3$$


 $\alpha = \beta = 90^\circ, \ \gamma = 120^\circ$




Rhomboedrisch (Trigonal)

$$a_1 = a_2 = a_3$$


 $\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$




Kubisch



$$a_1 = a_2 = a_3$$



$$a_1 = a_2 = a_3$$
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$



II.3 Miller-Indizes

Indizierung für (i) Kristallebenen, (ii) Kristallrichtungen, (iii) Beugungsreflexe (später)


II.3.a Kristallebenen

Festlegung einer Ebene durch 3 nicht-kollineare Punkte

geeignete Auswahl: Schnittpunkte der Ebene mit Achsen der Einheitszelle

formelle Vorgehensweise:

- Bestimme die 3 Schnittpunkte der Ebene mit Gitterachsen a₁, a₂, a₃
- Gebe Ergebnisse an in Einheiten der Gittervektoren
- Bilde Kehrwerte dieser Zahlen
- Suche die 3 kleinsten ganzen Zahlen h, k, l, deren Verhältnis dem der Kehrwerte gleicht.
- \rightarrow (h,k,l)-Ebene (runde Klammern)



3/2, 1 , 2

2/3, 1, 1/2


→ 4, 6, 3


(4, 6, 3) -Ebene


Motivation: Indizierung von Gitterebenen (sog. Netzebenen) in Kristallen

Beispiel: Miller-Indizes

hochsymmetrische Ebenen







- x-Schnittpkt = 1·a
- Ebene parallel zu y- und z-Achse
- y,z Schnittpunkte: $\infty = 1/0$ d.h. y- und z-Index = 0

(100)- Ebene

- x-Schnittpkt = a/2d.h. Kehrwert = 2
- y- und z-Schnitt:
 ∞ = 1/0

x-Schnittpkt: -a/2d.h. Kehrwert = -2


Konvention:


Schreibweise 2

(200)-Ebene

_ (200)- Ebene

Beispiel: Miller-Indizes hochsymmetrische Ebenen (ii)






II.3.b Scharen von Ebenen

wegen Kristallsymmetrie:

Äquivalente Richtungen und äquivalente Ebenen <u>äquivalent</u> = nach Symmetrieoperationen deckungsgleich

Bsp: einfach kubisches Gitter



Nomenklatur:

Allg:

II.3.c Kristallrichtungen

[u v w] beschreibt Richtung (nicht Länge)

↑ ↑
eckige Klammern

u, v, w: 3 kleinste ganze Zahlen, die das gleiche Verhältnis haben wie die x-, y-, und z-Komponenten eines Vektors dieser Richtung


In kubischen Kristallen:


 $[n_1 \ n_2 \ n_3]$ - Richtung $\perp (n_1 \ n_2 \ n_3)$ - Ebene

d.h. Richtungsvektor = Oberflächennormale

Äquivalente Richtungen (analog zu Ebenen):

u v w >-Richtungen = alle Permutationen
 von u, v, w, -u, -v, -w.





II.4 Einfache Kristallstrukturen

Warum gibt es verschiedene Kristallstrukturen ??

Kriterien: (i) Raumausfüllung (insbes.: Metalle) Ausrichtung der elektronischen Bindungen (Nichtmetalle, z.B. Diamant) (ionische Verbindungen, (iii) Anziehung / Abstoßung von Ladungen z.B. NaCl) genauere Betrachtung: Kap. 4 II.4.1 dichteste (i) hexagonal: hex.dicht gepackt hcp Kugelpackungen (ii) kubisch: kubisch flächenzentriert fcc Elemente II.4.2 kubisch raumzentriert II.4.3 Diamantstruktur kubisch Bsp: C, Si, Ge II.4.4 Zinkblendestruktur kubisch Bsp: III-V: GaAs, InP etc. II-VI: ZnSe, ZnTe 11.4.5Wurtzitstruktur hexagon. Bsp: II-VI: CdS, CdSe etc. Verbindungen. II.4.6 NaCl - Struktur kubisch Bsp: I-VII: NaCl, KBr etc. Bsp: CsCl, NH₄Cl etc. II.4.7 CsCl - Struktur kubisch


II.4.1 Dichteste Kugelpackungen

fcc oder hcp, je nach Stapelfolge

Schicht 3

Schicht 2


Schicht 1



C

В

Α




A

В

Α

Identische Schichten, lateral gegeneinander verschoben, liegen "auf Lücke"

Draufsicht




Schicht 3 ≠ Schicht 1

Abfolge ABCABC

= kubisch flächenzentriert

fcc



Schicht 3 = Schicht 1

Abfolge ABABAB....

= hexagonal dichteste Packung

hcp (hex.close packed)


Bsp: Cu, Ag, Au, Pt

Bsp: Mg, Zn, Cd


für jedes Atom: 12 nächste Nachbarn

Raumausfüllung = 0,74.

II.4.1 (i) Schichtfolge ABAB...= hexagonale dichteste Packung



II.4.1 (ii) Schichtfolge ABC.. = kubisch flächenzentriert




Raumdiagonale ist die Normale zu den Kugelebenen A, B, C.

fcc in kubischer Aufstellung $(0,0,0),(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0),(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}),(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ oder primitiv in rhomboedrischer Aufstellung (0,0,0)

II.4.2 kubisch raumzentriertes Gitter

body centered cubic: b c c



Stabilität der Bindung?

Kriterium: Zahl nächster Nachbarn (NN) (= Koordinationszahl)

bcc: 8 NN (Vgl. fcc: 12 NN)

aber: in bcc sind übernächste und drittnächste Nachbarn näher

> d_{ÜNN}(bcc) / d_{ÜNN}(fcc) = 2/3 (bezogen auf NN) => Übungsaufgaben

Bsp: Metalle

- Alkali: Li, Na, K, Rb, Cs

- Cr, Fe, W, Nb, Ta etc.

(Viele andere Metalle sind fcc: Cu, Ag, Au, etc.)

II.4.3 Diamantstruktur

Diamant: Kohlenstoff mit <u>sp³-Hybridisierung</u> der 4 Valenzelektronen

→ 4 äquivalente Bindungselektronen pro Atom

Folge: lokale Umgebung

Tetraeder


Vektoren AB, AC, AD:

primitive Einheitsvektoren des flächenzentrierten Gitters

Rhomboeder, $\varphi = 60^{\circ}$

Vektor AF:

Richtung = Raumdiagonale Länge = 1/4 Raumdiagonale




bei Darstellung mittels kubischer Basisvektoren:

Diamantstruktur = **fcc**-Gitter

mit 2-atomiger Basis: (0,0,0) und (1/4, 1/4, 1/4)

Aufbau der Diamantstruktur aus Tetraedern



Bsp: C (Diamant), Si, Ge, α-Sn.

II.4.4 Zinkblendestruktur


Benannt nach dem Mineral Zinkblende = ZnS

Viele III-V- und II-VI-Verbindungen:

kovalente Bindungen (wie Gruppe IV), aber unterschiedliche Atomsorten, deshalb teilweise ionische Bindung (Kap. 4)

Bindung: tetraedrisch

aber mit 2 Atomsorten



Ш	Ш	IV	V	VI	
	В	С	N	0	
	AI	Si	P	S	
Zn	Ga	Ge	As	Se	
Cd	In	Sn	Sb	Те	
					Г


Gitter: kubisch

flächenzentriert fcc

Basis: (0, 0, 0) Atomsorte A

(1/4, 1/4, 1/4) Atomsorte B

Aufbau der Zinkblendestruktur aus Tetraedern




Gitter 1: Atomsorte A Gitter 2: Atomsorte B.


II.4.5 Wurtzitstruktur= hexagonale Zinkblendestruktur


Bsp: II-VI: ZnO, ZnSe, CdS, CdSe etc.

Tetraedrische Bindungsanordnung



in Blickrichtung AB:





entscheidend:


Ausrichtung der Tetraeder zueinander

Tetraederschicht 1

Tetraederschicht 2

Tetraederschicht 3 = Schicht 1

Vergleich von Wurtzit – und Zinkblendestruktur





Tetraederschicht 1

Tetraederschicht 2

Tetraederschicht 3

Vergleich von Wurtzit – und Zinkblendestruktur





Tetraederschicht 1

Wurtzit (hexagonal)

Tetraederschicht 2

Zinkblende (kubisch)

Tetraederschicht 3 = Schicht 1

Abfolge ABAB..... Vgl. hcp Tetraederschicht 3 ≠ Schicht 1

Abfolge ABCABC....
Vgl. fcc


I.4 Einfache Kristallstrukturen

Kriterien: Raumausfüllung (insbes.: Metalle) (i) Ausrichtung der elektronischen Bindungen (Nichtmetalle, z.B. Diamant) (iii) Anziehung / Abstoßung von Ladungen (ionische Verbindungen, z.B. NaCl) genauere Betrachtung: Kap. 4 I 4 1 dichteste hexagonal: hex.dicht gepackt hcp Kugelpackungen kubisch: kubisch flächenzentriert fcc Elemente kubisch raumzentriert Diamantstruktur 143 kubisch Bsp: C, Si, Ge L4.4 Zinkblendestruktur kubisch Bsp: III-V: GaAs, InP etc. II-VI: ZnSe, ZnTe L4.5 Wurtzitstruktur hexagon. Bsp: II-VI: CdS, CdSe etc. Verbindungen. L4.6 NaCl - Struktur kubisch Bsp: I-VII: NaCl, KBr etc. L4.7 CsCl - Struktur kubisch Bsp: CsCl, NH₄Cl etc.

II.4.6 NaCl - Struktur

kubisch


Bsp: I-VII: NaCl, KBr etc



Cs: größter Radius

der Alkali-Ionen

→ CsCl hat spezielle Gitterstruktur



Gitter: kubisch primitiv

Basis: (0 0 0)

und

 $(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2})$


Koordinationszahl = 8

vgl. NaCl: Koordinationszahl = 6 dennoch ist NaCl häufiger weil begünstigt durch Verhältnis der Ionenradien:

Kristallstruktur = Gitter + Basis

Kupfer: ("fcc-Struktur")

fcc Gitter + einatomige Basis Cu (0 0 0)



Silizium: (Diamantstruktur)


fcc Gitter + zweiatomige Basis Si (000)

Si (1/4 1/4 1/4)

GaAs: (Zinkblendestruktur)

fcc Gitter + zweiatomige Basis Ga (0 0 0)

As (1/4 1/4 1/4)



NaCl: (Kochsalzstruktur)

fcc <u>Gitter</u> + zweiatomige Basis Na (0 0 0)

CI (½00)

Wigner-Seitz-Zelle: definiert für Gitter, nicht für Struktur

