# 广告SDK对接文档V4.3.1.1

## 文档介绍

目的

本文档主要描述欢网广告SDK开发以aar使用方式接入,供Android应用开发者对接欢网广告系统时参考使用。

范围

本文档记述了广告SDK的接口使用及规范。

## 开发环境

使用本文档描述的广告SDK对接欢网互动系统时需要的系统及环境。

- 支持的系统版本 本文所提到的接口支持Android系统版本2.2向上兼容。
- 开发环境 要使用广告SDK(sceneadsdk),只要标准的Android开发环境即可。 可参看http://developer.android.com或者 查看Google Android sdk docs。

## 集成

## 1.申请 AppKey和 Codeld

请预先通过欢网平台申请应用ID (AppKey) 和广告位ID (CodeId)

## 2.工程配置

#### 2.1 导入 aar 以及 SDK 的依赖

将SDK压缩包中的adsdk\_xxx\_xxx\_release.aar复制到 Application Module/libs 文件夹(如果没有请手动创建),并将如下代码添加到 app 的 build.gradle 中:

```
repositories {
    flatDir {
        dirs 'libs'
    }
}
depedencies {
    implementation files('libs/adsdk_xxx_xxx_release.aar')
    implementation("com.squareup.okhttp3:okhttp:3.12.0")
    implementation 'com.alibaba:fastjson:1.2.58'
    implementation 'tv.danmaku.ijk.media:ijkplayer-java:0.8.8'
```

## 2.2 添加权限

将需要的权限添加到工程 app 下的 AndroidManifest.xml 中

```
<!--必要权限-->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<!--可选权限-->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES"/>
<uses-permission android:name="android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES"/>
```

### 2.3 代码混淆

如果需要使用proguard混淆,请添加如下代码

```
-keep class tv.scene.ad.** { *; }
-keep public interface tv.scene.ad.net.download.** {*;}
```

## 3.代码接入

#### 3.1 SDK 初始化

代码

### 初始化需要在 Application#onCreate() 方法中调用

```
public class DemoApplication extends Application {
    @Override
    public void onCreate () {
        super.onCreate ();

        SceneAdConfig config = new SceneAdConfig.Builder ()
            .setAppKey (替换 AppKey)
            .setDebugUrl(false)
            .setOpenLog (true)
            .setManufacture (替换实际的渠道)
            .builder ();
            SceneAdSDK.init (this, config);
    }
}
```

#### 参数说明

方法 含义

setAppKey 传入从欢网申请的 AppKey , 必填

setAppName 设置应用名称

setDebugUrl 使用测试地址,不设置时表示正式地址 setOpenLog 开启日志打印,不设置时默认不打印

setManufacture 设置厂商 setDeviceModel 设置机型

setRequestTimeOutSeconds 设置网络接口请求超时时间,单位:秒setAdCreativesProtocol 设置广告资源网络协议 http、https、all

## 3.2 一般广告

### 广告请求示例(开机广告、开屏广告、贴片广告、暂停广告 等视频和图片类广告)

```
AdSlot slot = new AdSlot.Builder()
       .setCodeId(替换实际的广告 CodeId)
       .setPowerOnAdPath(开机广告存储路径)
       .build();
INormAdFactory \ imp = SceneAdSDK. \ getAdManager \ (). \ createAdFactory \ (this);
imp.loadAd(slot, new AbsAdListener() {
   @Override
   public void onError(int code, String message) {
   @Override
   public void onLoadAd(INormAd normAd) {
       // mContainer 为需传入的广告展示容器 , 开机广告无需调用
       normAd.startPlay(mContainer);
   @Override
   public void onComplete(View v) {
   public void onSkip() {
   @Override
   public void onUpdate(int countDownTime, int totalTime, int canExitTime) {
});
```

#### 广告释放

normAd.release();

#### AdSlot 参数说明

setCodeId 传入从欢网申请的 CodeId , 必填

setTag 设置标签信息 setAdCount 设置请求的广告数量

setDisplayCountDown 设置是否显示倒计时,不设置时默认显示 setCountDownTextColor 设置倒计时文字颜色,不设置时默认白色

<sup>J</sup> RGB 565

setCountDownView 设置自定义倒计时 View , 需实现 ICountDownListener 接口

setLoadingView, 需实现 ILoadingListener

setBumperImageViewMatchParent 设置图片填充方式是否是MatchParent,默认是按照返回的比例填充

setAutoRequestFocus 当广告支持点击时,设置是否自动获取焦点,默认获取

setImgAdSize 设置图片物料尺寸宽、高 , 单位: px

setMute 静音广告

setAdCreativesProtocol 设置广告资源网络协议 setPlayTimeOutSeconds 设置播放超时时间

setMediald 媒资Id,与媒资相关的广告需要调用传入(需要后台进行媒资对接)

setMediaView 设置自定义播放器 详见下方模板

安置播放器视图 SurfaceView或TextureView AdSlot.USE\_SURFACEVIEW和

AdSlot.USE\_TEXTUREVIEW

setPowerOnAdPath 设置开机广告存储路径

setAutoRelease 设置是否自动脱离视图释放 默认true

设置回调模式 AdSlot.DOWNLOADED\_AFTER(下载资源后回调) 和

AdSlot.DOWNLOADED\_BEFORE(请求完直接回调)

### INormAd 参数说明

方法 含义

startPlay(ViewGroup) 开始播放广告 pauseAdPlay 暂停广告播放 resumeAdPlay 恢复广告播放

release 释放

dispatchKeyEvent 事件分发到广告 getCanExitTime 获取可退出时长(秒) hasClick 是否包含点击 isRelease 是否已经释放

#### AbsAdListener 回调方法说明

方法 含义

onLoadAd(INormAd normAd) 广告资源获取成功

onError(int code, String message) 广告资源获取失败、广告播放失败、广告展示失败(code:错误码,

message: 错误信息)

onStart(View view) 广告展示成功(视频开始播放、图片显示在屏幕上, view 一般为 null)

onComplete(View view) 广告播放完成(倒计时结束, view 一般为 null)

onSkip() 广告被跳过

onTimeout() 视频广告起播、缓冲超时(设置超时时间后生效)

onAdClicked(View view) 广告被点击(view:被点击的 view)

onUpdate(int countDownTime, int totalTime, int 广告倒计时回调(countDownTime:剩余时间,totalTime:总时间,canExitTime:可退出时间)

## 3.3 角标广告

## 角标广告请求示例

```
AdSlot slot = new AdSlot.Builder ()
.setCodeId ("test-jiaobiao")
.setMediaId ("5149584")
        .setDisplayCountDown (false)
        .build ();
mCornerImp = SceneAdSDK.getAdManager ().createAdFactory (this);
mCornerImp.loadPoint(mContainer, slot, new TVPlayCallback() {
    //获取视频播放进度
    @Override
    public int getPlayTime() {
        return mMediaPlayer == null ? 0 : mMediaPlayer.getCurrentPosition();
}, new AbsAdListener() {
    @Override
    public void onError(int code, String message) {
    @Override
    public void onTimeout() {
    //出现角标广告
    @Override
    public void onStart(View view) {
   //角标广告 播放到停止时间 - 自动消失
    @Override
    public void onComplete(View view) {
   //跳过角标广告
    @Override
    public void onSkip() {
    @Override
    public void onAdClicked(View view) {
    @Override
    public\ void\ onLoadAd(INormAd\ normAd)\ \{
});
```

## 角标广告的释放

```
//消失本次角标广告
normAd. pauseAdPlay ()
//取消角标的计时 - 后续不再出现角标广告 - 页面关闭时调用
imp. releasePoint ();
```

### INormAd 参数说明

**方法**getAdView() 获取广告的 View
getDuration() 获取展示时长
pauseAdPlay() 隐藏本次的角标展示
onSizeChange() 对角标进行缩放,窗口大小变动时调用

## 3.4 使用自定义播放器

#### 如果想要使用自己的播放器,可以通过AdSlot.setMediaView方法传入,具体实现如下:

```
public class MyMedia extends BaseMedia {
       public MyMedia(Context context) {
               super(context, false);
       protected void onCreateView() {
              //创建视图并添加
        @Override
       public void playStart(String path) {
               super. playStart(path);
               //开始播放
       @Override
       public void pausePlay() {
              //暂停播放
       @Override
       public void resumePlay() {
          //恢复播放
       @Override
       public void release() {
              //释放
       @Override
       public int getCurrentPosition() {
    //获取当前播放位置(毫秒)
               return 0;
       @Override
       public int getDuration() {
               //获取时长(毫秒)
               return 0;
       @Override
       public boolean isPlaying() {
    //是否在播放
               return false;
       public void setVolume(float left, float right) {
               //设置音量
       @Override
       public void seekTo(int position) {
              //定位Seek
}
AdSlot slot = new AdSlot.Builder()
   .setCodeId(替换实际的广告 CodeId)
   .setMediaView(new MyMedia(context)))
   .build();
```

## BaseMedia方法介绍 \*\*\*\*\*

}

方法 含义

onStartPlay 开始播放,必须调用 addView 添加视图,必须调用 onPlayComplete 播放完成,必须调用 onPlayError 播放错误,必须调用

## 3.5 使用自定义倒计时

```
setTextColor (Color.BLUE);
               setTextSize (30);
       public CountDownView (Context context) {
               super (context);
       public CountDownView (Context context, AttributeSet attrs) {
               super (context, attrs);
       public CountDownView (Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
               super (context, attrs, defStyleAttr);
       @Override
       public\ void\ on Update\ (int\ count Down Time,\ int\ total Time,\ int\ can Exit Time)\ \{
              setText (countDownTime + " s");
HwLogUtils.e ("countDownTime:" + countDownTime + ", totalTime:" + totalTime + ", canExitTime:" + canExitTime);
}
//使用
AdSlot slot = new AdSlot.Builder()
   .setCodeId(替换实际的广告 CodeId)
   . \verb| setCountDownView(new CountDownView(context))||
   .build():
```

## ICountDownListener方法介绍 \*\*\*\*\*

方法 含义

onUpdate 倒计时时间,总时间,可退出时间(播放多长时间可退出)

## 4.错误码说明

#### 说明 错误码 200 请求成功 1003 appkey错误 999 adid 为空或无效,请检查 -1 数据解析失败 -2 网络错误 -3 解析数据没有ad -4 返回数据缺少必要字段 -5 bannerAd加载图片失败 下载文件失败 -6 -7 开屏广告图片加载失败 -9 请求实体为空 404 not find 500 服务器内部错误 204 无广告返回 1001 参数缺失 1002 请求失败