中央氣象署開放資料平臺資料標準説明文件

1. 適用資料集

資料集中文名稱	本署開放資料平臺 對應資料集編號	資料編號
自動氣象站資料-氣象觀測資料	0-A0001	0-A0001-001
自動雨量站-雨量觀測資料	0-A0002	0-A0002-001
自動雨量站-過去1小時雨量觀測資料	0-A0002	0-A0002-002
現在天氣觀測報告-現在天氣觀測報告	0-A0003	0-A0003-001
紫外線指數-每日紫外線指數最大值	0-A0005	0-A0005-001
温度分布圖-温度分布圖		0-A0038-001
温度分布-去背景1小時温度分布圖	0-A0038	0-A0038-002
温度分布-小時温度觀測分析格點資料		0-A0038-003
日累積雨量圖資料-大間距日累積雨量圖資料		0-A0040-001
日累積雨量圖資料-小間距日累積雨量圖資料	0-A0040	0-A0040-002
累積雨量-去背景小間距日累積雨量圖	U-A0040	0-A0040-003
累積雨量-日累積雨量觀測分析格點資料		0-A0040-004
日射量資料-署屬氣象站日射量資料	0-A0091	0-A0091-001

2. 資料介接或格式標準聯絡人:

聯絡人	聯絡電話
大氣觀測組陳科長	02-23497970

3. 文件版次: **v1.0**2

發布日期	版次	修訂説明
2023-11-15	1.0	
2024-03-18	1.01	新增 0-A0038 及 0-A0040 資料説明文件
2024-03-20	1.02	新增 0-A0091 資料説明文件

4. 資料欄位與標準對照表如次頁附表1

附表 1. 資料欄位與標準對照表

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
		0-A0001				
 測站名稱	StationName	0-A0002	//Station/StationName	相關連結	鼻頭、臺北	
例站石幣	Stationname	0-A0003	7/3tation/stationname		弄 與`室儿	
		0-A0091				
		0-A0001				
		0-A0002	(Ababian (Obabian TD			
測站代碼	StationID	0-A0003	//Station/StationID	相關連結	COR860 ` 466920	
		0-A0091				
		0-A0005	//weatherElement/location/StationId			
		0-A0001			уууу-ММ- ddTHH:mm:ss+08:00	
		0-A0002	//Station/ObsTime/DateTime			
		0-A0003				
		0-A0091				
觀測時間		0-A0038-001	//dataset/ObsTime/DateTime	ISO-8601		
	DateTime	0-A0038-002				
		0-A0040-001				
		0-A0040-002				
		0-A0040-003				
資料時間		0-A0038-003	//dataset/DataTime/DateTime			
貝們时间		0-A0040-004	7// dataset/ bata i tille/ bate i tille			
		0-A0001				
座標系名稱	CoordinateName	0-A0002	//Station/GeoInfo/Coordinates/	TWD67 或	TUDGZ NUCCC4	
)	COOI UTIIALENAIIIE	0-A0003	CoordinateName	WGS84	TWD67 `WGS84	
		0-A0091				
		0-A0001			以字串"decimal degrees"表示	
座標格式	CoordinateFormat	0-A0002	//Station/GeoInfo/Coordinates/ CoordinateFormat	固定字串		
		0-A0003				

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
		0-A0091				
		0-A0001				
測站經度	StationLongitude	0-A0002	//Station/GeoInfo/Coordinates/	度	\d+\.\d{6}	
例如經及	StationLongitude	0-A0003	StationLongitude	及	至小數下6位數值	
		0-A0091				
		0-A0001				
測站緯度	StationLatitude	0-A0002	//Station/GeoInfo/Coordinates/	度	\d+\.\d{6}	
例如絆及	StationLatitude	0-A0003	StationLatitude	泛	至小數下6位數值	
		0-A0091				
		0-A0001				
 測站高度	StationAltitude	0-A0002	//Station/GeoInfo/StationAltitude	公尺	\d+\.\d{1}	
	ocación izereado	0-A0003	, , ocación, ocoim o, ocación, arcicado		至小數點下1位	
		0-A0091				
		0-A0001		相關連結		
所在縣市名稱	CountyName	0-A0002	//Station/GeoInfo/CountyName		屏東縣、臺北市	
		0-A0003				
所在鄉鎮市區		0-A0001				
名稱	TownName	0-A0002	//Station/GeoInfo/TownName	相關連結	滿州鄉、中正區	
F 113		0-A0003				
		0-A0001				
所在縣市代碼	CountyCode	0-A0002	//Station/GeoInfo/CountyCode	相關連結	10013 ` 63000	
		0-A0003				
所在鄉鎮市區		0-A0001				
代碼	TownCode	0-A0002	//Station/GeoInfo/TownCode	相關連結	<u>相關連結</u> 10013240、63000050	
1 4.72		0-A0003				
天氣現象	Weather	0-A0001	//Station/WeatherElement/Weather	特定字串1	晴、多雲	
ハ木げが		0-A0003	, , Section, would be Legislatic would be	13 VE 1 H	『h 少五	

¹ 各種天氣現象如附表 2。

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
		0-A0001	//Station/WeatherElement/Now/Precipitation			x: 表示儀器故障
		0-A0003	// Station/ weather Element/ Now/ 17 colpitation		\d+\.\d{1}	T: 表示雨跡
當日降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Now/Precipitation	毫米	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
		0-A0001) I.)) IG-2	x: 表示儀器故障
平均風風向	WindDirection	0-A0003	//Station/WeatherElement/WindDirection	度	\d+\.\d{1} 至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常 990: 表示風向不定
		0-A0001			\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
平均風風速	WindSpeed	0-A0003	//Station/WeatherElement/WindSpeed	公尺/秒	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常
		0-A0001	//Station/WeatherElement/AirTemperature	攝氏度	\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
氣温	AirTemperature	0-A0003			至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常
		0-A0001			\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
相對濕度	RelativeHumidity	0-A0003	//Station/WeatherElement/RelativeHumidity	百分率 (%)	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常
		0-A0001		子品	\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
氣壓	AirPressure	0-A0003	//Station/WeatherElement/AirPressure	百帕 (hPa)	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常
最大瞬間風風		0-A0001	//Station/WeatherElement/GustInfo/		\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
速		PeakGustSpeed	公尺/秒	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常	
		0-A0001			\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
最大瞬間風發 生風向		//Station/WeatherElement/GustInfo/ Occurred_at/WindDirection	度	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常 990: 表示風向不定	
	DateTime	0-A0001	//Station/WeatherElement/GustInfo/	ISO-8601	yyyy-MM-	

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
最大瞬間風發 生時間		0-A0003	Occurred_at/DateTime		ddTHH:mm:ss+08:00	
		0-A0001	//Station/WeatherElement/DailyExtreme/		\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
當日最高温	AirTemperature	0-A0003	DailyHigh/TemperatureInfo/AirTemperature	攝氏度	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常
當日最高温發	DateTime	0-A0001	//Station/WeatherElement/DailyExtreme/ DailyHigh/TemperatureInfo/Occurred_at/	ISO-8601	уууу-ММ-	
生時間	Daterime	0-A0003	DateTime	130-0001	ddTHH:mm:ss+08:00	
		0-A0001	//Station/WeatherElement/DailyExtreme/		\d+\.\d{1}	x: 表示儀器故障
當日最低温	AirTemperature	0-A0003	DailyLow/TemperatureInfo/AirTemperature	攝氏度	至小數點下1位	-99: 表示缺值或資料異常
當日最低温發	DateTime	0-A0001	//Station/WeatherElement/DailyExtreme/ DailyLow/TemperatureInfo/Occurred_at/	ISO-8601	уууу-ММ-	
生時間	Daterime	0-A0003	DateTime	130-8001	ddTHH:mm:ss+08:00	
測站維護單位	Maintainer	0-A0002	//Station/Maintainer	各機關單位全稱或簡稱	中央氣象署	
過去 10 分鐘 累積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past10Min/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下 1位	x: 表示儀器故障 T: 表示雨跡 -99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
過去1小時累積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past1hr/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下1位	x: 表示儀器故障 T: 表示雨跡 -99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
過去3小時累積降水量	Precipitation	O-A0002	//Station/RainfallElement/Past3hr/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下1位	x:表示儀器故障 T:表示雨跡 -99:表示缺值或資料異常

文件版本: v1.02

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
						-98: 表示連續 6 小時無 降水
過去 6 小時累 積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past6hr/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下 1 位	x: 表示儀器故障 T: 表示雨跡 -99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
過去 12 小時 累積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past12hr/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下 1 位	x: 表示儀器故障 T: 表示雨跡 -99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
過去 24 小時 累積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past24hr/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下 1 位	x: 表示儀器故障 T: 表示雨跡 -99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
前1日0時 ² 至 今累積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past2days/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下 1 位	x: 表示儀器故障 T: 表示雨跡 -99: 表示缺值或資料異常 -98: 表示連續 6 小時無 降水
前 2 日 0 時 3 至 今累積降水量	Precipitation	0-A0002	//Station/RainfallElement/Past3days/ Precipitation	毫米	\d+\.\d{1} 至小數點下1位	x:表示儀器故障 T:表示雨跡 -99:表示缺值或資料異常

² 本地時間(LocalTime) 3 本地時間(LocalTime)

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
						-98: 表示連續 6 小時無 降水
能見度描述	VisibilityDescription	0-A0003	//Station/WeatherElement/ VisibilityDescription	特定字串	>30	-99: 表示缺值或資料異常
日照時數	SunshineDuration	0-A0003	//Station/WeatherElement/SunshineDuration	小時	\d+\.\d{1} 至小數點下 1 位	x:表示儀器故障 -99:表示缺值或資料異常
		0-A0003	//Station/WeatherElement/UVIndex		\d+	x: 表示儀器故障
紫外線指數	UVIndex	0-A0005	//weatherElement/location/UVIndex	UVI	整數值	-99: 表示缺值或資料異常
最大 10 分鐘 平均風	WindSpeed	0-A0003	//Station/WeatherElement/Max10MinAverage/ WindSpeed	公尺/秒	\d+\.\d{1} 至小數點下 1 位	x:表示儀器故障 -99:表示缺值或資料異常
最大 10 分鐘 平均風發生風 向	WindDirection	O-A0003	//Station/WeatherElement/Max10MinAverage/ Occurred_at/WindDirection	度	\d+\.\d{1} 至小數點下1位	x: 表示儀器故障 -99: 表示缺值或資料異常 990: 表示風向不定
最大 10 分鐘 平均風發生時間	DateTime	0-A0003	//Station/WeatherElement/Max10MinAverage/ Occurred_at/DateTime	ISO-8601	yyyy-MM- ddTHH:mm:ss+08:00	
氣象站每日紫 外線指數最大 值	elementName	0-A0005	//weatherElement/elementName	特定字串	氣象站每日紫外線指 數最大值	
觀測日期	Date	0-A0005	//weatherElement/Date	ISO-8601	yyyy-MM-dd	
日射量	SolarRadiation	0-A0091	//weatherElement/SolarRadiation	MJ/m^2	\d+\.\d{2} 至小數點下 2 位	x:表示儀器故障 -99:表示缺值或資料異常
經度範圍	LongitudeRange	0-A0038-001	//dataset/GeoInfo/LongitudeRange	字串	字串	
		0-A0038-002			格式: 經度-經度。	
		0-A0040-001			欄寬小於 31 字元	

文件版本: v1.02

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
		0-A0040-002				
		0-A0040-003				
		0-A0038-001				
		0-A0038-002			字串	
緯度範圍	LatitudeRange	0-A0040-001	//dataset/GeoInfo/LatitudeRange	字串	字串 格式: 緯度-緯度。	
		0-A0040-002			欄寬小於 29 字元	
		0-A0040-003				
十七烷 亩	Pottomi ofti opgitudo	0-A0038-003	//datacat/CooInfo/BottomLoftLongitudo	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	\d+\.\d{4}	
左下經度	BottomLeftLongitude	0-A0040-004	//dataset/GeoInfo/BottomLeftLongitude	度	至小數下 4 位數值	
1 1 +		0-A0038-003			\d+\.\d{4}	
左下緯度	BottomLeftLatitude	0-A0040-004	//dataset/GeoInfo/BottomLeftLatitude	度	至小數下 4 位數值	
		0-A0038-003		度	\d+\.\d{4}	
右上經度	TopRightLongitude	0-A0040-004	//dataset/GeoInfo/TopRightLongitude		至小數下 4 位數值	
		0-A0038-003		度	\d+\.\d{4}	
右上緯度	TopRightLatitude	0-A0040-004	//dataset/GeoInfo/TopRightLatitude		至小數下 4 位數值	
		0-A0038-001				
		0-A0038-002				
	ResourceDesc	0-A0040-001	//dataset/Resource/ResourceDesc	特定字串	特定字串	
資料概述		0-A0040-002				
		0-A0040-003				
	Descriptiotn	0-A0038-003	//dataset/Resource/Description	特定字串	特定字串	
	Description	0-A0040-004	7/ dataset/ kesoul ce/ besci 1pt1oii	付处于中	付处于中	
		0-A0038-001				
		0-A0038-002		字串		
網址	ProductURL	0-A0040-001	//dataset/Resource/ProductURL	依據網際網路標準	特定字串	
		0-A0040-002		RFC1738		
		0-A0040-003				

中文名稱	對應欄位	相關資料集	路徑或呈現區塊	單位或 引用標準	標準化格式輸出形式 (或範例)	特殊代碼
格點資料内容	Content	0-A0038-003	//dataset/Resource/Content	67*120	67*120 矩陣	以科學符號呈現
		0-A0040-004	, , datasse, Rossal so, solitolit	矩陣	01 120 127	外付予刊 加土坑

附表 2. 天氣現象描述

雲量	天氣現象
	-
	有霾
	有靄
	有閃電
	有雷聲
晴	有霧
HE	有雨
	有雨雪
	有大雪
多雲	有雪珠
	有冰珠
	有陣雨
陰	陣雨雪
	有雹
	有雷雨
	有雷雪
	有雷雨
	有雷雹
	大雷雨
	有雷雨
	大雷雹
	有雷

備註:

- 1. 天氣現象描述為雲量+天氣現象
- 2. 雲量: 3種型態 + 天氣現象: 22種型態之組合, 共計66種天氣描述。