# 文档 8: gluster Samba 配置手册

#### gluster 中的 Samba 环境配置:

#### 1、samba 配置:

进入/etc/samba/目录下,编辑 smb. conf 文件,添加如下代码段: 在[global]的 security = user 下添加 map to guest = bad user。 [test]

```
comment = test for glusterfs samba
path = /usr/samba
writeable=yes
browseable=yes
read only=no
guest ok=yes
printable = no
public = yes
```

#### 2、目录权限设置:

```
chmod - R 777 /usr/samba/
```

#### 3、测试配置文件:

配置完成后输入 testparm 测试配置文件/etc/samba/smb. conf 是否正确,显示提示信息 Loaded services file OK"信息,则表明 Samba 服务器的配置文件完全正确。

#### 4、防火墙规则:

#### 打开防火墙配置:

```
firewall-cmd --zone=public --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --permanent --add-port=24007/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=137/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=138/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=139/tcp
firewall-cmd --permanent --reload
```

selinux 设置:

永久方法(需要重启服务器):

修改/etc/selinux/config 文件中设置 SELINUX=1 或者 SELINUX=disabled ,然后重启服务器。

临时方法(设置系统参数):

使用命令 setenforce 0

注:

setenforce 1 设置 SELinux 成为 enforcing 模式 setenforce 0 设置 SELinux 成为 permissive 模式

#### 5、启动与 samba 服务器相关服务:

systemctl start smb
systemctl start nmb

两个核心进程:

smbd:负责建立对话,验证用户,提供文件支持和打印机共享服务。

nmbd: 负责实现网络浏览。

#### 6、使用共享:

在 windows 环境下的浏览器中输入 samba 服务器的 IP 地址: 例:\\192.168.0.107,然后通过输入密码即可进入看到 glusterfs 下配置的 samba 服务器的共享目录文件。

#### Samba 添加用户访问:

### 1、配置 Samba 文件:

登录根账户,在提示符下输入 vim /etc/samba/smb. conf (这是 smb 服务器配置目录),添加如下代码段:

在[global]的 security = user 下添加 map to guest = bad user。
[private]

comment = private for samba
path = /usr/samba/private
valid users = user1
browseable = yes
public = no
writable = yes
printable = no

## 2、添加用户:

保存退出回到根提示符下用 useradd +用户名命令新建用户。 (useradd user1)

#### 3、设置用户名密码:

接下来是关键的一步,把用户添加到 samba 服务器里,命令是 smbpasswd -a +用户名(smbpasswd -a user1)。

输入两次密码,记得两次输入的密码包括大小写都得一样,每次输完按回车, 密码创建成功。

# 4、重启 samba 服务器相关服务:

systemctl restart smb
systemctl restart nmb

### 5、打开共享目录:

在 windows 系统下打开网络, 在输入框输入\\后面加 IP 地址 (\\192.168.0.107)就能看到 user1下文件了。