Лабораторная работа 1

Acceмблерные вставки в Vidual studio

Базовые типы данных С(++)

Тип	Размерность	
char	8 бит	
short	16 бит	
int	32 бита	
long	64 бита	

Строго говоря, размерность типов может отличаться от платформы к платформе. На практике их размерность соответствует указанной в таблице.

По умолчанию все типы являются знаковыми. Для того, чтобы явно указать знаковый/беззнаковый тип, можно использовать ключевые слова signed/unsigned, например: «unsigned int».

Тип char является исключением, т.к. стандарт C/C++ точно не определяет, является ли он по умолчанию знаковым или беззнаковым. Рекомендуется явно указывать signed/unsigned.

Шаблон для лабораторной работы (Visual Studio)

```
#include <stdio.h> // import printf
int main() {
    // Some example code; may vary
    char a = 'a';
    int b;
    ___asm {
        // assembler text here;
    printf ( "%d\n", a);
    return 0;
```

Ассемблерные вставки Visual C++

• Можно

- Обращаться к регистрам
- Обращаться к меткам и переменным С++
- Обращаться к параметру функции по имени
- Использовать операторы PTR, LENGTH, SIZE, TYPE
- Загружать адрес командой LEA

• Нельзя

- определять данные директивами
- использовать операторы кроме разрешённых выше
 - определять адрес директивой OFFSET
- использовать макроопределения
- обращаться к сегментам по имени

Ввод/вывод в Visual studio

Делаем с помощью функционала C/C++:)

Можете использовать #include <cstdio> (printf, scanf и т.д.), можете использовать #include <iostream> (std::cin, std::cout), не приципиально.

Гугл в помощь. Уроков валом, разберётесь, я вас верю. Будут вопросы – помогу.

Отладчик

Он есть. Лучше им пользоваться.

Шаблон для лабораторной работы (SASM)

Здесь всё проще, SASM при создании нового файла вставляет шаблон по умолчанию. Но писать на Си не получится.

```
section .text
global main
main:
   ; assembler text here
   xor eax, eax
   ret
```

Объявление переменных в NASM (упрощённо)

<имя>: <размер> <данные>

Размер – одна из псевдоинструкций:

Псевдоинстр.	Размерность
db	8 бит
dw	16 бит
dd	32 бита
dq	64 бита

Задание строки:

msg: db 'Hello there!', 10, 0

Задание числа:

var: dd 42

Лучше объявлять переменные в сегменте .data (дальше будет пример)

Немного документации можно найти здесь:

https://www.opennet.ru/docs/RUS/nasm/nasm_ru3.html

Полезные макросы

В SASM для ввода-вывода существует набор макросов. Их описание можно найти в разделе «помощь».

Для их использования нужно в начале файла добавить строку:

%include "io.inc"

В хэлпе если что написано :)


Пример с переменными и макросами в SASM

```
%include "io.inc"
section .data
msg: db 'Hello there!', 10, 0
var: dd 42
section .text
global main
main:
    PRINT_STRING msq
    PRINT_DEC 4, var
    xor eax, eax
    ret
```

Отладчик

В SASM он тоже есть :)

Регистры х86-32



Инструкция mov

```
mov <приёмник>, <источник>
                      ; или <куда> <что> записать
Примеры:
unsigned char mem = 42;
mov al, 49; al = 49
mov al, 00110011b; al = 00110011b
mov al, 42h ;
mov ax, bx ; ax = bx
mov al, mem; al = mem
mov mem, 12; mem = 12
ОПЕРАЦИЯ mov mem1, mem2 НЕДОСТУПНА
```

Эффективное присваивание 0

Вместо того, чтобы использовать инструкцию

mov eax, 0

можно использовать

xor eax, eax

что работает несколько быстрее, чем mov.

Встречается очень часто, поэтому лучше знать, чтобы потом не удивляться.

Обмен значений двух операндов

xchg <операнд 1>, <операнд 2>

Пример:

xchg ax, bx ; tmp=bx, bx=ax, ax=tmp

Сложение и вычитание

```
add ax, bx; ax = ax + bx
add ax, mem ; ax = ax + mem
add mem, ax; mem = mem + ax
add ax, 42; ax = ax + 42
add mem, 42; mem = mem + 42
sub ax, bx; ax = ax - bx
sub ax, mem; ax = ax - mem
sub mem, ax; mem = mem - ax
sub ax, 42; ax = ax - 42
sub mem, 42; mem = mem - 42
```

ОПЕРАЦИЯ add/sub mem1, mem2 HEBO3BOЖНА

Умножение

```
mul <множитель> ; для беззнаковых чисел imul <множитель> ; для знаковых чисел
```

Умножать на число нельзя :(Только на регистр/переменную.

Неявный множитель	Операнд	Произведение
AL	Reg8/Mem8	AX
AX	Reg16/Mem16	DX:AX
EAX	Reg32/Mem32	EDX:EAX

Пример беззнакового умножения

```
// Example: 2 * 10
char n = 10;
mov al, 2
mul n ; AX=2*10=20=0014h: AH=00h AL=14h
// Example: 26 * 10
n = 10;
mov al, 26
           ; AX=26*10=260=0104h: AH=01h AL=04h
mul n
```

^{*} В отладчике значения регистров в шестнадцатеричном виде

Пример умножения со знаком

```
// Example: 8 * -1
mov ax,8
mov bx,-1
imul bx

DX:AX=-8=ffffff8h=0014h: DX=ffffh AX=fff8h
```

Эффективное умножение

При умножении на степень числа 2 более эффективным является сдвиг влево на требуемое число битов. Логика аналогична умножению на 10 в десятичной системе счисления, где справа дописывается 0. Сдвиг вправо позволит эффективно делить на степень числа 2.

Сдвиг более чем на 1 требует загрузки величины сдвига в регистр CL (в старых системах).

```
Умножение на 2: shl ax, 1
```

Умножение на 8:

```
mov ax,3 shl ax,cl
```

Деление

```
div <делитель> ; для беззнаковых чисел idiv <делитель> ; для знаковых чисел
```

Делить на число нельзя :(Только на регистр/переменную.

Делимое	Операнд	Частное	Остаток
AX	Reg8/Mem8	AL	AH
DX:AX	Reg16/Mem16	AX	DX
EDX:EAX	Reg32/Mem32	EAX	EDX

Пример беззнакового деления

```
mov ax,100
mov bh,2
div bh ; 100 div 2 = 50: ah=0 al=50
```


• todo: пример деления где остаток не 0

Пример деления с ненулевым остатком

```
xor eax, eax; обнуление eax для наглядности mov ax, 101 xor ebx, ebx; обнуление ebx для наглядности mov bl, 2 div bl
```

В отладчике можно будет увидеть, что eax = 0x132

Где второй октет 0х1 - остаток в регистре АН, октет 0х32 - частное в регистре АL.



- Используя команды DIV и особенно IDIV, очень просто вызвать переполнение.
- Прерывания приводят (по крайней маре в системе, используемой при тестировании этих программ) к непредсказуемым результатам.
- В операциях деления предполагается, что частное значительно меньше, чем делимое.
- Деление на ноль всегда вызывает прерывание.
- Но деление на 1 генерирует частное, которое равно делимому, что может также легко вызвать прерывание.

Рекомендуется использовать следующее правило: если делитель - байт, то его значение должно быть меньше, чем левый байт (АН) делителя:

если делитель - слово, то его значение должно быть меньше, чем левое слово (DX) делителя.

Преобразование знака

Инструкция NEG обеспечивает преобразование знака двоичных чисел из положительного в отрицательное и наоборот.

Практически инструкция NEG устанавливает противоположные значения битов и прибавляет 1.

```
Примеры:
neg ax
neg bl
neg BINAMT ; байт или слово в памяти
```

```
Пример Вычислить значение выражения y = \frac{12+3}{8+6} * 3 + 12
```

```
mov ax, 12
add ax,3; ax = 12 + 3
mov bl,8
add b1,6; b1 = 8 + 6
div bl ; делим содержимое ах на содержимое bl
mov ah,0 ; остаток обнуляем
mov bl,3
mul bl
          ; результат в al умножаем на 3
add ax,12 ; к произведению прибавляем 12
mov y,al ; заносим в у
```