

Agregar un sitio web desde el administrador de IIS


- → Preparamos el sitio:
 - 1. Creamos una carpeta en la unidad que va a alojar el sitio, p.e.: C:\inetpub\wwwroot\misitio, teniendo en cuenta los permisos de acceso al contenido de esta.

Hay un grupo que crea el propio sistema que permite el acceso por defecto a wwwroot:



- 2. Creamos la estructura de directorios necesaria y copiamos los archivos en esta (html, css,..).
- 3. Abre el Administrador de IIS.
 - → En el menú Inicio, haz clic en el icono Administrador del servidor y después en Aceptar. En Administrador del servidor, dentro del menú Herramientas encontrarás el Administrador de Internet Information Services (IIS).
- 4. En el panel **Conexiones**, haz clic con el botón secundario en el nodo **Sitios** del árbol y después en **Agregar sitio web**.






- 5. En el cuadro de diálogo **Agregar sitio web**, escribe un nombre descriptivo para el sitio web en el cuadro **Nombre del sitio**.
- 6. En el cuadro **Ruta de acceso física**, escribe la ruta de acceso física de la carpeta del sitio web o haz clic en el botón de exploración (...) para navegar por el sistema de archivos y buscar la carpeta.
- 7. Si la ruta de acceso física que escribiste en el paso anterior es para un recurso compartido remoto, haz clic en **Conectar como** para especificar las credenciales que tienen permiso para obtener acceso a la ruta. Si no usa credenciales específicas, selecciona la opción **Usuario de la aplicación (autenticación de paso a través)** en el cuadro de diálogo **Conectar como**.
- 8. Selecciona el protocolo para el sitio web de la lista **Tipo**.
- 9. Si debes especificar una dirección IP estática para el sitio web (de forma predeterminada, está establecida en **Todas las no asignadas**), especifica la dirección IP en el cuadro **Dirección IP**.
 - → Como podemos asignar varias ip al adaptador de red, una la podríamos asociar al sitio para no tener que asignar *puertos* ni *nombre de host*. p.e.: 192.168.0.3
 - (!) Ten en cuenta que no es lo mismo que tener varios adaptadores de red, cada uno en distinta subred.

10. Escribe un número de puerto en el cuadro de texto **Puerto**.


Si ya existe un sito con ese puerto asignado aparecerá el siguiente mensaje indicándolo,

para evitarlo podemos asignar un nuevo nombre de host.



De forma opcional, escribe un nombre de encabezado del host para el sitio web en el cuadro **Nombre host**. En este caso sería necesario registrar la dirección en el DNS de la Intranet (o si procede en Internet). Se podría acceder con la URL http://misitio desde el explorador de Internet, o http://localhost/misitio si no lo registras en el DNS. Si lo haces desde la máquina virtual con Windows 10 la dirección será http://midominio.local/misitio.

- 11. Si no es necesario hacer cambios en el sitio y quieres que el sitio web esté disponible inmediatamente, selecciona la casilla **Iniciar sitio web inmediatamente**.
- 12. Haz clic en **Aceptar**.
- → Podemos agregar directamente la aplicación bajo el sitio Web por defecto, seleccionando Agregar aplicación... en el menú contextual del DWS:




El cuadro de diálogo será similar al de Agregar sitio Web.


Se podría acceder con la URL http://localhost/otrositio desde el explorador de Internet. Si lo haces desde la máquina virtual con Windows 10 la dirección será: http://midominio.local /misitio.


→ Los archivos por defecto de cada sitio/aplicación se pueden asignar desde Documento predeterminado de la página principal de su ventana de administración:



→ Si has agregado un *Directorio Virtual* que está localizado fuera de la carpeta del *Default Web Site* (*inetpub\wwwroot*), como por ejemplo *C:\Users\Public*, configura los valores de autenticación de la siguiente forma:







Con la identidad del grupo de aplicaciones, cualquier usuario podrá acceder a esta carpeta con los permisos establecidos por defecto para el sitio. De lo contrario deberás utilizar un usuario específico y establecer los permisos necesarios.

Si la carpeta no es pública, en su configuración básica habrá que indicar que se conecte como un usuario específico y establecer los permisos necesarios en la carpeta. Si esta carpeta está dentro de *inetpub* bastaría con incluir permisos de lectura para el grupo IIS_IUSRS.



→ Para habilitar el examen de un directorio virtual y así listar su contenido, se selecciona la opción Examen de directorios\Abrir característica\Habilitar:

