Bezeichnung	Тур	Kardinalitä	t Status Format	Beschreibung	Besonderheit Prozess	Nutzung für TNT_LETTER LETTER_INTERNATIONAL	Nutzung für PROOF_OF_DELIVEREY	CodeTables	Beispiel
getTrackEventsRequest	Е	1 1	M						
codeTableVersion	A		Wert erlaubt.	S Die Version der verwendeten AM.exchange Code-Tabelle. Dabei sind alle sog. Kataloge der Tabelle zu einer Version zusammengefasst.	Alle relevanten Codetable-Einträge werden von der Deutschen Post im Rahmen eines Codetable-Files im XML-Format bereit gestellt. Dieses Flag wird benutzt, um bei einem Update des Codetable-Files die Abwärtskompatibilität sicher zu stellen.	x x	x	Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "CodeTableVersion"	"1.0"
version	A		M Derzeit ist nur "1.1" al Wert erlaubt.	S Version des AM.exchange-Protokolls.	Im Rahmen der Weiterentwicklung von Produkten der Deutschen Post kann es zu einer Weiterentwicklung des AM.exchange-Protokolls kommen. Die Angabe der Version wird dann verwendet, um die Abwärtskompatbilität sicherzustellen.	x x	х	Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "Version"	"1.1"
testcase	A		O Boolean	Das Flag gibt an, ob der Request in einem Produktivsystem oder in einem Testsystem verarbeitet werden soll.	Im Zuge der Einführung des AM.exchange-Protokolls bei Kunden kann es vorkommen, dass aus Qualitätssicherungsgründen zuerst einige Testdateien übermittelt werden sollen. In diesem Flag wird angegeben, ob es sich um einen derartigen Test-Request handelt, der nicht an das Produktionssystem sondern an ein Testsystem übermittelt werden soll.		х		"true"; "false"
maxResult	A		O Natürliche Zahl, maximal fünf Stellen	Die maximal gewünschte Anzahl von Treffern im Suchergebnis. Im Suchergebnis wird im Flag "maxResultsExceeded" angezeigt, ob die hier angegebene Zahl bei der Suche überschritten wurde oder nicht.		x x	x		
MsgHeader	А	11	М	Der Nachrichtenkopf ist in jeder AM.exchange-Nachricht genau einmal enthalten. Er enthält allgemeine Informationen zur Nachricht und dem Nachrichtenversand. Im Falle von Problemen bei der Nachrichtenübertragung können die Elemente des Nachrichtenkopfs zur Analyse des Problems benutzt werden.		x x	х		
MsgSource	E	0 1	O Zeichenkette, maxima 10 Zeichen	Nur zur postinternen Verwendung durch EDI-CC.	Dieses Feld ist vom Kunden nicht zu belegen. Es wird nur postintern verwendet, um die unterschiedlichen Eingangskanäle zu unterscheiden.				
MsgFormat	E	0 1	O Zeichenkette, maxima 32 Zeichen	Nur zur postinternen Verwendung durch EDI-CC.	Das Feld wird von EDI-CC verwendet, um das ursprüngliche Format der Nachricht (z.B. DV-EDIFACT) abzulegen.				
User	E	0 1	O Zeichenketten, 4 bis 8 Zeichen	Die Kennung des Benutzers im AM System, d.h. der AM Benutzername. Der Benutzername darf nur aus alphanumerischen Zeichen bestehen: [A-Z; a-z; 0-9; _]. Der Benutzername muss 4 - 8 Zeichen enthalten.	Der Benutzername wird im Rahmen des Aufschaltprozesses von der Deutschen Post vergeben.	x x	х		"hqv123"
Password	E	0 1	O Zeichenkette, 6 bis 20 Zeichen	Das Passwort des übergebenen AM Benutzers. Das Passwort darf nur aus alphanumerischen Zeichen bestehen: [A-Z; a-z; 0-9; _]. Es muss 6 - 20 Zeichen enthalten. Zudem muss es mindestens zwei der drei Zeichenarten (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern) enthalten und es darf keine Wiederholung von Zeichen beinhalten.	Das Passwort wird im Rahmen des Freischaltungsprozesses für AM.exchange zwischen Kunden und der Deutschen Post vergeben. Um einen Zugang zum AM-System zu erhalten, kontaktieren Sie bitte IT e Customer Support Post (IT CSP). Die Kontaktinformationen finden Sie im Anhang des AM.exchange Entwicklerhandbuches.	x x	х		"zdLb9A3i"
MsgID	E	1 1	M Zeichenkette, maxima 21 Zeichen	Hier ist die ID der AM.exchange-Nachricht einzutragen, die der Übermittler der Nachricht vergibt. Jede Response enthält die im zugehörenden Request übermittelte ID. Dies dient der eindeutigen Zuordnung der Response zum Request. Die Konvention Aufbau der MsgID sind im Entwicklerhandbuch für den Service TrackEventInformation beschrieben.		x x	x		
ODOCID	E	0 1	O Zeichenkette, 17-stell	Dieses Feld wird intern von der Deutschen Post gefüllt und soll daher vom Kunden nicht vorbelegt werden.	Bei Verwendung des AM.exchange Web Service wird dieses Feld nicht belegt und bleibt leer. Bei anderen technsichen Kanälen wird das Feld durch das EDI-CC gefüllt. Die Original DocumentID wird vom EDI-CC vergeben und dient zur Identifikation und Zuordnung der einzelnen Nachrichten. Die ODOC-ID ist in den Response-Dateien der Deutschen Post enthalten und kann bei Problemfällen zur Identifizierung der Orginaldatei dienen.				"E1234567890123456"
CreationDateTime	E	1 1	M YYYY-MM- DDThh:mm:ss	Datum und Uhrzeit, an dem die Nachricht erzeugt wurde.		x x	x		"2006-11-28T12:28:56"
Receiver	E	11	M Derzeit ist nur "DPAG erlaubt.	Name der Empfänger-Einheit im Konzern Deutsche Post DHL Group		x x	x	Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "Receiver"	"DPAG"
CommunicationPartner	E	0 1		Nur zur postinternen Verwendung durch EDI-CC. Das Feld darf vom Kunden nicht belegt werden.	Dient dem EDI-CC zur Angabe der ID des Kommunikationspartners.			reacting received	
SubmitterSMS	E	1 1	М	Stammdaten des Übermittlers der Nachricht (Kundendaten und Daten zum Ansprechpartner). Hinweis: Der Übermittler der Nachricht muss nicht zwingend auch der Einlieferer der Sendungen sein (oder überhaupt etwas mit dem physichen Fertigungsprozess der Sendungen zu tun haben). Es kann sich hierbei um einen reinen IT-Dienstleister handeln.	Die Felder werden für Recherchezwecke bei Fehlern in der Nachrichtenübertragung benutzt.	x x	х		
CustID	E	1 1	M Numerisch, genau 10 Stellen	Eindeutige Kundennummer (EKP)	Sollte ein Kunde keine EKP haben, so ist hier die generische EKP "0020000000" zu verwenden. In diesem Falle werden Name und Anschrift des Kunden zu Pflichtfeldern.	t x x	x		"5010007801"
Name		0 1	O Zeichenkette, maxima 120 Stellen	Der Name des Übermittlers der Nachricht.		x x	x		"Rechenzentrum Mustermann"
Address	E	01	0 7-1-1-1-1-1	Straßenanschrift		x x	X		Charles de Carille Otes C. Charles de Carille Otes C. Charles de Carille Otes C. Charles de Carille Otes C. Ch
StreetNumber	<u> </u>	01	O Zeichenkette, maxima 50 Stellen			, x	\(^\)		"Charles-de-Gaulle-Straße"; "Kaiserplatz"
StreetNumber	<u> </u>	01	O Zeichenkette, maxima 20 Stellen			, x	\(^\)		"65", "73a"
District Zip	[[]	0 1	O Zeichenkette, maxima 50 Stellen O Zeichenkette, maxima			x x	x	bei Adressen in Deutschland: gemäß	"Bad Godesberg"; "Charlottenburg" "53173", "10178", "034232"
Διρ		0 1	10 Stellen.	Bei Adressen in Deutschland ist eine 5-stellige Zeichenkette, bestehend aus den Ziffern [0-9] zulässig. Insbesondere muss die führende "0" bei Adressen in der Leitzone "0" angegeben werden.				Postleitzahlenverzeichnis der Deutschen Post	
CityName	E	0 1	O Zeichenkette, maxima 50 Stellen			x x	х		"Bonn"; "Berlin"; "Castrop-Rauxel"
CC	E	0 1	O Zeichenkette, genau 2-stellig	Land, d.h. das Länderkennzeichen gemäß ISO Code 3166-1 Alpha2-Code		x x	x	Länderkennzeichen gemäß ISO Code 3166-1 Alpha2-Code	"DE"; "AT"
POBAddress	E	0 1	0	Postfachanschrift		x x	х		
Zip	E	0 1	O Zeichenkette, maxima 10 Stellen.	Postleitzahl. Bei Adressen in Deutschland ist eine 5-stellige Zeichenkette, bestehend aus den Ziffern [0-9] zulässig. Insbesondere muss die führende "0" bei Adressen in der Leitzone "0" angegeben werden.		x x	х	bei Adressen in Deutschland: gemäß Postleitzahlenverzeichnis der Deutschen Post	"53173", "10178", "034232"

Bezeichnung	Тур	Kardinalitä	Status Format Beschreibung			Nutzung für TNT_LETTER LETTER_INTERNATIONAL	Nutzung für PROOF_OF_DELIVEREY	CodeTables	Beispiel
CityName	Е	0 1	O Zeichenkette, maximal Stadt bzw. Ort 50 Stellen			х	х		"Bonn"; "Berlin"; "Castrop-Rauxel"
Postbox	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Postfachnummer			x x	х		"3600"
CC	E	0 1	1 = 1 = 1 = 1 = 1	hen gemäß ISO Code 3166-1 Alpha2-Code		x x	x	Länderkennzeichen gemäß ISO Code	"DE"; "AT"
LargeCustZip	F	0 1	genau 2-stellig O Zeichenkette, maximal Großempfänger-Postleitzahl.			x x	x	3166-1 Alpha2-Code bei Adressen in Deutschland: gemäß	"53173", "10178", "034232"
Largeoustzip		0 1	10 Stellen. Bei Adressen in Deutschland is Ziffern [0-9] zulässig.	st eine 5-stellige Zeichenkette, bestehend aus den de "0" bei Adressen in der Leitzone "0" angegeben				Postleitzahlenverzeichnis der Deutschen Post	33173, 10170, 034232
Contact		01	O Ansprechpartner des Kunden			x x	X		WE 11 W WOLL W
FirstName	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Vorname des Ansprechpartners 35 Stellen	s		x x	X		"Erika"; "Otto"
LastName	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Name des Ansprechpartners 35 Stellen			x x	х		Mustermann; "Normalverbraucher"
Role	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Funktion des Ansprechpartners 50 Stellen	s im konkreten Auftragsprozess		x x	х		"Qualitätssicherung Sendungsfertigung"
Position	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Position des Ansprechpartners 50 Stellen			x x	х		"Abteilungsleiter Fertigungsprozesse"
Department	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Abteilung des Ansprechpartner 128 Stellen	'S		х	х		"Marketing"
Address		01	O Straßenanschrift			x x	X		
StreetName		0 1	O Zeichenkette, maximal Straße 50 Stellen			X	*		"Charles-de-Gaulle-Straße"; "Kaiserplatz"
StreetNumber	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Hausnummer 20 Stellen			x	x		"65", "73a"
District	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Stadtteil 50 Stellen			x x	х		"Bad Godesberg"; "Charlottenburg"
Zip	E	0 1	Ziffern [0-9] zulässig. Insbesondere muss die führend	st eine 5-stellige Zeichenkette, bestehend aus den de "0" bei Adressen in der Leitzone "0" angegeben		x x	х	bei Adressen in Deutschland: gemäß Postleitzahlenverzeichnis der Deutschen Post	"53173", "10178", "034232"
CityName	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Stadt bzw. Ort			x x	x		"Bonn"; "Berlin"; "Castrop-Rauxel"
CC	F	0 1	50 Stellen O Zeichenkette, Land, d.h. das Länderkennzeic	then gemäß ISO Code 3166-1 Alpha2-Code		x x	x	Länderkennzeichen gemäß ISO Code	"DE"; "AT"
			genau 2-stellig					3166-1 Alpha2-Code	DE, 70
POBAddress Zip		0 1	O Postfachanschrift O Zeichenkette, maximal Postleitzahl.			x x x	x x	bei Adressen in Deutschland: gemäß	"53173", "10178", "034232"
·			Ziffern [0-9] zulässig.	st eine 5-stellige Zeichenkette, bestehend aus den de "0" bei Adressen in der Leitzone "0" angegeben				Postleitzahlenverzeichnis der Deutschen Post	
CityName	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Stadt bzw. Ort 50 Stellen			x x	х		"Bonn"; "Berlin"; "Castrop-Rauxel"
Postbox	E	0 1	O Zeichenkette, maximal Postfachnummer 10 Stellen			x x	х		"3600"
CC	E	0 1	O Zeichenkette, Land, d.h. das Länderkennzeic	then gemäß ISO Code 3166-1 Alpha2-Code		x x	x	Länderkennzeichen gemäß ISO Code	"DE"; "AT"
Email	E	0 1	genau 2-stellig O Zeichenkette, maximal Email-Adresse des Ansprechpa	artners		x x	х	3166-1 Alpha2-Code	"erika.mustermann@musterdomain.de"
Phone	E	0 1	50 Stellen O Zeichenkette, maximal Telefonnummer des Ansprechp	partners		x x	x		"+49 228 933994"
Fax	E	0 1	25 Stellen O Zeichenkette, maximal Faxnummer des Ansprechpartr	ners		x x	x		"+49 228 933994"
Origin	E	11	25 Stellen Informationen zum System, mit	dem die AM.exchange-Nachricht erzeugt wurde.		x x	x		
SystemName	E	1 1	M Zeichenkette, maximal Name des Systems oder Progr	amms mit dem die Nachricht erzeugt wurde.		x x	x		"Software"
SystemVersion	lE	0 1	15 Zeichen O Zeichenkette, maximal Version des Systems oder Prog			x x	x		"4.0"
CertificationDate			5 Zeichen O YYYY-MM-DD Datum, an dem das System od			V	v		"2015-05-16"
FreeText		0 1	O Zeichenkette Nur zur postinternen Verwendu	ing durch EDI-CC	Dieses Feld ist vom Kunden nicht zu belegen. Es wird nur postintern vom EDI-CC verwendet, um dem Attribute der Dateiübertragung, wie z.B. die ID des Kommunikationspartners im Request anzureichern und die Response mit gleichem Feldinhalt zur Prozesssteuerung beim EDI-CC wieder zu verwenden.	x x x	x		"AMeDVF_5057900240_20061204_114435_ 98.storno.edi"
TrackEventFilter	E	1*	M Der Ereignisfilter dient der Filte Kriterien.		Es können derzeit maximal 10 Ereignisfilter (TrackEventFilter) in einem Request angegeben werden. Diese werden logisch ODER-Verknüpft. Wenn mehr als 10 TrackEventFilter im Request angegeben, liefert AM eine entsprechende Fehlermeldung zurück.	x x	х		
RequestingParty	Е	0 1	O Teilnehmer, der Ereignisse abf	ragt.	Es werden nur Ereignisse zurück geliefert, auf die der nachfragende Teilnehmer eine Zugriffsberechtigung hat.	x x	x		
CustID	E	1 *	M Numerisch, genau 10 Eindeutige Kundennummer (El Diese EKP wird bei der Anfrage Zugriffsberechtigung auf Ereigi	KP) der Partei, die die Anfrage nach Ereignissen stellt. e nach Ereignissen zur Prüfung der nisdaten verwendet		x x	x		"5010007801"
TrackEventID	E	0 *			Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet.				
CreationDateTimeFrom	E	0 1			lst CreationDateTimeFrom gesetzt, muss auch CreationDateTimeTo gesetzt werden und größer oder gleich CreationDateTimeFrom sein.	x	х		"2015-11-28T12:28:56"
CreationDateTimeTo	E	0 1	O YYYY-MM- DDThh:mm:ss Zur Selektion von Ereignissen, verwendete Wert.		Ist CreationDateTimeTo gesetzt, muss auch CreationDateTimeFrom gesetzt werden und kleiner oder gleich CreationDateTimeFrom sein.	х	х		"2015-11-28T12:28:56"

Bezeichnung	Тур	Kardinalität	Statu	us Format	Beschreibung	Besonderheit Prozess	Nutzung für Nutzung für LETTER_INTERNATIONAL	Nutzung für PROOF_OF_DELIVEREY	CodeTables	Beispiel
CreationDevice	E	0 *	0		Das Gerät, das das Ereignis erzeugt hat.	Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet.				
type	А		М	Zeichenkette	Der Code für den Typ des Gerätes, das das Ereignis erzeugt hat.					
id	Α		0		Die eindeutige ID des Gerätes, das das Ereignis erzeugt hat.					
CreationParty CustID	E	01	O M		Der Teilnehmer, der das Ereignis erzeugt hat. Eindeutige Kundennummer (EKP) des Teilnehmers, der das Ereignis erzeugt hat.	Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet.				"5010007801"
Custib	-	1	IVI	Stellen	Ellidedlige Kundermunimer (EKF) des Teilinermers, der das Ereignis erzeugt nat.					5010007601
OrderID	Е	0*	С	Numerisch (maximal 14 Stellen)	AM-Auftragsnummer. Zur Filterung von Ereignissen, die einen Bezug zu dem in diesem Feld angegebenen Auftrag haben. Hinweis: AM-Auftragsnummer und Kundenauftragsnummer dürfen nicht gleichzeitig als Filterkriterium angegeben werden.		x	х		"00345778787832"
CustOrderID	F	0 *	C		Kundenauftragsnummer.	Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet.				
	_	0	Ü		Zur Filterung von Ereignissen, die einen Bezug zu dem in diesem Feld angegebenen Auftrag haben. Hinweis: AM-Auftragsnummer und Kundenauftragsnummer dürfen nicht gleichzeitig als Filterkriterium angegeben werden.					
CustID	E	1 1	M	Numerisch, genau 10 Stellen	Die eindeutige Kundennummer (EKP) des Kunden, der die Kundenauftragsnummer vegeben hat und diese in seinen IT-Systemen verwaltet.					"5010007801"
SystemName	E	0 1	0		I	Dieses Feld ist vom Kunden nicht zu belegen.				
SystemID	E	1 1	М		Die eigentliche Auftragsnummer und damit der zentrale Bestandteil der Kundenauftragsnummer wie bei der Auftragsanlage vergeben.					"061128200013502"
MoilEntity	Е	0 *	C	10 Zolofforf	Zur Filterung von Ereignissen, die einen Bezug zur hier angegebenen postalischen			v	<u> </u>	<u> </u>
MailEntity	-	0			Einheit haben. Die postalische Einheit (MailEntity) kann z.B. ein einzelner Brief, ein Behälter, ein Gebinde oder eine Palette sein. Bei einer Palette kann die ID beispielsweise die eindeutige NVE der Palette sein.			^		
type	Α		0		Der Typ der betroffenen postalischen Einheit. Hier wird angegeben, um welche Art		x x	х	Allgemeine AM.exchange Codetable,	"LETTER", "PAL"
					postalische Einheit es sich handelt. Gültige Werte entnehmen Sie bitte der AM.exchange-Codetable der Deutschen Post.				Katalog "MailEntity.Type"	
id	A		0	Zeichenkette, maximal 100 Zeichen		Pflichtfeld. Die ID kann für Process.type = "TNT_LETTER_*" mit einer BZL-ID, einer Sendungsnummer aus dem Data Matrix Code oder einem kundenindividuellen Merkmal aus dem Data Matrix Code belegt werden. Die ID kann für Process.type = "PROOF_OF_DELIVERY*" mit einer Sendungsnummer aus dem Data Matrix Code oder einem kundenindividuellen Merkmal aus dem Data Matrix Code belegt werden. Format für die Angabe der Sendungsnummer aus dem Data Matrix Code <ekp (genau="" 10-stellig,="" dezimal)="" inschließlich="" prüfziffern=""> + "-" + <verfahren (genau="" 2-stellig,="" dezimal)=""> + "-" + <teilnahme "-"="" (genau="" (maximal="" +="" 1="" 16777215)="" 2-stellig,="" 5-stellig,="" 8-stellig="" <entgeltabrechnungsnummer="" <laufende="" alphanumerisch)="" angegeben="" dezimal)="" dezimal,="" die="" für="" hier="" internationale="" kann="" kundenindividuelle="" muss="" process.type="LETTER_INTERNATIONAL" sendungsnummer="" td="" verwendet="" werden="" werden<="" wertebereich="" zusätzlich=""><td></td><td>x</td><td></td><td>BZL-ID: "RL459782950DE" Sendungsnummer aus dem Data Matrix Code: "6002000131-10-01-327-2654" Für LETTER_INTERNATIONAL: AV998000086DE</td></teilnahme></verfahren></ekp>		x		BZL-ID: "RL459782950DE" Sendungsnummer aus dem Data Matrix Code: "6002000131-10-01-327-2654" Für LETTER_INTERNATIONAL: AV998000086DE
MailEntityInterval		11	С		das MailEntityInterval ein Bereich von IDs der postalischen Einheit angegeben werden. Dadurch können mehrere postalische Einheiten auf einmal abgefragt werden, ohne dass jede einzeln aufgeführt werden muss. Dies ist nur möglich, wenn Einheiten abgefragt werden, die fortlaufend nummeriert sind.	belegt und bleibt leer. Bei anderen technsichen Kanälen wird das Feld durch das EDI-CC gefüllt. Die Original DocumentID wird vom EDI-CC vergeben und dient zur Identifikation und Zuordnung d				
MailEntityFrom	E	1 1	M			lst MailEntityFrom gesetzt, muss auch MailEntityTo gesetzt werden und größer oder gleich MailEntityFrom sein.				
type	А		0	50 Zeichen	Der Typ der betroffenen postalischen Einheit. Hier wird angegeben, um welche Art postalische Einheit es sich handelt. Gültige Werte entnehmen Sie bitte der AM.exchange-Codetable der Deutschen Post.				Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "MailEntity.Type"	"LETTER", "PAL"
id	А		0	Zeichenkette, maximal	Eindeutiger Schlüssel der betroffenen postalischen Einheit.					10000000
M. VE. V. T.				100 Zeichen	Decise de ID letre alle de Control de Contro	In Marie and Table 2015				
MailEntityTo	E	1 1	M			Ist MailEntityTo gesetzt, muss auch MailEntityFrom gesetzt werden und kleiner oder gleich MailEntityTo sein.				
type	А		0	50 Zeichen	Der Typ der betroffenen postalischen Einheit. Hier wird angegeben, um welche Art postalische Einheit es sich handelt. Gültige Werte entnehmen Sie bitte der AM.exchange-Codetable der Deutschen Post.				Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "MailEntity.Type"	"LETTER", "PAL"
id	А	†	0	Zeichenkette, maximal	AM.exchange-Codetable der Deutschen Post. Eindeutiger Schlüssel der betroffenen postalischen Einheit.					20000000
				100 Zeichen						
Process	E	0 *	0		Zur Filterung von Ereignissen nach dem postalischen Prozess, in dessen Rahmen ein Ereignis erfasst wurde.		x			
type	A		M	Zeichenkette, maximal 120 Zeichen		Es muss einer der folgenden Werte angegeben werden: "TNT_LETTER_SEARCH-BY-BZL-SHIPMENT-ID": wenn als Post- Entität-ID (MailEntity.id) eine BZL-ID angegeben wird "TNT_LETTER_SEARCH-BY-SHIPMENT-ID": wenn als Post-Entität-ID (MailEntity.id) eine Sendungs-ID aus dem Data Matrix Code angegeben wird "TNT_LETTER_SEARCH-BY-CUSTOMER-DATA": wenn als Post- Entität-ID (MailEntity.id) ein kundenindividuelles Merkmal aus dem Data Matrix Code angegeben wird "LETTER_INTERNATIONAL" wenn es sich um eine internationale Sendung handelt PROOF_OF_DELIVERY und PROOF_OF_DELIVERY_CREATION_DATE wenn es sich um den Zustellnachweis oder Warenpost handelt		x	Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "Process.Type"	

Bezeichnung	Тур	Kardinalitä	it Status	Format	Beschreibung	Besonderheit Prozess	Nutzung für TNT_LETTER	Nutzung für LETTER_INTERNATIONAL	Nutzung für PROOF_OF_DELIVEREY	CodeTables	Beispiel
step	А			Zeichenkette, maximal 120 Zeichen	Zur Filterung von Ereignissen nach dem hier angegebenen Prozessstatus. Die je Prozess möglichen Werte entnehmen Sie bitte der Code-Tabelle der deutschen Post	Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet. t.					
id	А			Zeichenkette, maximal 20 Zeichen	ID der Prozess-Instanz	Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet.					
MailEntityLocation	E	0 1	0		Zur Filterung von Ereignissen anhand der Lokation, an der ein Ereignis auftrat.				х		
ProductionPlantID	E	0 *		Zeichenkette, maximal 50 Zeichen	ID einer Produktionsstätte der Deutschen Post. Gültige Werte entnehmen Sie bitte der Codetable "Produktionsstätten" der Deutschen Post.	Wird für PROOF_OF_DELIVERY und PROOF_OF_DELIVERY_CREATION_DATE verwendet. Es handelt sich um den Ort (Briefzentrum/ Großannahmestelle) an dem das Trackevent erzeugt wurde					
MailEntityCondition	E	0 *		Zeichenkette, maximal 50 Zeichen	Zur Filterung von Ereignissen anhand der Verfassung bzw. Beschaffenheit der postalischen Einheit zum Zeitpunkt als das Ereignis erfaßt wurde. Gültige Werte entnehmen Sie bitte der Code-Tabelle der Deutschen Post.	Dieses Element wird derzeit noch nicht verwendet.					
OtherAttribute	E	0 *	0		Zur Filterung von Ereignissen anhand weiterer Werte.		х				
type	A		М	Zeichenkette	Spezifiziert den Typ des weiteren Wertes.	"POSTED_DATE" - Zur Filterung anhand des Einlieferungstages der Sendungen bei der Deutschen Post	х			Allgemeine AM.exchange Codetable Katalog "TrackEventFilter.OtherAttribute.Typ	
value	А			Zeichenkette, maximal 50 Zeichen	Die Ausprägung bzw. der Wert des weiteren Wertes	Für type = "POSTED_DATE" im Format yyyy-mm-dd.	х				