指令: 指示计算机执行某些操作的命令

微指令:微程序级的命令,属于硬件

宏指令: 由若干条机器指令组成的软件指令, 属于软件

机器指令:介于微指令与宏指令之间,每条指令可完成一个独立的算术运算或逻辑运算。

指令系统:一台计算机中所有机器指令的集合

一个完整的指令系统应满足: 完备性、有效性、规整性、兼容性。

完备性:用汇编语言编写各种程序时,指令系统直接提供的指令足够使用,而不必用软件来实现。完备 性要求指令系统丰富、功能齐全、使用方便。

有效性:利用该指令系统编写的程序能够高效率的运行。高效率主要表现在程序占据存储空间小、执行速度快。一般来说,一个功能更更完善的指令系统,必定有更好地有效性。

规整性:包括指令系统的对称性、匀齐性、指令格式和数据格式的一致性。

兼容性:系列机各机种之间具有相同的基本结构和共同的基本指令集,因而指令系统是兼容的,即各机种上基本软件可以通用。

指令格式:操作码字段 + 地址码字段

根据有几个操作数地址可分为: 四、三、二、一、零地址指令格式

从存放操作数的物理位置来划分,指令格式分为:存储器-存储器(SS)型指令、寄存器-寄存器(RR)型指令、寄存器-存储器(RS)型指令。

分析指令、设计指令: 见例题、作业、习题集

指令寻址方式:

顺序寻址方式:

指令在内存存放方式是按地址顺序安排的,执行程序时,通常是一条指令接一条指令顺序进行。这种按指令地址顺序执行的过程成为指令的顺序寻址方式。

跳跃寻址方式:

当程序要改变执行的顺序时,指令的寻址就改用跳跃寻址方式。所谓跳跃,又称跳转,是指下一条指令的地址由本条指令修改 PC 后给出。采用跳跃寻址方式,可以实现程序专业或者构成循环程序,从而能缩短程序长度,获奖某些程序作为公共程序引用。

操作数寻址方式:

指令字: OPCODE + 寻址方式特征 MOD + 形式地址 A

形式地址 A: 指令字结构中给定的地址量。

寻址方式特征位:

通常由间址位(I)和变址位(X)组成。

若指令无间址和变址要求,则形式地址就是操作数的有效地址;

若指令中指明要进行变址或间址变换,则形式地址就不是操作数的有效地址,而必须按指定方式进行变换,才能形成有效地址。

- 1.隐含寻址:在指令中不明显给出而是隐含着操作数的地址。
- 2.立即寻址: 指令的地址字段指出的不是操作数的地址, 而是操作数本身。

EA = (PC)

3. 寄存器寻址:操作数所在的寄存器编号存放在指令的地址字段 A 中。

EA = Ri

4.直接寻址:操作数所在的存储器单元的地址存放在指令的地址字段 A 中

EA = A

- 1)寄存器直接寻址: 指令地址码字段直接给出所需操作数在通用寄存器中地址编号
- 2) 存储器直接寻址: 同直接寻址

5.间接寻址: 指令地址字段中的形式地址 A 不是操作数的真正地址, 而是操作数地址的指示器, A 单元的内容是操作数的有效地址,即 A 为操作数地址的地址。

EA = (A)

- 1) 寄存器间接寻址: 先访问寄存器, 从寄存器中读出操作数地址, 在访问存储器取得操作数。
- 2) 寄存器间接寻址:访问两次存储器得到数据。第一次先从存储器读出操作数地址,第二次根据的操作数地址再取出真正的操作数。
- 6.相对寻址方式:根据一个基准地址及其相对量来寻找操作数的地址。

EA = (PC) + Disp

PC 相对寻址是指将 PC 的内容(即当前执行指令的地址)与地址吗部分给出的位移量通过加法器相加,所得之和作为操作数的有效地址。

7.基址寻址方式: 计算机设置一个寄存器,专门用来存放基准地址,该寄存器就是基址寄存器。先将指令地址码给出的地址 A 与基址寄存器 RB 的内容通过加法器相加,所得的和作为有效地址,再从存储器中读出所需的操作数。

EA = (RB) + Disp

8.变址寻址方式与基址寄存器区别:基准寄存器提供地址基准量而指令提供位移量,变址寄存器提供修改量而指令提供基准量。

EA = (Ri) + Disp