

Chapitre 1 – Notions de base Définition


- Qu'est-ce qu'un réseau ?
 - Chaque entreprise développe un réseau relationnel qui l'unit à ses clients, ses fournisseurs, ses contacts.
 - Un réseau informatique relie entre eux les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, les téléphones,...

Chapitre 1 – Notions de base Définition

- Un réseau peut être connecté à d'autres réseaux afin de bénéficier des derniers progrès technologiques
 - la visioconférence
 - le multimédia
 - le transfert de fichiers audio et vidéo
 - les services d'informations en ligne

- . . .

Chapitre 1 – Notions de base Composants Réseau



Chapitre 1 – Notions de base Composants Réseau

• Utilisateurs:

- stations de travail
- Serveurs
- Imprimantes
- Scanners
- unité de stockage
- Webcam
- NAS
- **—**

Chapitre 1 – Notions de base Composants Réseau

- Câblage :
 - Câbles cuivre
 - Paires symétriques blindées ou non blindées
 - Fibres optiques
 - Multimode
 - Monomode
 - Liaisons sans-fil
 - WiFi, Infrarouge, Bluetooth, liaisons hertziennes
 - Armoire de brassage (Patch panel)


Chapitre 1 – Notions de base Interconnexion Réseau

- Interconnexion LAN:
 - Répéteur (Repeater)
 - Régénère le signal
 - Adapte la connectique
 - Commutateur (Switch)
 - Interconnecte les éléments internes
 - Routeur (Router)
 - Interconnecte les éléments externes

Chapitre 1 – Notions de base Interconnexion Réseau

- Interconnexion WAN:
 - Réseau commuté
 - réseau téléphonique (modem)
 - ADSL, VDSL,...
 - GEthernet, 10 GEthernet,...
 - Liaisons propriétaire (lignes louées)

Chapitre 1 – Notions de base Structure hiérarchique



Chapitre 1 – Notions de base Structure physique

• L'étendue géographique détermine l'organisation physique du réseau :

- PAN: Personal Area Network

– LAN : Local Area Network

– WAN : Wide Area Network

– SAN : Stockage Area Network

– PWLAN : Public Wireless Local Area
 Network


Chapitre 1 – Notions de base Structure logique

- La taille de l'entreprise détermine l'organisation logique du réseau :
 - Groupe de travail : Interconnexion à l'intérieur d'un bâtiment sur des lignes privées.
 - Entreprise : Interconnexion de plusieurs réseaux de bâtiments sur des lignes privées ou publics.
 - Groupe d'entreprises : Interconnexion de plusieurs réseaux d'entreprises à travers le réseau public.



WAN: Wide Area Network

- Réseau étendu (national/international).
- Généralement sur des lignes publiques.
- Systèmes de communication publics.
- Débit de transmission variable selon les technologies utilisées.
- Topologie maillée, point à point.



- LAN: Local Area Network
 - Réseau circonscrit dans un environnement restreint.
 - Câblage privé.
 - Systèmes de communications privés.
 - Débits élevés.
 - Topologie en étoile ou arbre.




- PWLAN : Public Wireless Local Area Network
 - Réseau d'accès temporaire (Hot Spot).
 - Systèmes de communication publics et privés.
 - Débit de transmission du WiFi.
 - Topologie point à point.




PAN: Personal Area Network

- Réseau privé de faible étendue.
- Débits dépendants la technologie utilisée (Ethernet, Sans fils (WLAN) ou CPL).
- Systèmes de communications privés.
- Câblage privé.
- Topologie point à point ou en étoile.



SAN: Storage Area Network

- Réseau réservé au stockage.
- Débits très élevés (fiber channel, ISCSI)
- Interconnexion de systèmes de stockage de masse.
- Topologie point à point, boucle, étoile



Chapitre 2 – Switch Caractéristiques

 Un commutateur/switch est un équipement qui est défini par les caractéristiques suivantes :

- Le format
- Le nombre de ports
- Le type de port
- La bande passante
- Les techniques d'administration
- La commutation

Chapitre 2 – Switch Fonctionnalités


- Fonctionnement
 - Un commutateur (switch) Ethernet doit permettre :
 - Le relayage des trames uniquement aux stations concernées.
 - A plusieurs stations de pouvoir commuter en même temps.
 - Assurer la redondance des connexions

Chapitre 2 – Switch Caractéristiques matériel

- Un switch peut être caractérisé par :
 - Nombre de ports
 - De quelques ports à plusieurs centaines de ports en les cascadant
 - Type de ports
 - Port RJ45 ou fibre optique
 - Panachage de ports RJ45 et de ports fibre optique
 - Bande passante
 - 10, 100 Mb/s, 1 et 10 Gb/s,...
 - Temps et le nombre de commutations

Chapitre 2 – Switch Fonctionnalités

- Fonctionnement
 - Un switch décode l'en-tête Ethernet pour connaître le destinataire et envoie la trame uniquement vers sa destination.



Chapitre 2 – Switch Fonctionnalités

- Fonctionnement
 - Chaque adresse MAC connue est associée à un port par lequel on peut l'atteindre.
 - La paire Port/Mac adresse est stockée dans la table de commutation (dynamique).
 - Une demande est diffusée à tout le réseau si l'adresse est inconnue (ARP).
 - La durée des enregistrements dans la table de commutation est limitée.

Chapitre 2 – Switch Gestion administrative


- On distingue trois catégories de commutateurs :
 - Unmanaged (non administrable)
 - Smart managed (administration intelligente des fonctions principales)
 - Full managed (administration complète sécurité ou triple play)

Chapitre 2 – Switch Interconnexion

- Connexion de deux switchs
 - Croisement de l'émission et de la réception
 - Automatique (Midi/Midi-X auto)
 - Manuel (utilisation d'un câble croisé)
 - Port(s) dédié(s) UpLink
 - Utilisation
 - Ordinateur à switch : Câble droit
 - Ordinateur à routeur : Câble croisé
 - Switch à switch : Câble croisé
 - Routeur à routeur : Câble croisé
 - Routeur à switch : Câble droit


- Trois modes de fonctionnement sont possibles :
 - A la volée
 - Stockage et retransmission
 - A la volée adaptif

- A la volée (on-the-fly ou cut-through)
 - Recopie les trames vers l'interface de sortie dès que l'adresse du destinataire est connue.
 - Avantage :
 - Vitesse de commutation maximale
 - Inconvénients:
 - Pas de vérification du CRC
 - Recopie les trames en erreur



premier champ de la trame

- Stockage et retransmission (store-andforward)
 - La trame complète est mise en mémoire
 - Avantage :
 - Fiabilité accrue avec le contrôle du CRC et de la longueur de la trame
 - Inconvénient :
 - Délai de commutation plus grand



dernier champ de la trame

- A la volée adaptif (Adaptive Cut Through)
 - Même principe qu' A la volée.
 - Compte le nombre de trames en erreurs.
 - Si le nombre d'erreurs est trop important -> passage automatique en mode store and foward.
 - Si le taux d'erreur redevient normal -> retour au mode Cut Through.

Chapitre 2 – Switch Configurations

- Pas de configuration possible
- Console sur liaison série RS232 (CLI Command Line Interface)
- Console TelNet sur IP (CLI Command Line Interface)
- Serveur HTTP (Interface graphique)
- Interface graphique propriétaire
- Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)

Switch de table, compact, non configurable



Switch configurable



SwitchProfessionnel



Switch industriel



DatacenterSwitch



Switch optique



Switch PoE
 Power on
 Ethernet



Chapitre 3 – Modèles de normalisation Le modèle DoD ou TCP/IP



Chapitre 2 – Architecture Cisco Switch Cisco 2950-2960


Caractéristiques principales du switch 2960

- Cisco Catalyst 2960 24 Switch (WS C2960 24)
- RAM: 16 Ko
- Mémoire flash : 16 Ko
- Nombre de ports :
 - 24 x Ethernet 100Base-T / 2 x Ethernet 1000Base-TX
- Débit de transfert de données :
 - 100 Mbits/s et 1000 Mbits/s
- Protocole de liaison de données :
 - Ethernet
 - FastEthernet
- Protocole de gestion à distance :
 - SNMP,
 - RMON
- Mode de communication :
 - Semi-duplex
 - duplex intégral



Chapitre 2 – Architecture Cisco Switch Cisco 2950-2960

Panneau avant du switch



1	SYST LED	5	Speed LED
2	RPS LED	6	PoE LED ¹
3	Status LED	7	Mode button
4	Duplex LED	8	Port LEDs

¹The PoE LED is only on the Catalyst 2960 PoE switches.

Chapitre 2 – Architecture Cisco Switch Cisco 2950-2960

Signification des LEDs

- LED 1: SYST

Eteint Le système n'est pas mis sous tension.

Vert Le système fonctionne normalement.

Ambre Le système est en mode configuration.

LED 2 : RPS «Redundant Power
 System (Système d'alimentation redondant)

- LED 3, 4, 5, 6 : Port mode

STAT Mode status (défaut).


DUPLX Half-duplex ou duplex.

SPEED La vitesse de fonctionnement.

PoE
 Power on Ethernet (si disponible)

Chapitre 2 – Architecture Cisco Switch Cisco 2950-2960


Panneau arrière



- Alimentation (Power supply)
- Alimentation redondante (RPS)
- Port Console RJ45

Chapitre 2 – Architecture Cisco Routeur Cisco 1841


Panneau arrière



- FastEthernet 0/0 et 0/1
- Port Console RJ45

Chapitre 2 – Architecture Cisco Routeur Cisco 1941


Panneau arrière




- GigaEthernet 0/0 et 0/1
- Port Console RJ45
- Port USB 5-pin mini USB (à déconnecter si RJ45)

Chapitre 2 – Architecture Cisco Modules d'extension


Panneau arrière






- serial 0 WIC-1T

serial 0 et 1 WIC-2T



- Ethernet HIC-2FE

Chapitre 2 – Architecture Cisco Architecture interne



Chapitre 2 – Architecture Cisco Architecture interne

- Architecture interne du Architecture Cisco
 - Cisco IOS Internetwork Operating
 System est le logiciel qui fonctionne sur le matériel Cisco.
 - L'architecture interne du switch comporte divers éléments :

RAM Mémoire volatile

NVRAM Mémoire non volatile (fichier utilisateur)

FLASH Mémoire de stockage (image IOS, config

de démarrage)

ROM Contient le BIOS

Interfaces Port RJ45

Console port série pour administration




 L'interface utilisateur est divisée en 3 modes de commandes :


- Mode utilisateur: User EXEC mode
- Mode privilégié : Priviliged EXEC mode
- Mode de configuration global : Global configuration mode

- User EXEC mode
 - visualisation limitée de la configuration
 - Représentation
 - Switch>: nom du switch + symbole >
 - Router> : nom du router + symbole >
 - Mode par défaut au démarrage

- Privileged EXEC mode
 - Visualisation détaillée
 - Tests
 - Debbuging
 - Manipulation de fichiers
 - Représentation
 - Switch#: nom du switch + symbole #
 - Router#: nom du router + symbole #

- Global configuration mode
 - Commande qui affecte le système dans son ensemble
 - Configuration des interfaces
 - Configuration des VLANs
 - Représentation
 - Switch(config)#: nom du switch + (type de configuration) + symbole #
 - Router(config)#: nom du router+ (type de configuration) + symbole #





Chapitre 2 – Architecture Cisco Commande utiles

? : Obtenir la liste d'aide

Show? : Liste des commandes « show »

Enable : Accès au mode privilégié

Configure

terminal : Accès au mode configuration

global

Exit : Pour descendre d'un niveau


End : Pour se retrouver en mode

Privilégié

Tab : Permet de compléter la commande

Chapitre 2 – Architecture Cisco Méthodes d'accès

- Ligne de commande CLI
 - Utilisation d'un terminal
 - Port de console
 - Telnet
- Interface graphique
 - SDM Security Device Manager (HTTP)
 - CNA Cisco Network Assistant
- Sauvegarde et restauration
 - FTP / TFTP





 Une norme désigne un ensemble de spécifications destiné à satisfaire un besoin de manière similaire.

• Il en résulte des règles servant de référence pour les constructeurs.

 Pour le consommateur, la normalisation est une garantie de compatibilité du mode fonctionnement.

 La normalisation est issue d'organismes divers, de groupements de constructeurs, d'organismes internationaux.

Une norme n'est pas obligatoire.

 Certaines sont rendues obligatoires par une réglementation.

- Norme ou standard?
 - Un standard est élaboré entre industriel au sein de consortiums
 - Une norme est établie par des organismes officiels (nationaux, internationaux,...)

 La différence entre norme et standard est cependant très faible

Chapitre 3 – Instance de normalisation Groupements de constructeurs

- Association regroupant la plupart des grands constructeurs informatiques
- But recherché :
 - Discussion sur l'élaboration des normes.
 - Emission de recommandations.
 - Statut non officiel.
 - Souvent adoptées au niveau international.

Chapitre 3 – Instance de normalisation Groupements de constructeurs

Principaux groupements de constructeurs

- ECMA: European Computer Manufactures
 Association. L'ECMA comprend tous les grands constructeurs (IBM, HP,...)
- POSI: Promotion Conference for OSI in Japan. Association de six principaux constructeurs japonais.
- EIA: Electronics Industries Association
- TIA: Telecommunication Industry Association

Chapitre 3 – Instance de normalisation Organisme national

- Organisme suisse
 - SNV : Schweizerischen Normen Vereinigung
 - La SNV représente directement la Suisse à la normalisation mondiale (ISO) et à la normalisation européenne (CEN)
 - Elle est la plaque tournante pour de nombreux autres réseaux nationaux et internationaux de normalisation

Chapitre 3 – Instance de normalisation Organismes nationaux

Principaux organismes nationaux

– ANSI : American National Institute

– DIN : Deutsche Institute für Normung

- BSI : British Standard Institute

- AFNOR : Association Française de

NORmalisation

– IBN : Institut Belge de Normalisation

Chapitre 3 – Instance de normalisation Organisme européen

- Principaux organismes Européens
- ETSI : European Telecommunication
 Standards Institute
 - Normalise les réseaux de télécommunications publics
- CEN (Comité Européen de normalisation)
- CENELEC (Comité Européen de normalisation pour l'Electrotechnique)

Chapitre 3 – Instance de normalisation Organismes internationaux

- Principaux organismes internationaux
 - International Standardization
 Organization
 - Composant des représentants nationaux de plus de 150 pays
 - CEI : Commission Electrotechnique Internationale
 - UIT-T : Union Internationale des Télécommunications

Chapitre 3 – Instance de normalisation Organismes liés à Internet

- Organismes actifs pour Internet
 - IAB : Internet Activities Board, qui assure par ses publications (RFC : Request For Comments) l'homogénéité de la communauté TCP/IP.
 - IETF: Internet Engineering Task Force, travaille à l'élaboration des protocoles utilisés sur Internet.
 - IRTF: Internet Research Task Force, structurés en groupe de recherches pour les protocoles futurs.

Chapitre 3 – Instance de normalisation Organismes liés à Internet

- Organismes actifs pour Internet
 - IANA: Internet Assigned Numbered Authorityrting Organization.
 - Responsable de la coordination des DNS root, de l'adressage IP et des protocoles Internet.
 - ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
 - Gestion des noms de domaine et distribution des plages IP.
 - W3C: World Wide Web Consortium.
 - Développement des applications (http, HTML)

Chapitre 3 – Instance de normalisation RFC

- RFC: Request For Comments
- Documents officiels décrivant les aspects techniques :
 - D'Internet
 - De différent matériel informatique (routeur, serveur DHCP,...)
- RFC 1 « Logiciel hôte » 7 avril 1969

Chapitre 3 – Instance de normalisation RFC

 L'IAB assigne à chaque RFC un statut et un état.

- L'état indique le progrès du travail de normalisation (Initial, Standard, Experimental)
- Le statut indique les conditions dans lesquelles le protocole peut être utilisé (Required, Recommended, elective)

Chapitre 3 – Instance de normalisation RFC

 Principaux protocoles d'Internet et leur RFC respectives.

- ARP: Statut Elective RFC 826
- IP: Statut Required RFC 791
- ICMP: Statut Required RFC 792
- UDP: Recommended RFC 768
- TCP: Recommended RFC 793

Chapitre 3 – Modèles de normalisation Généralités

- Pourquoi a-t-on besoin d'un modèle de communication ?
 - Uniformiser les éléments du réseau afin de permettre le développement et le soutien multiconstructeur.
 - Assurer une parfaite compatibilité des différentes technologies.
 - Diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et plus simples. (Réduit la complexité des systèmes)
 - Permettre à différents types de matériel et de logiciel réseau de communiquer entre eux. (Les interfaces physiques sont uniformisées)

Utilisation du modèle OSI

- En 1978, l'organisme ISO (International Standards Organisation) a publié un ensemble de spécifications décrivant une architecture réseau.
- Prôné pour une utilisation de protocoles et de standards identiques.
- Publication du modèle de référence OSI en 1984
- Guide universel de mise en réseau.

OSI signifie

Open


Systems

Interconnection

(Systèmes ouverts interconnectés)

Principe de l'architecture OSI

- Division de la communication réseau en sept couches.
- Chaque couche représentant différentes fonctionnalités et services.
- Spécifie la manière dont les couches communiquent et coopèrent avec les couches directement voisines.
- Empêche les changements apportés à une couche d'affecter les autres couches.



Couche 1 « Physique »

- Convertit en signaux électriques, optiques ou hertziens les impulsions qui entrent et sortent du canal de transmission.
- Transmet le flux de bits, brut et non structuré, par l'intermédiaire d'un canal de transmission.

Ex: Code Manchester, FHSS,...

- Couche 2 « Liaison de données »
 - Chargée de transférer, sans erreur, les paquets entre ordinateurs, par la couche physique.
 - Détecte tous les problèmes qui auraient pu survenir sur le paquet lors de la transmission.
- Ex: PPPoE, Ethernet, CSMA/CA, ARP,...

- Couche 3 « Réseau »
- Se charge de la traduction des adresses physiques en adresses IP et de l'adressage des paquets IP.
- Détermine la route en fonction de l'état du réseau, de la priorité du service et d'autres facteurs.
- Ex: IP, ICMP, OSPF,...


- Couche 4 « Transport »
 - Fournit un circuit point à point entre les applications des utilisateurs finaux.
- Ex: TCP, UDP
 - Gère la transmission de paquets (erreurs, ordre, perte, duplication de données) selon le protocole utilisé.
- Ex: TCP

- Couche 5 « Session »
 - Permet à deux ordinateurs de créer, d'utiliser et de clore une connexion.
 - Effectue la reconnaissance des noms et des fonctionnalités de sécurité nécessaire.
 - Décide qui peut transmettre, quand et pendant combien de temps.
- Ex: EAP, TLS, H323,...

- Couche 6 « Présentation »
 - Détermine le format utilisé pour échanger des données.
 - Crée un format intermédiaire communément reconnu.
 - Se charge de la traduction et du chiffrement des données et de la conversion des jeux de caractères.
- Ex: DES, MIME, ASCII, UNICODE, MIDI,...


- Couche 7 « Application »
 - Services liés directement aux applications utilisateurs.
 - Utilitaires de transfert de fichiers, accès aux bases de données, messagerie,...
 - Peuvent être des programmes protocolaires.


 Ex: FTP, Http, TelNet, DNS, TFTP, SMTP, DHCP, POP3,...



Principe de fonctionnement

- Lorsque une information change de couche, le protocole lui rajoute un entête spécifique (Header).
- Elle considère que ce qui provient de la couche supérieure sont des données.
- Elle encapsule toutes les couches pour l'envoi des données.
- Elle désencapsule toutes les couches à la réception.





Généralités

- Modèle de référence appelé DoD (Departement of Defense)
- Garantir que les paquets de données atteignent à chaque fois un point quelconque à partir de tout autre point.
- Standard sur lequel repose INTERNET aussi appelé «modèle TCP/IP».

Architecture du modèle TCP/IP -DoD

- Modèle en 4 couches
 - La couche Application qui regroupe les couches application, présentation et session.
 - La couche Transport
 - La couche Internet
 - La couche d'Accès au réseau qui regroupe les couches physique et liaison de données.

Les 4 couches du modèle TCP/IP

- Données

- Segment
- Paquet
- Bit

Application

Transport

Internet

Accès réseau


Chapitre 3 – Modèles de normalisation Comparaison entre le modèle OSI et TCP/IP


Différences OSI – TCP/IP


- Le modèle TCP/IP met l'accent sur une souplesse maximale, au niveau de la couche application.
- TCP/IP est plus simple à mettre en œuvre, car il comporte moins de couches.

Chapitre 3 – Modèles de normalisation Démonstration

Analyseur de protocole : Wireshark








Chapitre 4 – Méthode d'accès Généralités

- Un réseau repose sur un support de transmission
 - Des câbles
 - Cuivre
 - Fibre optique
 - Les liaisons sans-fil
 - Ondes radio
 - Infrarouge



Chapitre 4 – Méthode d'accès Généralités

- Il existe plusieurs topologies
 - Bus: les machines sont connectées en série
 - Anneau : Interconnexion des opérateurs télécom
 - Etoile: les machines sont connectées à un point de distribution.
 - Etoile étendue ou arbre: Les switchs et les machines sont interconnectés.
 - Hiérarchique : Une arborescence est créée
 - Maillé: Plusieurs chemins sont possibles

Chapitre 4 – Méthode d'accès Couche physique

Représentation en fonction du modèle OSI

Application Présentation Session **Transport** Réseau Liaison **Physique** Transmission des bits


Chapitre 4 – Méthode d'accès Couche physique

- Fonction de la couche physique
 - Transformer une suite de bits en signaux.
 - S'adapter au canal de communication.
 - Partager le canal de communication.



Chapitre 4 – Méthode d'accès Couche physique

- Méthode de codage des bits
 - Code Manchester pour Ethernet



- Méthode WiFi
 - FHSS Frequency Hoping spread spectrum
 - DSSS Direct sequence spread spectrum
- Méthode optique
 - 8B/10B, 64b/66b
 - Tout symbole de 8 bits est codé en un symbole de 10 bits


Chapitre 4 – Méthode d'accès Méthode d'accès

Représentation en fonction du modèle OSI

Application Présentation Session **Transport** Réseau Liaison Méthode d'accès Physique

Chapitre 4 – Méthode d'accès Comment accéder au support

Problématique



 Que faire si toutes les machines veulent accéder au support de transmission en même temps!

Chapitre 4 – Méthode d'accès rôle des méthodes d'accès

- Le rôle des méthodes d'accès
 - Elles représentent un ensemble de règles :
 - Quand et comment placer les données sur le support.
 - Comment récupérer les données.
 - Comment contrôler et réguler le trafic.
 - Elles procurent l'illusion de simultanéité.
 - Elles garantissent les mêmes règles d'accès pour tous les accès au réseau.

Chapitre 4 – Méthode d'accès Types de méthode d'accès

- Principales méthodes d'accès
- Méthodes à accès aléatoire dites de « Contention ».
 - Chaque station peut émettre dès qu'elle le désire ce qui implique un risque de conflit.
 - Exemple:
 - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect)
 - CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
 - DCF (Distributed Coordination Function) mode ad hoc et infrastructure

Chapitre 4 – Méthode d'accès Types de méthode d'accès

- Principales méthodes d'accès
- Méthodes déterministes dites par « Election »
 - La gestion de l'accès est confiée à un arbitre.
 - L'élection de la station peut être effectuée :
 - Par consultation : toutes les stations sont consultées dans un ordre fixe
 - Par sélection : les stations qui veulent émettre envoient une requête.

Exemple:

- Passage de jeton
- Commutation
- PCF (Point Coordination Function) mode infrastructure



Chapitre 5 – Ethernet Généralités

Historique :

- Projet ALOHA
 - Communication radio entre des machines éparpillées (Université de Hawaii, ca. 1970)
- Ethernet expérimental à 3 Mbit/s (Xerox, 1973)
- Ethernet à 10 Mbit/s (Digital, Intel et Xerox, 1982)
- Normalisation 802.3 (IEEE, 1985)
- Fast Ethernet 100 Mb/s (1997)
- Giga Ethernet
- 10G,40 et 100GEthernet

Chapitre 5 – Ethernet Codifications

- Codifications en fonction des vitesses et supports physiques
- Notation classique :

```
<débit> <codage> <type de support>
```

- Débit, en Mbits/s ou Gbits/s
- Codage : Base (bande de base) ou Broad (modulation)
- Type de support
- Exemple :

débit = 100 Mbit/s
codage bande de base
Type de support 2 Twisted pair

Chapitre 5 – Ethernet Codifications

Synthèse des normes Ethernet

Nom commercial	Vitesse	Dénomination physique	Standard	Support, longueur
Ethernet	10 Mbps	10BASE-T	IEEE 802.3	Cuivre, 100 m
Fast Ethernet	100 Mbps	100BASE-TX	IEEE 802.3u	Cuivre, 100 m
Gigabit Ethernet	1000 Mbps	1000BASE-SX, 1000BASE-LX	IEEE 802.3z	Fibre, 550 m, 5 Km
Gigabit Ethernet	1000 Mbps	1000BASE-T	IEEE 802.3ab	Cuivre, 100 m
10Gigabit Ethernet	10 Gbps	10GBASE-SR, 10GBASE-LR	IEEE 802.3ae	Fibre, 300 m, 25 Km
10Gigabit Ethernet	10 Gbps	10GBASE-T	IEEE 802.3an	Cuivre, 100 m

Chapitre 5 – Ethernet Couche liaison de données

Représentation en fonction du modèle OSI

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison de données

Physique

Chapitre 5 – Ethernet Format des trames Ethernet



- Préambule : permet la synchronisation du récepteur.
- Début de trame : annonce le début de la transmission.
- Espace inter-trames : permet de bien séparer les trames successives.

Chapitre 5 – Ethernet Format des trames Ethernet

Trames Ethernet II vs trame IEEE802.3

Ethernet II 6 octets	6 octets	2 octets	de 46 à 1500 octe	ets	4 octet
Adresse destination	Adresse source	Type : Protocole	Données	Bour rage	CRC

<i>IEEE 802.3</i>						4
6 octets	6 octets	2 octets		de 49/54 à 1500 octets		octet
Adresse destination	Adresse source	Type : Longueur données	OFF	Données	Bour rage	FCS

Sous-couche LLC (link layer controler) applicable

Chapitre 5 – Ethernet Format des trames Ethernet

- Taille des trames
 - Taille maximale = 1518 octets
 - Empêche une station de monopoliser le canal pendant trop longtemps
 - Valeur arbitraire
 - Taille minimale = 64 octets
 - Détection des collisions
 - 64 octets = plus petite trame correcte

Chapitre 5 – Ethernet Champ des en-têtes

Adresse destination

Adresse source

Type:
Protocole longueur

Données

CRC

- Adresse destination
 - Adresse physique du destinataire (MAC address)
- Adresse source
 - Adresse physique de la source (MAC address)
- Type
 - Protocole : Protocole utilisé (Ethernet II)
 - Longueur des données : Total des données (IEEE 802.3)
- Données + bourrage : Informations à transmettre
- Contrôle d'erreur : CRC (Cyclic Redundancy Check) (Eth II)
 FCS (Frame Check Sequence) (IEEE 802.3)

Chapitre 5 – Ethernet Media Access Control Address

- Format d'une MAC Address
 - Les adresses MAC comportent 6 octets (48 bits)
 - 3 octets administrés par le constructeur.
 - 3 octets représentants le numéro de série de la carte.

3 octets : code constructeur 3 octets : numéro de série

Adresse **unique** (au monde) d'une interface Ethernet / IEEE802.3 (Environ 10¹⁴ adresses différentes possibles)

Chapitre 5 – Ethernet La MAC Address

Exemple de numéro de constructeurs


Code fabricant sur 3 octets, en hexadécimal	Vendeur / fabricant	
00-00-0C	Cisco	
00-03-93	Apple	
02-80-8C	3Com	
08-00-20	Sun	
08-00-5A	IBM	

Début d'adresse MAC : exemples (source :


http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml)

Chapitre 5 – Ethernet Evolution future

- Multi Gigabit Ethernet
 - GigaEthernet largement commercialisé
 - 10 GigaEthernet devient abordable
 - 40, 100 GigaEthernet (802.3ba en 2010)
 - Futur 1 TeraEthernet et plus



Chapitre 5 – Modèles de normalisation ARP



Chapitre 5 – ARP Définition

ARP signifie

Address

Resolution

Protocol


(Protocole de résolution d'adresses)

Chapitre 5 – ARP Couche Réseau

Représentation en fonction du modèle OSI

Application Présentation Session **Transport** Réseau **ARP** Liaison de données Physique

Chapitre 5 – ARP Architecture




Chapitre 5 – ARP Protocole ARP


- Couche liaison (Ethernet)
 - Les trames sont échangées en utilisant les adresses MAC.
- Couche réseau (IP)
 - Les paquets sont échangés en utilisant les adresses IP.
- Correspondance ARP
 - − Adresse MAC ⟨⇒ Adresse réseau(IP)

Chapitre 5 – ARP Protocole ARP

- Table de correspondance (cache) dynamique
 - Construite et mise à jour par le système
 - Chaque ligne a une durée de vie finie



Chapitre 5 – ARP Principe de fonctionnement




- L'association Adresse physique Adresse IP de l'émetteur est incluse dans la requête ARP de manière à ce que les récepteurs enregistrent l'association dans leur propre mémoire cache
- Pour connaître l'adresse physique de B à partir de son adresse IP, la machine A diffuse une requête ARP qui contient l'adresse IP de B vers toutes les machines; la machine B répond avec un message ARP qui contient la MAC Address.

Chapitre 5 – ARP Commandes

- ARP
- Depuis l'invite de commande de Windows :
 - ARP –a pour visualiser la table de correspondance
 - ARP –d pour vider la table de correspondance
 - ARP –s pour ajouter un hôte
 - ARP /? Pour obtenir l'aide



Chapitre 7 – Couche Réseau Architecture



Chapitre 7 – Couche Réseau Généralité

- IP = Internet protocol
 - Deux versions:
 - IPv4 : version la plus courante aujourd'hui
 - IPv6 : IP « nouvelle génération »
- Adresse IP :
 - Numéro d'identification attribué lors de la connexion à un réseau informatique.
 - Base pour l'acheminement des message sur Internet.

Chapitre 7 – Couche Réseau Adresses IP


Adresse IP

- Numéro d'identification unique de portée global
- Codée sur 32 bits : (en théorie) 2³² adresses différentes.
 - Taille fixe pour simplifier les décisions de routage
 - Structure logique

Chapitre 7 – Couche Réseau Gestion des adresses IP

- Partie non administrable localement :
 - Numéro de réseaux
- Partie administrable localement :
 - Numéro de host (interface)
- Unicité de l'adresse vis-à-vis des interfaces réseau, pas des machines.
 - Routeur : multiples interfaces (une adresse IP par réseau)
 - Station: (typiquement) une interface donc une adresse pour l'interface


Chapitre 7 – Couche Réseau Interconnexion des réseaux



Chapitre 7 – Couche Réseau Interconnexion des réseaux

- IP offre aux couches supérieures un service (datagramme)
 - Acheminement des paquets de la source à (aux) destination(s)
 - Service non orienté connexion
 - Deux paquets consécutifs peuvent suivre une route différente pour aller de A à B.
 - Service non fiable
 - Perte de paquets : possible
 - Duplication de paquets : possible
 - Séquence d'arrivée des paquets : non garantie

Chapitre 7 – Couche Réseau Format des paquets IP




Chapitre 7 – Couche Réseau Champs importants

- Champs importants
- Version
 - Version du protocole IP (IPv4 ou IPv6)
- Identification
 - Numéro du paquet
- TTL
 - Time to Live
- Protocole
 - Protocole utilisé sur la couche supérieur
- Longueur totale
 - Max. théorique = 2^{16}
- Adresses IP source et destination
- Données

Chapitre 7 – Couche Réseau Champs complémentaires

- Champs complémentaires
- Longueur en-tête
 - Taille maximale (sans options) = 20 octets
- Drapeau
 - Fragmenter ou non
- Place du fragment
 - Où se trouve le fragment
- Type de service
 - QOS
 - RSVP
- Checksum
 - Contrôle de l'intégrité de la trame

Chapitre 5 – Modèles de normalisation ICMP



Chapitre 7 – ICMP Définition

- ICMP signifie
 - -Internet
 - -Control
 - -Message
 - -Protocol

 (Protocole de contrôle de message Internet)

Chapitre 7 – ICMP Couche réseau


Représentation en fonction du modèle OSI

Application
Présentation
Session
Transport
Réseau

Liaison de données


Physique

Chapitre 7 – ICMP Architecture



Chapitre 7 – ICMP Protocole ICMP

- Internet Control Message Protocol (RFC 792)
- But : échange de messages d'erreur et de demande d'information
 - Traités soit par IP, soit par une couche supérieure
- Niveau 3, mais encapsulé dans des paquets IP
 - Champ Protocole = 1



Chapitre 7 – ICMP Messages ICMP

Туре	Code	Description	Demande	Erreur
0	0	Réponse à une demande d'écho		101010
3		Destination non accessible :		101010
	0	Réseau inaccessible		1
	1	Station inaccessible		1
	2	Protocole inaccessible		1
	3	Fragmentation nécessaire mais bit DF = 1		
	4	Port inaccessible		
		etc.		
8	0	Demande d'écho		
11		La durée de vie (TTL) a atteint 0 :		
	0	Durant le transit		
	1	Durant le réassemblage		

Chapitre 7 – ICMP Commandes

PING

- Basée sur les messages ICMP de type 8 (echo request) et 0 (echo reply)
- Réception d'un message type 8 ⇒ émission d'un message type 0
- Format des messages :

0 7	8 15	16 23 24 3	1		
Type (0 ou 8)	Code (0)	Checksum			
Identificateur		Numéro de séquence			
(données optionnelles)					

La réponse contient une copie des champs *Identificateur*, N° de séquence et les données optionnelles

Chapitre 7 – ICMP Commande Ping

Exemple d'une réponse «ping»

```
C:\>ping www.sony.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.sony.com [160.33.26.10] avec 32 octets de dornées :

Réponse de 160.33.26.10 : octets=32 temps=297 ms TTL=242
Réponse de 160.33.26.10 : octets=32 temps=277 ms TTL=242
Réponse de 160.33.26.10 : octets=32 temps=280 ms TTL=242
Réponse de 160.33.26.10 : octets=32 temps=280 ms TTL=242
Réponse de 160.33.26.10 : octets=32 temps=275 ms TTL=242

Statistiques Ping pour 160.33.26.10:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :


minimum = 275ms, maximum = 287ms, noyenne = 279ms
```

Temps d'aller-retour


Chapitre 7 – ICMP Commandes

TRACERT


- Basé sur les messages ICMP de type 11 / code 0
 - Envoi de datagrammes UDP qui déclenchent ces messages d'erreur ICMP
- Format des messages :




Chapitre 7 – ICMP Commande Tracert



Chapitre 7 – ICMP Commande Traceroute





Chapitre 6 – Le routage Définition


Le **routage** est le mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau pour acheminer les données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires.

Source Wikipedia


Chapitre 6 – Le routage Généralité

- Les réseaux sont interconnectés de natures physiques diverses.
 - Pont, répéteur, Switch, routeur
- L'interconnexion n'a pas la connaissance de la topologie du réseau.
 - Les données sont acheminées par des nœuds intermédiaires.
- L'interconnexion doit pouvoir acheminer les données vers une destination définie.
 - Les données transitent depuis une machine d'un réseau vers une autre machine d'un autre réseau.


Chapitre 6 – Le routage Interconnexion




Chapitre 6 – Le routage Interconnexion



- Un routeur possède une connexion (physique ou logique) sur chacun des réseaux qu'il interconnecte
- Son rôle est de transférer les paquets du réseau IP_A destinés au réseau IP_B et inversement.



- Le routeur 1 se charge du transfert des données du
 - Réseau IP_A vers IP_B et réciproquement
 - Réseau IP_B vers IP_C et réciproquement
- Le Routeur 1 doit avoir la connaissance du chemin vers le réseau IP C
- Le routage s'effectue toujours vers le réseau du destinataire



- Le routage IP est basé sur l'adresse IP du destinataire ainsi que sur le masque de son sous-réseau.
- Le routeur ou l'ordinateur possède les informations de routage dans sa table de routage
- Une table de routage peut être fixe ou variable

- Mise à jour de la table de routage :
 - Manuelle = Routage statique
 - Commande "route" des stations « windows »
 - Commande "ip route" du langage IOS cisco
 - Automatique = Routage dynamique
 - Échanges d'informations de routage : P
 - Protocoles de routage (RIP, OSPF, BGP)
 - Mixte: Routage statique et dynamique
 - Liaison louée et réseau de site (LL + LAN)


- Une table de routage est constituée des éléments suivants :
 - Méthode de routage : type de protocole qui a appris la route.
 - Réseau et masque de destination.
 - Valeur de métrique : valeur d'une route sur une autre parmi toutes celles apprises par un protocole de routage.
 - Interface de sortie (carte réseau).
 - Interface d'entrée du prochain routeur (Passerelle).

Chapitre 6 – Le routage Table de routage

- Accès à la table de routage :
 - D'une station Windows : netstat –r ou route print

Chapitre 6 – Le routage Table de routage


- Accès à la table de routage :
 - D'un routeur Cisco: show ip route



Chapitre 6 – Le routage Passerelle

- Pour qu'un poste puisse communiquer sur un réseau IP, il doit posséder au minimum :
 - Une adresse IP
 - Un du masque réseau
 - Une adresse pour la passerelle (routeur) par défaut
- Cette dernière adresse désigne l'interface d'un routeur faisant partie du même réseau que le poste émetteur.

Chapitre 6 – Le routage Passerelle



• Le routage statique :

- Mise à jour manuelle de tous les équipements du réseau
- Gestion de la redondance de routes plus compliquée
- Si perte de lien la route existe toujours (le paquet est envoyé sur ce lien)

- Ajout de route statique
 - Permet de construire une table de routage
 - Vers un réseau (network)
 - 192.168.1.0 **255.255.255.0** 10.0.0.1
 - Vers un sous-réseau (subnet)
 - 192.168.0.64 **255.255.255.192** 10.0.0.1
 - Vers un équipement (host)
 - 192.168.1.100 **255.255.255.255** 10.0.0.1
 - Une route par défaut (default)
 - **0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1**

Route statique par défaut

- En général, sur les équipements non routeurs, on définit uniquement une route par défaut.
- Une route par défaut doit toujours être présente.
- Acheminement du trafic si aucune autre route n'est valide.


- Syntaxe pour ajouter une route d'une station windows :
 - Route ADD 157.0.0.0 MASK 255.255.0.0 156.55.80.1 METRIC 3
 IF 2

```
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2

destination^ ^masque passerelle^ métrique^ ^
interface^
```

- Syntaxe pour ajouter une route sur un routeur Cisco :
 - IP route 157.0.0.0 255.255.0.0 156.55.80.1 120


- Il existe deux types principaux de protocoles de routage dynamique :
 - Les IGP (Interior Gateway Protocol) : échanges d'informations de routage à l'intérieur d'un système autonome.
 - Les EGP (Exterior Gateway Protocol): échanges
 d'informations de routage entre systèmes autonomes



• Le routage dynamique :

- Les routes sont automatiquement apprises par le routeur après qu'un protocole de routage ait été configuré.
- Les tables de routage sont automatiquement mises à jour.
- Un protocole de routage opère au niveau de la couche réseau.

- Il existe trois grandes classes de protocoles de routage :
 - Vecteur de distance (distance vector)
 - Analyse le chemin le plus court
 - Etat des liaisons (link-state)
 - Analyse l'état de la ligne
 - Hybride équilibré (balanced hybrid)



Chapitre 8 – Sous-adressage IP Introduction


- Interconnexion de réseaux
 - Subdivision d'un réseau si :
 - atteint une certaine taille
 - réparti sur plusieurs sites
 - Il y a plusieurs raisons à cela :
 - le réseau entier ne dépasse pas la taille de la classe utilisée (récupération d'adresses IP)
 - Meilleure gestion du trafic (broadcast limité)
 - Trafic local confiné dans le sous-réseau (Utilisation des Vlans)

Chapitre 8 – Sous-adressage IP Généralités

- Le sous-adressage est une extension du plan d'adressage initial (RFC 950)
- Il a été introduit afin de
 - limiter la consommation d'adresses IP
 - simplifier la gestion administrative des adresses IP
- Il implique
 - une taille des tables de routage grandissante
 - un nombre d'informations de routage important
 - un plus grand traitement des paquets IP
- Le découpage d'un réseau en entités plus petites est appelé :
 - Sous-réseaux ou subnets

Chapitre 8 – Sous-adressage IP Sous-réseau SR

- Adresse IP
 - -192.168.0.0
- Masque de sous-réseau
 - 255.255.255.0



1 -> ID réseau 254 hosts 1 -> IP broadcast

- Sous-adresse IP
 - 192.168.0.0 et 128
- Masque de sous-réseau
 - 255.255.255.128



2 -> ID SR 126 hosts par SR 2 -> IP broadcast

- Sous-adresse IP
 - et 192 **–** 192.168.0.0, 64, 128
- Masque de sous-réseau
 - 255.255.255.192



4 -> ID SR 62 hosts par SR 4 -> IP broadcast

Chapitre 8 – Sous-adressage IP Découpage en sous-réseau

- Adresse IP de classe B
 - Nombre de réseaux possible ?
 - Nombre d'hôtes possible ?

Position des bits avant le découpage en sous réseau

8 16

32

Réseau	Hôte
128 • 10 •	N° hôte

- Nombre de réseaux : 16384
- Nombre d'hôtes : 65534

Chapitre 8 – Sous-adressage IP Principe

 A l'intérieur d'une entité associée à une adresse IP de classe
 A, B ou C, plusieurs réseaux physiques partagent cette adresse IP.


Réseau

Sous Réseau


Hôte

- La partie locale de l'adresse initiale est subdivisée en sousréseau (subnet) et hôte (Hostld).
- Les champs sous-réseau et hôte sont de tailles variables
- La longueur des 2 champs étant toujours égale à la longueur de la partie locale initiale.


Chapitre 8 – Sous-adressage IP Découpage en sous-réseau




Chapitre 8 – Sous-adressage IP Découpage en sous-réseau



Chapitre 8 – Sous-adressage IP Découpage en sous-réseau



Chapitre 8 – Sous-adressage IP Découpage en sous-réseau




- Masque classe C : Nombre de bit à 1 ≥ 22
 - Toujours de type 255.255.255.X

		Nb de		
Nb de bit utilisé	Masque	Nb de subnet	machine par subnet	Nb Total de machines
0	255.255.255.0	0	254	254
1	255.255.255.128	2	126	252
2	255.255.255.192	4	62	248
3	255.255.255.224	8	30	240
4	255.255.255.240	16	14	224
5	255.255.255.248	32	6	192
6	255.255.255.252	64	2	128


Chapitre 8 – Sous-adressage IP Exemple

- Exemple d'interconnexion avec des réseau
 - 4 réseaux : 1016 IP (10 utilisées)




Chapitre 8 – Sous-adressage IP Exemple

- Exemple d'interconnexion avec des sous-réseau
 - 4 sous-réseaux : 248 IP (10 utilisées)






Chapitre 9 – TCP et UDP Architecture



Chapitre 9 – TCP et UDP Protocole de transport

- La couche transport offre deux types de service:
 - UDP (User Datagram Protocol)
 - un service non fiable et non connecté.
 - Pas de garantie de livraison, les erreurs ne sont pas corrigées,...
 - TCP (Transmission Control Protocol)
 - Un service fiable et connecté.
 - Contrôle complet de la communication

Chapitre 9 – TCP et UDP Protocole de transport




Chapitre 9 – TCP et UDP Protocole TCP

Connexion TCP/IP ou UDP/IP

- une connexion de type « circuit virtuel » est établie avant que les données ne soient échangées.
- Une extrémité de connexion = couple (adresse
 IP, N° de port) est appelé « Socket »
 - Exemple de connexion : ((12.32.12.1, 1034), (19.24.67.2, 21))
- Une extrémité de connexion peut être partagée par plusieurs autres extrémités de connexions (multi-instanciation)

Chapitre 9 – TCP et UDP Multiplexage de ports

- Identification = (direction IP de A, port de A) +
 (direction IP de B, port de B) = socket A + socket B
 - Exemple : deux connexions « en parallèle » à un serveur ssh
 - Serveur : port bien connu (22)
 - Client : ports éphémères



Chapitre 9 – TCP et UDP Protocole UDP

- UDP signifie
 - -User
 - -Datagram
 - -Protocol

– (Protocole d'utilisateur de datagrammes)

- Protocole de transport sans connexion de service applicatif :
 - émission de messages applicatifs : sans établissement de connexion au préalable
 - l'arrivée des messages ainsi que
 l'ordonnancement ne sont pas garantis.
- Identification du service : les ports
 - Les adresses IP désignent les machines entre lesquelles les communications sont établies.
 - Les ports désignent les services (processus)
 applicatifs auxquels on veut accéder.

• En-tête UDP

- Port Source et destination
- Longueur du message
- Checksum
- Données

0 1	16 31	
Port UDP Source	Port UDP dest.	
Longueur message UDP	Checksum UDP	

HEG Genève

User Datagram Protocol (RFC 768)

- Applications/protocoles qui utilisent UDP
 - NFS (Network File System)
 - DNS (Domain Name System)
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Streaming multimédia

Certains ports sont réservés (RFC 1700) :

No port	Mot-clé	Description
13	DAYTIME	Daytime
37	TIME	Time
53	DOMAIN	Domain Name Server
69	TFTP	Trivial File transfert protocol
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management Protocol

• D'autres numéros de port (non réservés) peuvent être assignés dynamiquement aux applications.

- TCP signifie
 - -Transmission
 - -Control
 - -Protocol

(Protocole de contrôle de transmission)

- Transport fiable de la technologie TCP/IP.
 - fiabilité = illusion assurée par le service
 - transferts tamponnés : découpage en segments
 - connexions bidirectionnelles et simultanées
- Service en mode connecté

 Garantie de non-perte de messages ainsi que de l'ordonnancement des segments composant les messages

• En-tête TCP

- Port source et destination : Port TCP
- Numéro de séquence : Numéro du segment TCP
- Numéro d'acquittement : Segment reçu ?
- Drapeaux : longueur, offset, réservé,...
- Pointeur d'urgence : données urgentes (flag URG)

0 4 10	10	24 51
Port source	Port destir	nation
Numéro de séquence		
Numéro d'acquittement		
Drapeaux	Fenêtre	
Checksum	pointeur urgence	
Options éventuelles p		padding

- Transmission Control Protocol (RFC 1180)
- Applications/protocoles qui utilisent TCP
 - HTTP
 - SMTP
 - FTP
 - telnet, rlogin, ssh

- Segment TCP:
 - unité de transfert du protocole TCP
- Utilisation :
 - Echange pour établir les connexions
 - Transfert de données
 - Emission des acquittements
 - Clôture des connexions

Comme pour UDP, il existe des ports réservés:

No port	Mot-clé	Description
20	FTP-DATA	FileTransfer [Default Data]
21	FTP	File Transfer [Control]
23	TELNET	Telnet
25	SMTP	Simple Mail Transfer
53	DOMAIN	Domain Name Server
80	HTTP	WWW
110	POP3	Post Office Protocol - Version 3

• D'autres numéros de port (non réservés) peuvent être assignés dynamiquement aux applications.

Chapitre 9 – TCP et UDP Commandes


NETSTAT

- Depuis l'invite de commande de Windows :
 - NETSTAT –a pour visualiser l'ensemble des connexion
 - NETSTAT –e pour visualiser les statistiques Ethernet
 - NETSTAT –o détaille le numéro de processus associé
 - NETSTAT –s affiche les statistiques détaillées par protocole
 - NETSTAT -? Affiche l'aide

Chapitre 10 – Couche Application

Chapitre 10 – Application Architecture

Représentation dans le modèle OSI




Chapitre 10 – Application Couche application

- La couche Application est :
 - La source des données à transporter
 - La destination des données transportées

- La couche Application gère :
 - Les programmes de l'utilisateur
 - Fournit des applications et services (Telnet, FTP,...)

Chapitre 10 – Application Protocole d'application



Chapitre 10 – Application Protocole d'application

- Un protocole d'application doit spécifier :
 - Le type et le contenu des messages échangées
 - Les règles déterminant quand ces messages peuvent être envoyés ou reçus
 - L'agent utilisateur, c'est-à-dire quelle interface utiliser entre le protocole d'application et l'utilisateur (Messagerie, navigateur,...)

Chapitre 10 – Application Client/Serveur

- Principe du client/serveur
- Client :
 - Initie la connexion
 - Demande un service
- Serveur
 - Fournit un service (Web/mail,...)

 Il peut y avoir des systèmes simultanés où chacun est «client et serveur»

Chapitre 10 – Application exemple

• Exemple:

Vous devez envoyer un message à un correspondant. Quelles seront les étapes ?

- Vous rédigez votre message dans votre application (Outlook par exemple) sans savoir quelle sera l'application utilisée par votre correspondant.
- Vous envoyez votre message qui va commencer sont chemin par la couche application qui va utiliser un protocole adéquat.

Chapitre 10 – Application exemple

- La couche Application va donc le coder en utilisant le protocole SMTP (Simple Mail Transfert Protocol)
- Le mail va poursuivre son chemin dans les différentes couches OSI, puis être transmis.
- Il arrivera à destination et à la couche
 Application, le protocole SMTP sera reconnu.
- Finalement, le message pourra être adapté sur la messagerie du destinataire (Thunderbird par exemple)