
EEST N° 5 "Roberto Noble"



MÓDULO TEÓRICO — PRÁCTICO DE TALLER - CICLO BASICO


LENGUAJE TECNOLÓGICO NIVEL 2

Jefe de departamento: Prof. ZELAYA Marcelo

IRAM 4503: Letras y números

Establece los tamaños y características de las letras y números a utilizar en dibujo técnico.

- Alturas y espesores: Las letras mayúsculas, minúsculas, los números y los renglones se relacionarán entre sí a partir de la altura nominal h (altura de la letra mayúscula).



Partiendo de una altura nominal 'h" se determinarán, para las letras y números, las características indicadas en la tabla siguiente:

Coracterísticas	Cota	Espesor		
	Cota	"A"	"B"	
Altura de la letra mayúscula	h	1 h	1 h	
Altura de la letra minúscula	С	0,7 h	0,7 h	
Distancia entre las letras, según el espacio disponible	a	0,14 h	0,2 h	
Distancia entre renglones	b	1,6 h	1,6 h	

- Inclinación: La inclinación de las letras y números con respecto a la línea sobre la cual se trazan, será 75° ó 90°.

- Ancho: El ancho de las letras y números, tomando como base al cuadriculado de las figuras siguientes, podrá variarse a voluntad, manteniendo el mismo ancho para cada caso en particular (frase, lámina, etc.).



Inclinación de 75°

Inclinación de 90°

IRAM 4502: Las líneas

Los tipos de líneas, la proporción de sus espesores y su aplicación, serán los indicados en la siguiente tabla.


	LÍNEAS								
TIPO	REPRESENTACIÓN	DESIGNACIÓN	ESPESOR	PROPOR- CIÓN *	APLICACIÓN				
Α	_	Continua	gruesa	1	Contornos y aristas visibles				
В		Continua	fina	0,2	 Línea de cota y auxiliares Rayados en cortes y secciones Contornos y bordes imaginarios Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc. 				
С	-^-					Interrupción en áreas grandes			
D					Interrupción de vistas y cortes parciales				
E		. De trazos	media	0,5	Contornos y aristas ocultos				
F		Trazo largo y trazo corto	fina	0,2	 Ejes de simetría Posiciones extremas de piezas móviles Líneas de centros y circunferen- cias primitivas de engranajes 				
G		Trazo largo y trazo corto	gruesa y media	1 0,5	Indicaciones de cortes y secciones				
н	<u>:</u>	Trazo largo y trazo corto	gruesa	1	Indicación de incremento o dema- sías				

Las dimensiones de los trazos y los grupos están indicadas en la siguiente tabla.


		GRUPOS				
	Dimensiones aproximadas de los trazos, según (e, d, c, b y a)	е	d	с	b	a
Α		1,2	1,0	0,8	0,6	0,4
В		0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
С	2-3-5-7 y9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
D		0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
E	1 3-4-6-8 y 10	8,0	0,5	0,4	0,4	0,2
F	10-15-20-25 y 30 1 2-3-4 y 5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
G	10-15-20-25 y 30 1 2-3-4 y 5	1,2 0,8	1,0 0,5	0,8 0,4	0,6 0,4	0,4 0,2
н	10-15-20-25 y 30 1 2-3-4 y 5	1,2	1,0	8,0	0,6	0,4

LENGUAJES TECNOLÓGICOS 2 Profesores: Rodriguez F. Zelaya M. - Pág. 4


- Línea continua "A": Se utilizara para representar los contornos y las aristas visibles.
- Línea continúa "B": Se utilizara para representación de líneas de cota, líneas auxiliares de cota, rallado en secciones y cortes, diámetro interior de rosca, etc.
- Línea "C": Se utiliza como línea de interrupción cuando el área a cortar sea grande.




- Línea "D": Se utilizara para interrumpir el dibujo de vistas y para limitar el área de cortes parciales.
- Línea "E": Se utilizara para la representación de contornos y aristas no visibles y en todos los casos en que su uso se considere conveniente



- Línea "F": Se utilizara para la representación de ejes, líneas de centros y circunferencias primitivas de engranajes, y posiciones extremas de piezas móviles



- Línea "G": Se utilizara para la indicación de secciones y cortes.



IRAM 4504: Formatos

El formato es el recuadro dentro del cual se realizan todos los dibujos técnicos. Estos recuadros o formatos están normalizados, es decir, están sujetos a determinadas normas o reglas que se deben seguir para su elaboración.

A5- 149mm x 210mm


A4- 210mm x 297mm

A3- 297mm x 420mm

A2- 420mm x 594mm

A1- 594mm x 841mm


A0- 841mm x 1189mm



Ejemplo – Formato A4

IRAM 4508: Rótulo

Cada hoja del dibujo llevará un recuadro destinado al rótulo, que debe ubicarse dentro de la zona de ejecución del dibujo. En el mismo se indican la denominación y la clave o número de lo representado, las siglas o nombre del propietario del plano, la fecha, la escala y demás datos referentes a la confección e identificación de la lámina.




Ejemplo de Rótulo

IRAM 4513: Cotas

Las cotas se utilizan para representar las magnitudes o medidas exactas del producto representado. Se trata de líneas auxiliares sobre las que se anotan las medidas en valores numéricos.


- Línea de cota: paralela a la medida que se acota.
- Flecha de cota: los extremos de la línea de cota terminan con flechas, formadas por un triángulo isósceles, con una relación b/h de 1:4.
- Línea auxiliar de cota: dos líneas auxiliares paralelas entre sí, y perpendiculares a la línea de cota. Se prolongan 2mm desde la línea de cota.




Acotar es indicar mediante cotas las medidas que tiene el objeto que se representa.

Métodos para acotar

- Acotación en cadena: una cota a continuación de la otra.
- Acotación en paralelo: las líneas de cota de disponen paralelamente, partiendo de una misma línea auxiliar de cota.



acotación en cadena



acotación en paralelo

- Acotación combinada: combinación de acotaciones en cadena y en paralelo.

IRAM 4505: Escalas

La representación de objetos a su tamaño real o natural no siempre es posible, por ejemplo cuando son muy grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos de dimensiones poco manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos.


Esta problemática la resuelve la **escala**, aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso para que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo.

La escala es la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real, y se expresa mediante una fracción, es decir:

En las escalas lineales la unidad de medida del numerador y del denominador es la misma, debiendo quedar entonces expresada sólo por la relación entre números, simplificada de tal manera que el menor de ambos sea la unidad (número 1).

Ej:
$$\frac{10cm}{500cm} = \frac{1 cm}{50cm} = \frac{1}{50} = 1:50$$

Por ejemplo, una escala 1: 50 quiere decir que algo que en la realidad mide 500cm, en el dibujo se representa de 10cm.



Natural, real o 1:1: el objeto de representa con dimensiones iguales a la realidad.

<u>De Reducción:</u> el objeto se representa con dimensiones menores a la realidad. El denominador es mayor que el numerador.

Se utiliza cuando el objeto a representar es demasiado grande para una lámina (por ejemplo, planos de construcción).

Escalas usuales: 1:2, 1:5, 1:10, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:5000, etc. Cuanto más grande es el denominador, más chico resulta el dibujo.

<u>De Ampliación:</u> el objeto se representa con dimensiones mayores a la realidad. El numerador es más grande que el denominador.

Se utiliza para piezas pequeñas o para detalles.

Escalas usuales: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1.

El escalímetro es una regla graduada con diferentes escalas: 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:125. Estas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de multiplicarlas o dividirlas por 10, así por ejemplo, la escala 1:25 es utilizable en planos a escala 1:25 0 ó 1:2500, etc.

En el rótulo del dibujo se deben indicar todas las escalas utilizadas en el mismo, destacando la escala principal con números de mayor tamaño. Las escalas secundarias se indicarán junto a los dibujos correspondientes.



escalímetro

Ejemplos:

- Se desea representar en un formato A3 la planta de un edificio de 60 x 30 metros.
 La escala más conveniente para este caso sería 1:200 que proporcionaría unas dimensiones de 30 x 15 cm, muy adecuadas al tamaño del formato.
- 2) Se desea representar en un formato A4 una pieza de reloj de dimensiones 2 x 1 mm. La escala adecuada sería 10:1
- 3) Sobre una carta marina a E 1:50000 se mide una distancia de 7,5 cm entre dos islotes, ¿qué distancia real hay entre ambos?

Se resuelve con una sencilla regla de tres:

si 1 cm del dibujo →50000 cm reales

7,5 cm del dibujo \rightarrow X cm reales

 $X = 7.5 \times 50000 / 1...$ Esto da como resultado 375.000 cm, que equivalen a 3,75 km.

Acotaciones-Normas IRAM 4513

los elementos que componen la acotación son: cota linea de cota linea de referencia o auxiliar de cota flecha de cota

COTA

Es la expresión numérica del valor de una medida en el dibujo

LINEA DE COTA

Es la linea con la cual se indica la medida a la que corresponde una cota.

Puede ser linea continua o interrumpida. En el primer caso la cota se coloca sobre la linea y si es interrumpida, entre ambos trazos. La linea de cota sera paralela a la dimensión de dicha cota y de igual longitud.


La separación que debe tener la linea de cota, entre si o con respecto al dibujo no debe ser menor que la altura de los numeros. Cuando las lineasde cota sean horizontales, las cotas se colocaras sobre las mismas. Cuando sean verticales las lineas de cota, se ubican de forma que se lean haciendo girar 90º la lamina en sentido horario.

LINEA DE REFERENCIA O AUXILIAR DE COTA


Es la linea perpendicular a la de cota y que sirve para limitarla

FLECHA DE COTA


Los extremos de la linea de cota termina con flechas. Estas se dibujan con forma de triángulos isosceles ennegrecido, cuya base y altura guardan una relación de 1:4. Las flechas en el caso de lineas de cota inclinadas indicanla forma de colocar la cota: si la flecha de la derecha esta a mas altura, se coloca de forma tal que se lea girando el dibujo en sentido horario; y si la de la izquierda es la flecha mas alta, en sentido anti horario. Cuando el espacio a acotar sea reducido, las flechas se trazaran exteriormente y la cota se colocara dentro del espacio o fuera del mismo según la superficie disponible.



ejemplo de acotaciones




Acotaciones en cadena, paralelo y combinadas



Proyección de un punto

Los puntos pueden situarse en cualquier parte del espacio, aunque en este ejemplo, trabajaremos con un punto situado en el primer cuadrante de proyección, definido por el Plano Vertical (PV) y el Plano Horizontal (PH), ayudado del Plano de Perfil (PP), según lo recogido en el apartado Proyecciones.



Todo punto tiene dos proyecciones que están unidas mediante una línea de referencia, perpendicular a la Línea de Tierra (LT) y se cortan en ella.

Cota

Es la distancia del punto a proyectar (punto A) al plano horizontal. Podemos entender que es la "altura" del punto sobre el PH.


Esto implica que la cota será la medida existente entre la proyección vertical del punto a' y la Línea de Tierra (LT).

Alejamiento

De la misma forma, el alejamiento es la distancia del punto A al plano vertical. Lo que implica que será la distancia de la LT a la proyección horizontal del punto (a").


Perspectiva caballera del cubo

Aquí observamos la perspectiva caballera del cubo con una cara en verdadera forma y la profundidad del eje y reducido en este caso al 50%. El ángulo se empieza a contar a partir del eje x hacia la derecha, en este caso particular se ha escogido 315º sexagesimales. La pieza por encima de 180º se observa como si se estuviera viendo desde abajo.




Perspectiva isométrica

La perspectiva isométrica es una técnica de representación gráfica de un objeto tridimensional en dos dimensiones, donde los tres ejes coordenados ortogonales al proyectarse forman ángulos iguales de 120º cada uno sobre el plano. Las dimensiones de los cuerpos paralelas a los ejes se representan a una misma




escala.



El nombre de la perspectiva, isométrica, deriva del griego y significa igual medida. Esto debido a que la escala de medición es la misma a lo largo de cada eje, cosa que no sucede con las otras perspectivas. La perspectiva isométrica tiene la ventaja de permitir la representación a escala, pero sin reflejar la disminución aparente que produce la distancia entre el ojo humano y el objeto.


Los ejes de las X y de las Y se sitúan a 30º de la línea horizontal, pues son los que corresponden al plano horizontal. El eje Z se sitúa perpendicular la línea del horizonte, formando ángulos de 60º con los anteriores.



Para comenzar, situamos los ejes coordenados:

- El eje OX, formando un ángulo de 30° con la horizontal, hacia la derecha.
- El eje OY, formando un ángulo de 30° con la horizontal, hacia la izquierda.
- El eje OZ, formando un ángulo de 90° con la horizontal, dirigido hacia arriba.


Para el trazado de los ejes se necesita un simple juego de escuadras.



La perspectiva isométrica no es un tipo de representación realista, ya que representa los objetos sin distorsionarlos, mientras que nosotros los percibimos distorsionados por la distancia; es decir, un mismo objeto lo percibimos pequeño si está lejos y grande si está cerca. Otra característica de este sistema es que siempre vamos a representar los objetos como vistos desde arriba.

Cortes y secciones

Nos podemos encontrar con piezas complicadas que tienen unas zonas interiores difíciles de representar. Para poder representar estas piezas, aparecen los cortes y las secciones.




Los cortes y secciones se realizan para conseguir mayor claridad en la representación de las piezas que tienen zonas ocultas.

También se practicarán cortes o secciones cuando exista la necesidad de acotar esas zonas ocultas en las piezas.

Representación de un corte

Como podemos observar las líneas ocultas (representadas con línea de trazos) correspondientes al alzado han sido eliminadas, consiguiendo por tanto un plano mucho más limpio y claro, siguiendo el principal criterio del dibujo industrial que debe ser la claridad y facilidad de la interpretación.




El plano de corte se representa con una línea de eje (línea y punto), resaltado con dos trazos gruesos al final y con dos flechas indicando la dirección de proyección del corte, además de la utilización de letras mayúsculas para identificar y denominar el corte. Si el plano de corte es evidente, no haría falta representarlo.

Ir arriba

Diferencia entre corte y sección

Un corte se tendrá que representar con todas las líneas de contorno que contiene la pieza, una vez que eliminamos (imaginariamente) la parte que queda entre el plano de corte y el observador, mientras que una sección es la representación del plano de la pieza por donde pasa el plano de corte. Pensando en un aserrado, sería el trozo de pieza por donde pasase la sierra. Aprovechando el ejemplo anterior, tenemos:

el corte A-A se verá la superficie de corte de la pieza y el contorno posterior de la pieza. la sección A-A, se verá unícamente la parte de la pieza por donde pasa el plano de corte.




Rayado

Ir arriba

Hemos visto cómo los planos afectados por el corte o sección se resaltan mediante un rayado fino y de líneas paralelas, realizadas con 45º de inclinación con respecto a los ejes de simetría (fig 2.2) o al contorno principal de la pieza (fig 2.1).


La separación entre las líneas de rayado dependerá de tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0,7 mm. ni superior a 3 mm. (fig 3).

Este rayado debe realizarse según se indica en las normas UNE 1-032-82 o ISO 128. En el apartado RAYADO, encontrareis las normas de para el rayado en cortes y secciones.



Las vistas (IRAM 4501-2)

Proyección ortogonal, sobre un plano, de un cuerpo o pieza situado entre el plano y el observador.



Vista fundamental

Proyección del cuerpo o pieza sobre uno de los planos del triedro fundamental, planos "A", "B" y "C". Es la vista que se elige por permitir una mejor visualización de las características generales.

Vistas principales


Vistas del cuerpo o pieza sobre planos paralelos a los del triedro fundamental, situados a la izquierda, arriba y adelante del cuerpo, planos "D", "E" y "F".


Vistas auxiliares

Las que se obtienen al proyectar el cuerpo o pieza, o partes de ellos que interesen especialmente, sobre planos no paralelos a los del triedro fundamental.

Determinación de vistas

De acuerdo con el triedro fundamental y los planos paralelos al mismo, se obtienen tres vistas fundamentales, "A", "B" y "C", y tres vistas principales, "D", "E" y "F". Las flechas indican el sentido de observación perpendicular a cada plano de proyección.





Vista anterior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza de frente, considerando esta posición como la inicial del observador "A".

Vista superior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde arriba "B".

Vista lateral izquierda. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde la izquierda de la posición inicial del observador "C".

Vista lateral derecha. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde la derecha de la posición inicial del observador "D".

Vista inferior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde abajo "E".

Vista posterior. La que se obtiene al observar el cuerpo o pieza desde atrás "F".

Representación de un sillón


Supongamos que nos imaginamos un sillón, y debemos representarlo, por medio de un dibujo para que otros puedan interpretar nuestro diseño.




La forma más utilizada para la representación de la información técnica se llama Proyección ortogonal, o simplemente se la conoce como vistas.


En este tipo de dibujo las medidas son reales o en escala. Es fácil de dibujar, pero no de interpretar: Se debe respetar rigurosamente la presentación y la correspondencia entre vistas.

A estas tres representaciones se las llama vistas fundamentales



Las siguientes figuras realizarlas en formato A4, donde se incluyen los temas de acotaciones, y perspectivas isométricas:





En un formato A4, representar la perspectiva y las vistas principales.

