Fernanda de Miranda Carvalho (FMC) - 1411287

Marcelo Paulon Jucá Vasconcelos (MPJV) - 1411029


Renan da Fonte Simas dos Santos (RFSS) - 1412122

# Lista duplamente encadeada genérica com cabeça (Anterior)

# - Estrutura: tpElemLista

- pAnt -> Ponteiro para o elemento anterior da lista
- pProx -> Ponteiro para o próximo elemento da lista
- pValor -> Referencia o valor do elemento

# Modelo:




### - Assertivas Estruturais:

- Se pCorr->pProx != NULL então pCorr->pProx->->pAnt = pCorr ou Se pCorr->pAnt != NULL então pCorr->pAnt->pProx = pCorr
- pProx só será NULL caso o elemento em questão seja o último ou o único da lista
- pAnt só será NULL caso o elemento em questão seja o primeiro ou o único da lista

### - Estrutura: tpLista

- pOrigemLista -> Ponteiro para o primeiro elemento da lista
- pElemCorr ->Ponteiro para o elemento corrente da lista
- pFimLista -> Ponteiro para o último elemento da lista
- NumeroDeElementos -> Indica quantos elementos estão presentes na lista

### Modelo:




### - Assertivas estruturais:

- pOrigemLista só será NULL caso a lista esteja vazia, logo NumeroDeElementos = 0
- pFimLista só será NULL caso a lista esteja vazia, logo NumeroDeElementos = 0
- Se pFimLista == pOrigemLista, significa que só existe um único elemento na lista, logo NumeroDeElementos = 1
- O elemento anterior ao primeiro elemento é inexistente 

  POrigemLista ->pAnt == NULL
- O próximo elemento do último elemento é inexistente ⇒ pFimLista ->pProx == NULL
- pElemCorr deve apontar para um elemento da lista ou deve ser NULL

# Lista genérica atualizada e Auto-verificável

Modelo:



# - Estrutura: tpElemLista

- pValor -> Ponteiro para o valor contido no elemento
- pAnt -> Ponteiro para o elemento anterior
- pProx -> Ponteiro para o elemento sucessor
- pCabeca ->Ponteiro para cabeça
- Tipo -> tipo do elemento

### - Assertivas estruturais:

- Valem as assertivas da lista anterior
- Ponteiro pCabeca deve apontar para uma estrutura Lista, que deverá ser a mesma apontada pelo ponteiro pCabeca das estruturas adjacentes (apontadas pelos ponteiros pProx e pAnt), caso existam.
- Tipo deve ser igual ao Tipo da estrutura tpLista apontada pelo ponteiro pCabeca

# -Estrutura tpLista:

- pOrigemLista -> Ponteiro para o primeiro elemento da lista
- pElemCorr -> Ponteiro para o elemento corrente da lista
- pFimLista -> Ponteiro para o último elemento da lista
- NumeroDeElementos -> Indica quantos elementos estão presentes na lista
- Tipo -> Tipo do elemento

### - Assertivas estruturais:

- Valem assertivas da lista genérica
- Tipo deve ser igual a todos os valores de Tipo de cada estrutura presente e apontada na Lista.

## Comandos de teste disponibilizados para testar o verificador

```
=deturparlista <ação>
<ação> = 1 elimina o elemento corrente da lista.
<ação> = 2 atribui NULL ao ponteiro para o próximo nó.
<ação> = 3 atribui NULL ao ponteiro para o nó anterior.
<ação> = 4 atribui lixo ao ponteiro para o próximo nó
<ação> = 5 atribui lixo ao ponteiro o nó anterior.
<ação> = 6 atribui NULL ao ponteiro para o conteúdo do nó.
<ação> = 7 altera o tipo de estrutura apontado no nó.
<ação> = 8 desencadeia nó sem liberá-lo com free
<ação> = 9 atribui NULL ao ponteiro corrente
<ação> = 10 atribui NULL ao ponteiro de origem.
<ação> = 11 deturpa o número de elementos, aumentando incorretamente o contador de
            elementos
<ação> = 12 atribui NULL ao ponteiro para o último nó.
<ação> = 13 atribui ponteiro para lixo ao ponteiro para o último nó.
<ação> = 14 atribui ponteiro para lixo ao ponteiro para o nó corrente.
<ação> = 15 altera tipo de estrutura do nó corrente.
<ação> = 16 altera tipo de estrutura do primeiro nó.
<ação> = 17 altera tipo de estrutura do último nó.
<ação> = 18 atribui NULL ao ponteiro para a cabeça da lista.
<ação> = 19 atribui um valor negativo ao número de elementos da lista.
<ação> = 20 atribui ponteiro para lixo ao ponteiro para o valor do nó corrente.
```