BrasSaco FINANCEIRO

Fechamento de caixa

Manual do operador, passo a passo

No fim do turno, você conta o dinheiro da gaveta e digita o valor. O sistema compara com o que deveria haver, aponta se sobrou ou faltou, e o papel assinado registra o resultado.

Os 9 passos

1 Encerre as vendas do turno p. 3

2 Abra a tela **Fechamento** e confira a loja e a data p. 3

3 Confira os lançamentos da gaveta: sangrias, reforços e devoluções p. 3

4 Confira o movimento do dia p. 4

5 Conte **todo** o dinheiro da gaveta, inclusive o troco p. 4

6 Digite o valor em **Contei na gaveta** p. 4

7 Clique em **Fechar o caixa deste dia** p. 5

8 Imprima o papel do fechamento e assine p. 5

9 Deixe o fundo na gaveta e leve o valor de **A retirar** p. 5

Também neste manual: como o sistema faz a conta (p. 2), o que fazer quando não bate (p. 6) e a parte do gerente, com as mensagens do sistema (p. 7).

Como o sistema faz a conta

Só o dinheiro em espécie precisa bater, porque é o único que está fisicamente na gaveta.

Troco da abertura	+	Vendas em dinheiro	+	Reforços	−	Sangrias	−	Devoluções	=	Deve haver
200,00		1.340,50		50,00		500,00		30,50		1.060,00

Valores de exemplo. Este mesmo exemplo segue até o fim do manual.

Entra na conta da gaveta

- Vendas pagas em dinheiro, só a parte em dinheiro quando a venda é dividida
- Troco da abertura e reforços
- Sangrias e devoluções em dinheiro, que saem

Não entra na conta da gaveta

- Pix, débito, crédito e link de pagamento
- A prazo, boleto e entrega
- Crédito do cliente
- Vendas canceladas e transferências para outra loja

Pix, cartões, a prazo, link e crédito aparecem na tela só para mostrar quanto a loja vendeu.

As palavras que aparecem na tela

TERMO	O QUE SIGNIFICA
Abertura ou **fundo de caixa**	O troco que estava na gaveta no começo do dia. É lançado uma vez por dia, antes da primeira venda.
Reforço	Dinheiro colocado na gaveta durante o dia, por exemplo para ter mais troco.
Sangria	Dinheiro retirado da gaveta durante o dia: banco, cofre ou pagamento.
Devolução	Dinheiro devolvido ao cliente que trouxe mercadoria de volta.
Deve haver	Quanto o sistema calcula que existe na gaveta agora.
Contei na gaveta	Quanto você contou de verdade.
Diferença	Contado menos o que deve haver. Positiva é **sobra**, negativa é **falta**.
A retirar	O que sai da gaveta depois de fechar: o contado menos o fundo.

Antes de contar

Os três primeiros passos garantem que a conta do sistema está completa.

1 Encerre as vendas do turno

Atenda o último cliente e só depois vá para o fechamento. Pare de vender até terminar a contagem.

> **Atenção:** o sistema não bloqueia venda depois do fechamento. Uma venda feita depois de fechar fica fora do papel, e o dinheiro dela fica na gaveta sem constar na conta. Se isso acontecer, avise o gerente.

2 Abra a tela Fechamento

Na barra de cima, clique em **Financeiro** e depois em **Fechamento**. O atalho é **Ctrl + F5**. Confira a loja e a data no topo da tela.



A Loja em que você entrou. **B** Dia do caixa, que abre em hoje. Tela ilustrativa.

Se a loja estiver errada, saia e entre de novo na loja certa. Só o gerente troca de loja sem sair.

3 Confira os lançamentos da gaveta

Compare a lista com o que aconteceu no turno. Cada dinheiro que entrou ou saiu da gaveta sem ser venda precisa estar aqui.



- **Faltou lançar:** em **Lançar na gaveta**, escolha o tipo, digite o valor e o motivo e clique em **Lançar**.
- **Lançou errado:** clique na lixeira da linha e lance de novo. O cancelado fica riscado na lista, com o seu nome. Cancelar abertura ou reforço pede o e-mail e a senha de um gerente.
- **Devolução em dinheiro** feita pela tela de Devolução já aparece aqui sozinha. Não lance de novo.

O ícone de impressora na linha gera o comprovante de duas vias da sangria ou do reforço, para acompanhar o dinheiro.

A contagem

Aqui você descobre quanto dinheiro existe de verdade.

4 Confira o movimento do dia

Veja se os valores fazem sentido com o que foi vendido no turno. Para ver venda por venda, abra a tela **Vendas**.



5 Conte todo o dinheiro da gaveta

Conte todas as cédulas e moedas, **inclusive o troco da abertura**. Não separe o fundo antes de contar: o sistema desconta o fundo depois.

Não some comprovantes de cartão, Pix nem sangrias que já saíram da gaveta.

> **Opcional:** o botão **Imprimir conferência** imprime a conta como está agora, com o contado em branco para preencher à mão. Serve também para conferir a gaveta no meio do dia, porque não fecha nem grava nada.

6 Digite o valor em “Contei na gaveta”



Sempre com vírgula e centavos:

`1060,00`	Certo
`1.060,00`	Certo
`1.060`	Errado: o sistema lê **R$ 1,06**

Digite o que contou, mesmo que seja diferente de **Deve haver**.

Use a **Observação** para explicar qualquer sobra ou falta. Ela sai no papel.

Fechar e guardar

Depois de fechar, o dia fica travado e o papel assinado passa a valer.


7 Clique em “Fechar o caixa deste dia”

Confira o número antes: **o sistema fecha na hora, sem pedir confirmação**. Depois disso, ninguém lança nem cancela nada nesse dia, e só um gerente pode reabrir. A tela responde com uma destas mensagens:

“Caixa fechado, gaveta batendo”	A diferença é menor que R$ 1,00.
“Caixa fechado com falta de R$ 5,00”	Contou menos do que devia haver. Veja a p. 6.
“Caixa fechado com sobra de R$ 5,00”	Contou mais do que devia haver. Veja a p. 6.

8 Imprima o papel do fechamento e assine

Clique em **Imprimir**, na faixa “Fechado por…” no topo da tela. A folha sai em A4. Quem conferiu assina, e há um segundo campo para outra pessoa. O papel fica na loja.



Fechamento de caixa

QI · Loja de exemplo — **06/11/2026**

DINHEIRO NA GAVETA	
Troco da abertura	R$ 200,00
Vendas em dinheiro	R$ 1.340,50
Reforços	R$ 50,00
Devoluções	– R$ 30,50
Sangrias	– R$ 500,00
Deve haver	**R$ 1.060,00**
Contado na gaveta	**R$ 1.060,00**
Diferença	**R$ 0,00**
Fundo que fica na gaveta	– R$ 200,00
A retirar	**R$ 860,00**

VENDAS DO DIA	
Dinheiro	R$ 1.340,50
Pix	R$ 820,00
Débito	R$ 615,30
Crédito	R$ 1.102,90
A prazo / entrega	R$ 450,00
Total vendido	**R$ 4.328,70**

23 vendas · 1 cancelada, fora da conta

Conferido por — Conferido por (2ª pessoa) — Data

A lista de lançamentos no papel mostra também os cancelados, sem marcação. A conta “Deve haver” já os desconsidera.

9 Deixe o fundo e leve o valor de “A retirar”

FICA NA GAVETA

R$ 200,00

O fundo, para abrir o próximo dia

A RETIRAR

R$ 860,00

O contado menos o fundo, vai para o cofre

Não lance sangria para esta retirada. Ela já está calculada no papel. No dia seguinte, a tela pede a abertura: conte o troco, digite em **Troco na gaveta** e clique em **Abrir o caixa**. Sem isso o caixa não vende.

Quando não bate

Diferença não é motivo para ajustar o número. Procure a causa, e se não achar, feche com o valor real.

Antes de fechar, procure nesta ordem

	O QUE OLHAR	SINAL TÍPICO
1	Conte a gaveta de novo	Cédulas grudadas ou erro de soma
2	Sangria ou reforço sem lançamento	**Sobra:** reforço sem lançar. **Falta:** sangria sem lançar
3	Valor da abertura	Diferença igual ao erro no troco lançado de manhã
4	Devolução em dinheiro	Falta do valor da devolução, se ela não passou pela tela de Devolução
5	Forma de pagamento na tela **Vendas**	Venda paga em Pix ou cartão registrada como dinheiro, ou o contrário
6	Troco dado errado	Diferenças pequenas, sem lançamento que explique

> **Nunca lance sangria ou reforço para “fazer bater”.** O lançamento fica com o seu nome e não corrige a causa. Só lance o que realmente aconteceu.

Não achou a causa?

Feche com o valor que contou, escreva na **Observação** o que você verificou e avise o gerente. Com o mesmo exemplo, contando R$ 1.055,00:

Deve haver	R$ 1.060,00
Contado	R$ 1.055,00
Diferença	−R$ 5,00
A retirar (contado menos o fundo de R$ 200,00)	**R$ 855,00**

A partir de R$ 1,00, a diferença fica em destaque na tela e no papel. Abaixo disso a mensagem é “gaveta batendo”, mas os centavos continuam registrados.

Situações especiais

Fechei com o número errado

Chame o gerente para reabrir o dia. O papel já impresso deixa de valer. A tela mostra “Este caixa foi reaberto” e a contagem anterior. Conte de novo, feche e imprima.

Esqueci de fechar ontem

Chame o gerente antes de mexer na gaveta, porque ela já pode ter dinheiro de hoje. Na tela, o botão **Ontem** abre o dia anterior, que aceita o mesmo fechamento. O caixa de hoje continua precisando da própria abertura.

Vendi depois de fechar

Avise o gerente. A venda entra no dia, mas fica fora do papel já fechado. Para ela entrar na conta, o dia precisa ser reaberto e fechado de novo.

Para o gerente

No menu **Financeiro**, em **Contas e caixas**, abra **Fechamentos de caixa**. A tela só aparece para gerentes.

NA TELA	PARA QUE SERVE
Dias com venda que ninguém fechou	Lista os dias dos últimos 30 com venda e sem fechamento. Cobre a loja enquanto as pessoas ainda lembram do dia.
Onde as diferenças aparecem	Mostra onde as diferenças se concentram. Errar pouco todo dia é um problema diferente de errar muito uma vez.
Reabertos, esperando nova conferência	Lista os dias reabertos que ainda não foram fechados de novo, com as contagens desfeitas e a última diferença.
Conferir	Abre o fechamento com os lançamentos e as vendas uma a uma, para achar a origem de uma diferença.
reabrir	Devolve o dia à loja para nova contagem.

> **“reabrir” age com um clique, sem confirmação.** A contagem anterior fica guardada no histórico, com o nome de quem reabriu, e o papel já impresso deixa de valer. O dia só volta a contar como fechado quando alguém fechar de novo.

Mensagens do sistema

A MENSAGEM	O QUE FAZER
“Abra o caixa antes de vender”	Conte o troco, digite em **Troco na gaveta** e clique em **Abrir o caixa**. Você volta direto para a venda.
“O caixa deste dia já foi aberto — para pôr mais troco, lance um reforço”	Só existe uma abertura por dia. Lance um **Reforço**.
“Cancelar abertura ou reforço baixa o esperado da gaveta — só com a senha de um gerente”	Peça ao gerente que digite e-mail e senha nos campos que abrem na linha.
“Este dia já foi fechado — lançar agora mudaria um documento assinado”	O lançamento não foi aceito. Se ele precisa entrar, peça ao gerente para reabrir o dia.
“Este dia já foi fechado por [nome]”	Outra pessoa já fechou. Imprima o papel pela faixa “Fechado por…”, ou fale com quem fechou.
“Este dia acabou de ser fechado por outra pessoa”	Dois fechamentos ao mesmo tempo. Atualize a tela e confira o valor que foi gravado.
“Informe quanto foi contado”	Digite o valor em **Contei na gaveta**. Gaveta vazia é `0,00`.