COMANDI

Impostare fast ethernet sul router:

Router# configure terminal

Router (config)# interface FastEthernet 0/0

Router (config-if)# ip address (del gateway) 192.168.16.254 255.255.255.0

....no shutdown

Impostare le seriali:

Router# configure terminal

Router (config)# interface Serial 2/0

Router (config-if)# ip address 200.200.0.2 255.255.255.0

....no shutdown

Aggiungere il RIP:

Bisogna inserire le reti direttamente collegate al router.

Router# configure terminal

Router (config)# router rip

Router (config-router)# network 192.171.18.0

Tabella di routing:

Router# show ip route

Router# show access-list

Salvare il progetto

Router# copy running-config startup-config

ACL Standard

Filtrano il traffico a partire dall'IP del mittente. Si posizionano nel router più vicino al destinatario.

Router (config)# access list (1-99) deny/permit (ip del mittente) (wildcard del mittente)

Router (config)# access-list (1-99) permit any

Router (config)# interface fastEthernet 0/0

Router (config-if)# ip access-group (1-99) in/out

ACL Estese

Vicino al mittente.

Router (config)# access-list (100-199) deny/permit (protocollo) <ip mitt> <wild mitt> <ip dest> wild dest> [<operatore (eq)> <n porta>]

Router (config)# access-list (100-199) permit any any

Router (config)# interface fastEthernet 0/0

Router (config-if)# ip access-group (100-199) in/out

Bit pari a 1: don't care.

255.255.255.255= permit any

Bloccare i numeri dispari: 192.168.1.1 255.255.255.254

Bloccare i numeri pari: 192.168.1.2 255.255.255.254

Per bloccare solo un determinato router: 192.168.1.2 0.0.0.0

Valore Decimale	Keyword	Descrizione	TCP/UDP
20	FTP-DATA	FTP (data)	TCP
21	FTP	FTP	TCP
23	TELNET	Terminal connection	TCP
25	SMTP	SMTP	TCP
42	NAMESERVER	Host Name Server	UDP
53	DOMAIN	DNS	TCP/UDP
69	TFTP	TFTP	UDP
70		Gopher	TCP/IP
80		www	TCP

1) Vietare il traffico Telnet, originato nella rete in cui risiede il server0, verso un qualunque host delle reti locali remote:

access list 101 deny tcp **192.168.0.0** 0.0.0.255 **192.168.0.0** 0.0.255.255 eq 23 access list 101 permit ip **192.168.0.0** 0.0.0.255 any

2) Impedire a tutti gli host della rete in cui risiede il PC2, tranne che al server2, di accedere ai servizi DNS del Server1. Tutte le altre comunicazioni, a meno di quelle dirette verso il Server0, devono essere consentite.

access list 102 permit udp host 192.168.2.1 host 192.168.1.1 eq 53 access list 102 deny udp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1 eq 53 access list 102 permit ip any any

3) Impedire il transito, nella rete compresa tra R0 e R1, dei pacchetti generati da tutti gli host della topologia che siano identificati da un indirizzo ip con ottetto meno significativo pari.

Router 0: access list 103 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.254 any access list 103 permit ip any any

Router 1: access list 103 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.254 any access list 103 permit ip any any