VSS - Viaccess Static Session Editor

Opis

VSS to narzędzie służące do dodawania lub usuwania klas szyfrowania z viaccessowych binarnych plików sesji statycznych (*.stat*), także do wyświetlania informacji o sesji statycznej, w tym m.in. klas szyfrowania.

<u>Instalacja</u>

- 1. Umieszczenie pliku "vss.py" w wybranym katalogu na maszynie, na której znajdują się pliki sesji statycznych (.stat).
- 2. Dodanie uprawnienia do uruchamiania pliku poleceniem:

```
sudo chmod +x vss.py
```

3. Stworzenie dowiązania symbolicznego do skryptu:

```
sudo ln -s /bezwzgledna/sciezka/vss.py /usr/bin/vss
```

Argumenty

Argument pozycyjny:

• infile – Jest to ścieżka do pliku sesji statycznej. Argument wymagany oraz wymagane rozszerzenie .stat pliku, w innym przypadku wyświetlana jest odpowiednia informacja o błędzie

Argumenty akcji:

- -a/--add Flaga dodawania. Musi wystąpić po niej co najmniej jedna liczba (numer dodawanej klasy) w postaci dziesiątkowej z zakresu od 1 do 255. W przeciwnym wypadku wystąpi informacja o błędzie
- -r/--remove Flaga usuwania. Musi wystąpić po niej co najmniej jedna liczba (numer usuwanej klasy) w postaci dziesiątkowej z zakresu od 1 do 255. W przeciwnym wypadku nastąpi informacja o błędzie
- -i/--info Flaga trybu informacji. Powoduje wyświetlenie klas szyfrowania dla wszystkich generacji występujących w pliku sesji statycznych. Istnieją 2 tryby wyświetlania informacji, w zależności od ilości wpisanych flag -i.

Wymagane jest użycie użycie dokładnie jednego z powyższych trzech argumentów (-a, -r lub -i). W przeciwnym wypadku wyświetlona zostanie informacja o błędzie.

Argument generacji:

-g/--gen - Flaga określająca generację, dla której nastąpi dodanie lub usunięcie klasy szyfrowania. Argument wymagany w przypadku, gdy została umieszczona flaga -a lub -r. W przypadku jej użycia, musi wystąpić jedna z czterech liczb: 0, 2, 3 lub 5 oznaczająca odpowiednia generację: bezkartowa, PC2.6, PC3.0 oraz PC5.0. (IPTV/FTTH dla CAS_ID = 0x05000001 generacja to PC2.6, a dla 0x05000002 to PC5.0, DTH dla wszystkich CAS_ID generacja to PC3.0 oraz PC5.0) - do sprawdzenia

Pozostałe argumenty:

- -h/--help Flaga pomocy. Wyświetla pomoc sposób użycia, argumenty oraz pozostałe informacje
- --version Flaga wersji. Wyświetla wersję programu wraz z datą ostatniej modyfikacji kodu źródłowego programu

<u>Używanie</u>

Dodawanie klas(y) szyfrowania dla danej generacji:

```
vss (infile) -a N [N ...] -g \{0, 2, 3, 5\}
```

Usunięcie klas(y) szyfrowania dla danej generacji:

```
vss (infile) -r N [N ...] -q \{0,2,3,5\}
```

Wyświetlenie informacja o występujących w pliku klasach szyfrowania w sposób zwięzły (w celu łatwego załadowania do pliku CSV lub bazy danych):

```
vss (infile) -i
```

Wyświetlenie informacja o występujących w pliku klasach szyfrowania w sposób czytelny:

```
vss (infile) -ii
```

Pozostałe

Po użyciu programu tworzony jest wynikowy plik binarny w tym samym folderze, co plik wejściowy. Posiada trochę inną nazwę (z końcówką "_VSS"), tzn:

```
sesja statyczna.stat --> sesja statyczna VSS.stat
```

W celu nadpisania pliku wejściowego plikiem wynikowym, należy zmodyfikować jedną linię funkcji saveToFile tzn. zamienić

```
outFile = args.infile.name[:-5] + '_VSS' + args.infile.name[-5:]
na
outFile = args.infile.name
```

Niektóre spośród plików sesji statycznej mogą nie mieć rozszerzenia .stat, przez co nie będzie możliwa ich edycja lub wyświetlanie informacji. Aby zlikwidować ten warunek, należy w 4 linijce od końca, przy inicjalizacji klasy ArgumentAchiever zmienić wartość argumentu validExtensions ze '.stat' na '' (pusty string).