1 BSYS1 - Marco Agostini

1.1 Computermodell



Computermodell


1.2 Assembler

de übersetzt. (Assembler/Assembly language) Byteweise Adressierung Intel-Prozessoren addressieren einzelne Bytes. NASM übersetzt jede Anweisung direkt in Binärzahlen und schreibt die Bytesequenz in die

Der Assembler ist ein Compiler, der textuelle Befehle in Maschienenco-

Endianes/Byte order

Folgende Daten können spezifiziert werden. i: Adressen der Bytes



Offset in Byte Sequenzen: Jedes Byte in der Bytesequenz erhält einen Offset (Adresse/Index). Labels: Intern assoziiert der Assembler das Label mit dem Offset des nachfolgenden Befehls. (Wird nicht in Bytecode übersetzt) Flat-Form Binaries (Plain, Pure, Raw) Bytesequenz analog zum Quelltext. Object-Files Enthalten neben der Bytesequenz auch noch weiter Informationen: Symboltabelle. Die Symboltabelle assoziiert die Labels mit dem Offset.

Logische Operationen Assembler

not rax and rax, rbx or rax, rbx xor rax, rbx

Flags Eigenständige Bits, die eine Bedeutung haben. Liegen im gemeinsamen Register RFLAGS, das nicht direkt verwendet werden kann.

CF = Carry Flags Überlauf unsigned Arithmetik OF = Overflow Flag Überlauf signed Arithmetik Niederwertigstes Byte, gerade Zahl gesetzter Bits PF = Parity Flag SF = Sign Flag

Entspricht dem höchstwertigsten Bit ZF = Zero Flag Wird gesetzt, wenn das Resultat 0 ist

Condition Codes Definieren eine Bedingung für einen Befehle. Der Befehl wird ausgeführt, wenn der Condition Code TRUE ist.

mov rax. [p] Sets ZF = 1 if [p] == 0 Sets rax =[q] if [p] != 0 cmovnz rax, [q]

Compare Das gleiche wie sub, setzt aber nur die flags. Test Ist ein and ohne Operation und wird verwendet die Register auf 0 zu setzen. mov rax, [uy]

mov rbx, [ux] cmp rax, rbx test rax, rbx cmove rax, 5 cmovz rax, rbx CC Name CF = 0 und ZF = 0Ahove AE Above or Equal CE = 0CF = 1Below BE Below or Equal CF = 1 oder ZF = 1

Equal ZF = 1ZF = 0 and SF = OFGreater GE Greater or Equal SF = OF SF ≠ OF L Less LE Less or Equal $\mathsf{ZF} = 1 \;\mathsf{und}\; \mathsf{SF} \neq \mathsf{OF}$ Signed: L/G PE Parity Even PF = 0Unsigned: B / A

Conditional Jumps Benötigen einen Condition Code und springen nur wenn dieser erfüllt ist. Vergleich C und Assembly.

cmp max, 2 if(ux < 3) { ja else_body /* if-body */ jmp after_if } else { else_body: /* else-body */ :else-body after_if: 1.3 Linker

Programme werden aus mehreren Assemblerdateien erstellt. Diese Da-


teien müssen zu einem Executable gelinkt werden. Diese Dateien erhalte eine gemeinsame Symboltabelle.

mov eax, [ux]



1.4 Intel 64 Architektur

Ursprünglich hatten die Intel-Prozessoren 16-Bit Register. Auf Intel-64 werden 64 Bit-Register verwendet. RAX: Accumulator



Länge der Instruktionen: 1 - 15 Byte Grösse Operanden Können 8.16.32.64 Bit betragen, müssen aber gleich gross sein (In der gleichen Registergrösse).

Grundegende Operationen in Assembler mov rax, rbx Setze Inhalt von rax gleich rbx

Setze rax gleich 8000h mov rax, 0x8000 Setze rax gleich Speicher 8000_h - 8007_h mov rax, [0x8000] Adresierungsmodi **Displacement** Adresse mov rax, [0x8000] mov rbx, 0x8000 Base

mov rax, [rbx] Adresse steht in einem Register mov Rex. 0x1000 Scaled Index mov rax, [rcx * 8] Skalierte Adresse

1.5 C-Toolchain



C-Sprachebenen Präprozessor: Definiert Direktiven, die später als Tokenersetzung durchgeführt werden. Basiskonstrukte: Grundgerüst des Programmes: Variablen, Schliefen, Verzweigungen Standardbibliotheken: Stellen Funktionen und Typen bereit, die die Basis-Funktionalität enthalten.

Präprozessor

- 1. Entfernt Kommentare und wandelt forgesetzte Zeilen in eine Zeile. 2. Teilt den gesamten Code in Tokens ein (Tokenization). Der
- Präpozessor versucht immer die gröstmögliche Tokens zu erstellen. 3. Führt Präprozessor-Direktiven aus, ersetzt Makros durch ihre Expan-

Token-Klassen Bezeichner (Identifier), Präpozessor-Zahlen, String ("Hello") und Char-Literale ('x'), Operatoren und Satzzeichen (punctuators), Sonstige. (Nachfolgend Operatoren und Satzzeichen)



Bezeichner (Identifier) sind das Gegenstück zu den Labels in Assembler. Bezeichner können deklariert und definiert werden.

Präprozessor-Direktiven Ist das Token auf einer Zeile #. wird das nächste Token als Direktive interpretiert. Beide Token werden entfernt und die entsprechende Direktive ausgeführt, (#include, #define, #if,

Makronamen entspricht.

Header 2

int x = 12;

menhängender Speicherbereich.

Objekten zurückgegeben.

sowie Compiler ab.

sizeof(char) = 1:

Literale, Bezeichner).

berücksichtigt sizeof(T)

signed char ≥ 8 Bit

short int > 16 Bit

long int \geq 32 Bit und \geq int

long long int > 64 Bit und > long

sizeof(T)

weitere Token prüft und diese ersetzt.

#else, #endif) #Include Präpozessor öffnet die Datei anhand des nächsten Tokens und führt Durchläufe 1 - 3 für hile.h durch. (<file.h>Suche in Systemver-

zeichnis, "file.h" sucht im aktuellen Verzeichnis + Systemverzeichnis)

Objektartige Makros (#define XYZ 123) Der Präprozessor ersetzt im

Programmcode nach der Definition des Makros jedes Token, das dem

Die Wiederholte Expansion ist, wenn der Präprozessor die Ersetzung auf

C Translation Unit Der Präprozessor kann mehrere Dateien zu ei-

ner Translation Unit zusammenführen. (Vorbereitetes Sourcefile)

Translation Unit

Globale Variablen Haben immer einen Typ und einen Bezeichner und

werden vor dem Main und ausserhalb von Funktionen definiert. Umfasst

einen Speicherbereich mit einem Label darauf. Mit einem Header kann

sichergestellt werden, dass mehrere C-Dateien dieselbe Deklaration

Lokale Variablen Leben innerhalb einer Funktion und müssen bei

jedem Funktionsaufruf neu angelegt werden. Objekte sind ein zusam-

Variablen Jede Variable ist ein Objekt, aber nicht jedes Objekt muss

einer Variable entsprechen. Rückgabewerte von Funktionen werden in

Typen C kennt verschiedene Arten von Typen: Basistypen, Abgeleitete

Typen, Enumerationen. Diese hängen von der verwendeten Maschine

tel 64 1 Byte.

 $\mathtt{int} \geq \mathtt{16} \; \mathsf{Bit} \; \mathsf{und} \geq \mathtt{short} \; \; \mathsf{int}, \; \mathsf{soll} \; \mathsf{der} \; \mathsf{«natürlichen»} \; \mathsf{Grösse} \; \mathsf{der}$

Architektur der Ausführungsumgebung entsprechen

Ausdrücke C übernimmt die Verwaltung der Register. Stattdessen

schreiben wir Formel-ähnliche Ausdrücke. Jeder Ausdruck hat einen

Typen, den der Compiler aus den Operanden ableitet (Konstanten,

Pointer Auf Maschienencodeebene gibt es keine Variablen, sondern

nur Adressen. Die Adresse eines Objektes, dessen Typ nicht bekannt

ist, ist vom Typ (void *). Die Addition eines integers zu einem Pointer

balen Variable in C

Die Grösse von Typen wird in viel-

fachen von char angegeben. Auf In-

und Assembler.

sehen. Wird eine Globale Variable nicht definiert erhält sie Wert 0. Definition einer glo-

global x

x: dd 15

Die Adresse eines Objektes vom Typ T ist vom Typ 258_h 260_h 260_h 475690 int

258_h

& erzeugt die Adresse eines Ausdruckes. int x = 5;int *px = &x;Pointer syntax [Datentyp *Bezeichner] x = xgAdresse an Pointer zuweisen int y = *px; Asterisk * dereferenziert einen Pointer. Interpretation von Addressen In C bedeutet: T * a a = enthält die erste Andre eines Speicherbereichs m m = umfasst sizeof(T) Maschienenbytes, (a bis a + sizeof(T)-1)

Index-Operatoren a[b] ist definiert als *(a + b)

Ein Operand miss eine typisierte Andre sein (a) Der andere Operand (b) muss ein Integer sein Das Asterisk * hat mehrere Bedeutungen. Es bezeichnet den Typ Pointer.

Als Operator dereferenziert er eine Adresse. Im Arithmetischen beutetet er multiplizieren. Arrays

Labels eines Arrays als Pointer

Definition

a[1] = 0x42: Die Grösse eines Arrays gibt die Anzahl Maschienebytes zurück. Die Anzahl Elemente erhält man (Arraygrösse / Elementgrösse) size_t Unsigned Datentyp, der gross genus ist, um Grösse beliebiger

Objekte zu halten. (Auch Iteration über Arrays) Null-terminierte Strings char-Array, in welchem das letze Element \0

String-Literale Entsprechen einer Sequenz von char und enden mit einer impliziten \0. Werden an einem speziellen Ort gespeichert.

```
char * s = "Hai": // same as following lines:
char c[] = {'H', 'a', 'i', '\0'};
char * s = c;
```

Const (Konstanten) Definiert einen Wert, der nach der Initialisierung nicht mehr geändert werden kann. Der Wert kann sich durch äussere Einflüsse ändern. Strict (Strukturierte Variablen) Strukturierte globale Variablen mit

verschiedenen Datentypen. vollständiger Struct: Compiler hat genug Informationen um die Grösse eines Objektes zu bestimmen. unvollständige Typen werden durch Forward-Deklaration eingeführt.

Grundbegriffe der Logik

T var[n]

int32_t a[10]

Logische Funktion Funktion von n Bits auf 1 Bit. Parameter Variable zur

Übergabe von Werten an eine Funktion. Argument Wert eines Parameters bei konkreter Verwendung der Funktion. Arität von Funktionen: Es gibt vier unäre Funktionen (False(x), True(x),

id(x) not(x)

Es gibt nulläre (null Parameter), Unäre, Binäre, Tender und n-Äre Funktionen. XOR, NAND - wichtige binäre Funktionen Grössere Zahlen als Argumente - Funktionen müssen nicht von allen Bits abhängig sein. Bitwise AND, OR, NOR

Bitwise und Logische Operatoren in C not: z = qLogische Operatoren:

z = !qand: z = q & pz = q && aor: $z = q \mid p$ $xor: z = q \hat{p}$ $z = q \mid \mid a$

Funktionen Shifts in C Beim Rechts-Shift wählt der Compiler die Instruktion

z = q << p abhängig vom Typ. (Unsigned:shr/Signed:sar) Einen Siz = q >> p gned Links-Shift gibt es nicht. Funktionen Aller ausführbarer Code in C muss in Funktionen stehen.

Funktionsdeklaration: Typ des Rückgabewertes, Bezeichner, Parameterliste in Klammern. Funktionen mit dem Tvp void sind leer, aber Funktion mit () kann die Parameterliste irgendwas sein. Jede Funktion hat eine Adresse somit kann diese als Variable gespeichert werden. Funktion printf

Dient der Ausgabe auf stdout int i = 20: und in stdio.h definiert. printf("Integer = %d \n", i);

Die Format-Zeichen für die Funktion printf.

Jede Konvertierungs-Spezifikation beginnt mit % gefolgt von einem Format-Zeichen: • %i: Die nächsten sizeof(int) Bytes vom Stack als signed Dezimalzahl

• %u: Die nächsten sizeof(int) Bytes vom Stack als unsigned Dezimalzahl • %x, %X: Die nächsten sizeof(int) Bytes vom Stack als Hexadezimalzahl • %li: Die nächsten sizeof(long) Bytes vom Stack als signed Dezimalzahl

• %11i: Die nächsten sizeof(long long) Bytes vom Stack als signed Dezimalzahl

• %p: Die nächsten sizeof(void *) Bytes vom Stack als Pointer (hexadezimal) • %s: Interpretiert die nächsten sizeof(char *) Bytes als Pointer auf einen


null-terminierten String Datentypen Existieren nicht auf Maschinen-Code-Ebene. Maschinen-Byte: kleinste Menge an Bits mit eigener Adresse (Intel64: 8). Maschinen-Wort: grösste Menge an Bits, die ein Prozessor in ei-

nem Zvklus bearbeiten kann. Typen-Alias Mit typedef kann ein bestehender Typ einen weiteren Namen (Alias) erhalten. Der Compiler behandelt alle Aliase gleich. Es

gibt vordefinierte Aliase.

1.6 Stack

Umfasst einen Stackpointer, Operationen: push, pop. Intel Stack: Hat 8 Byte grosse Elemente, Oberste E. liegt an niedrigster Adresse, Der Stack wächst in Richtung der niedrigsten Adresse. Der Stackpointer (RSP) zeigt immer auf das zuletzt abgelegte Objekt. Push



Call und RET Call a: Nachfolgende Adresse r auf den stack und Sprung an a. Ret: Adresse r von Stack und Sprung nach r



Frame Pointer

Die Adressen des Stacks sind relativ zum Frame Pointer. Dafür wird für den Stack ein Prolog und Epilog benötigt.

mov rsp, rbp push rbp mov rbp, rsp pop rbp

Calling Convention Vereinbarung zwischen Caller und Calle, welche Register die Funktion verändern darf und in welchen Registern die Argumente der Funktion übergeben werden.

1.7 Mathematische Grundlagen

Addiditon Funktioniert wie bei den Subtraktion Ist der Miuend kleiner Dezimalzahlen. als der Subtrahend, erhöht man den Minuenden um 2n auf eine (n+1)-

stellige Zahl

Vorzeichenbehaftete Ganzzahlen

Unsigned Integer: Wertebereich: 0 bis $2^n - 1$

Signed Integer: Wertebereich: $-(2^{n-1})$ bis $-(2^{n-1})-1$

Einer- und Zweierkomplement

Sind in der läge auch negative Zahlenwerte darzustellen. Im Einerkomplement wird das MSB als Vorzeichen interpretiert. Problem - zwei mögliche Nullen. Das Zweierkomplement behebt dies.

Inversionsverfahren 1: b - 1. invertieren

Inversionsverfahren 2: b invertieren, b + 1 Arithmetische Operationen in Assembler und C

| add z, q | $z \leftarrow z + q$ | | z = | q | - | p | $z \leftarrow q - p$ |
|----------|--------------------------|------------------|-----|---|----|---|---|
| sub Z, q | $z \leftarrow z - q$ | | z = | | - | a | $z \leftarrow 0 - a$ |
| adc z, q | $z \leftarrow z + q + c$ | | z = | | ++ | à | $z \leftarrow a + 1$ und $a \leftarrow a + 1$, «Erst erhöhen, dann auslesen» |
| sbb z, q | $z \leftarrow z - q - c$ | | 7 = | | ++ | 4 | $z \leftarrow a$ und $a \leftarrow a + 1$. «Erst auslesen, dann erhöhen» |
| neg z | $z \leftarrow 0 - z$ | Zweierkomplement | - | ч | | | |
| inc z | $z \leftarrow z + 1$ | Inkrement | z = | | | q | $z \leftarrow q-1$ und $q \leftarrow q-1$ |
| dec z | $z \leftarrow z - 1$ | Dekrement | z = | q | | | $z \leftarrow q \text{ und } q \leftarrow q - 1$ |

Links- und Rechts-Shift

Links-Shift um n Bits: $b * 2^n$, Rechts-Shift um n Bits: $b/2^n$

Sign-Extension Wenn eine n-Bit Zahl auf eine n+m-Speicherstelle kopiert wird, werden die oberen m Bits auf 0 gesetzt. Dies ändert die Bedeutung der Zahl (wenn sie im Zweierkomplement geschrieben ist). Die Sign-Extension füllt die oberen m Bits mit 1-en auf.

Shifts und Rotate in Assembler Rotates füllen statt mit 0 oder 1 mit den ursprünglichen Bits auf.

shl $z, i \mid z \leftarrow z \cdot 2^i$ shr z, i $z \leftarrow z \cdot 2^{-i}$ sar $z, i \mid z \leftarrow z \cdot 2^{-i}$ z signed rol z, i Left-Rotate i Bits ror z, i Right-Rotate i Bits

Signed Multiplikation in Assembler

imul r, z

mul r, z imul ist das signed Äquivalent zu mul auf Assembler.

Signed Divison in Assembler

idiv r. z


idiv ist das signed Äquivalent zu div auf Assembler. div r, z

1.8 Hauptspeicher und Cache

Physikalische Grenzen der Computertechnik Elektrische Energie 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Somit kann eine 3GHz CPU pro Takt nur 10cm weit kommunizieren. CMOS-Logik verbraucht Energie, wenn Transistoren schalten.

Speicherhierarchien Ein Computer Verwendet verschiedene Arten von Speicher. Höherwertiger Speicher: (Ram, Cache): niedrige Distanz CPU, Hohe Geschwindigkeiten, Geringe Fehleranfälligkeit, Geringe Sicherheitsanforderungen, Niederwertiger Speicher: (Tape, HDD): Preis, Kapazität, Transfereinheiten.

Lokalitätsdiagramm Speicherzugriff im zeitlichen Verlauf. Arbeitsbereich W(t, delta t), Räumliche Lokalität: Arbeitsbereich enthält nahe beieinander liegende Speicherstellen. Zeitliche Lokalität: Auf Speicher, auf den kürzlich zugegriffen wurde, wird bald wieder zugegriffen.



Cache ist ein Zwischenspeicher, der kleiner und schneller ist. Nutzen: Ergibt sich aus dem Lokalitätsprinzip.

Durchschnittliche Zugriffszeit

 $E(T) = p_c * T_c + (1 - p_c) * T_m$

 $T_c = Zugriffszeit$ auf den Cache

 $T_m = Zugriffszeit$ auf den Hauptspeicher


 p_c = Wahrscheinlichkeit eines Cache-Hits (oft > 0.9)

Fully-Associate-Caches

Chachezeilen: besteht aus 64 Byte. Somit umfasst jede Cachezeile die Adressen c_k+0 bis c_k+63 .

Die Adresse Besteht aus Tag und Offset. Das Tag der Zeile sind die oberen (n-6) bits $t_k = c_k / 2^6$, Offset = untere 6 Bits.


Nutzen den Lokalitätseffekt best-möglich aus, sind aber teuer zu implementieren.



Direct-Mapped Caches


Der DMC ist sehr einfach zu implementierender Cache mit einem schnellen Lookup. Hat aber viele Kollisionen.

Die Adresse besteht aus Tag, Index, Offset.



k-way Set-Associative Cache

Eine parallele Verwendung von k Direct-Mapped Caches mit jeweils P / k Einträgen. Jede Chachezeile kann ich k verschiedenen Cacheeinträgen gespeichert werden. (Set) Der SAC ist ein Kompromiss zwischen FAC und DMC: weniger komplex als FAC, weniger Kollisionen als DMC, genauso schnell wie FAC und DMC. Eine stelle teilt sich (HS * ways / Cachegrösse mit WAY-stellen den Platz).



1.9 Dynamischer Speicher

Der Heap ist ein Speicherbereich für vollständig dynamischen Speicher. Dieser wird vom OS verwaltet.

Implizite Speicherfreigabe

Virtuelle Laufzeitumgebungen (Java, .NET) schränken Pointer stark ein. Dafür gibt es keine Speicherlecks. Keine Kontrolle über Zeitpunkt Speicherfreigabe, Zeitverhalten inderterministisch, Zeit- und Speicheroverhead zur Laufzeit.

Explizite Speicherfreigabe

Programmiere bestimmt Zeitpunkte für Speicherfreigabe und Reservationen explizit. (In C malloc und free). Beachten das die Dualität beibehalten wird. Interne Fragmentierung Wenn eine Heap-Implementierung einen grösseren Speicherblock reserviert als benötigt. Mögliche Lösung: Programm übernimmt selbst feingranulare Verwaltung (Java, .NET, DBMS) Externe Fragmentierung Programm reserviert immer wieder Speicher und gibt ihn unregelmässig frei. Programmierer können das Problem umgehen. (Object Pools, Komposition statt Aggregation).

Suchalgorithmen

First Fit: Wählt erste passende Lücke am Anfang. Next Fit: Wählt erste passende Lücke nach zuletzt reservierten Bereich. Best Fit: Durchsucht alle Lücken und wählt beste aus. Worst Fit: Durchsucht alle Lücken und wählt grösste aus. Quick Fit: Wählt erstes passendes Element aus der

Buddy-System Variante des Verfahrens Grössenklassen mit Zweierpotenzen von 2^m bis 2^n . $(2^m$ kleinste Speicherbereichsgrösse, 2^n gesamter Speicher) Wird ein 2^k -Bereich in zwei 2^{k-1} -Buddies geteilt, müssen deren Startadressen die untersten k-1 Bits = 0.

Object Pools Ein Speicherbereich fester Grösse (Page) wird in kleinere Bereiche mit gleicher Grösse unterteil (Objekte).

1.10 Virtueller Speicher HW


Virtuelle Adressen Das OS gibt dem Prozess keine reale Adressen, sondern virtuelle. Die MMU übersetzt virtuelle in reale Adressen. (Physische = reale Adresse, logische = virtuelle = lineare Adresse) Gültiger Zugriff: Prozess will auf gültige Adresse zugreifen, MMU findet mapping in Mappingtabelle, MMU legt reale Adresse auf den Speicherbus, Prozessor lies/schreibt Daten von/auf Speicherbus. Ungültiger Zugriff: Prozessor will auf ungültige Adresse zugreifen, MMU stellt fehlendes Mapping fest, MMU signalisiert Fault-Interrupt, CPU ruft OS-Interrupt-Handler auf, OS Memory Manager übernimmt. Effekte: Mehr Speicher pro Prozess (Prozess hat mehr Speicher als Hauptspeicher vorhanden), Mehr Speicher als reale Adressbits

Monoprogrammierung: Der Prozess kennt keine anderen Prozesse Seitenbasierter Virtueller Speicher Verwaltungseinheit: Seite bzw. Page, typischerweise 4KB (entspricht 12 Bit offsets). Der Hauptspeicher besteht aus Page Frames. Die Page repräsentiert die Daten, Page ist kein Speicher, sondern benötigt einen Page Frame. Page Number = Startadresse der Page ohne Offsetbits, Das OS entscheidet, welche Pages wann wo liegen müssen. MMU kennt nur den Hauptspeicher und kann nur das Fehlen einer Page bemerken.

1.11 Virtueller Speicher SW

Page-Table Jede virtuelle Adresse wird via Page-Table in reale Adresse übersetzt, (Single-Level, Mutei-Level, Inverted, Hashtable) Jeder Eintrag id der Page-Table enthält zusätzlich zwei Statusbits. Translation Lookaside Buffer: Cache für häufig benötigte Mappings (keine Daten).

Auf Intel x86 hat jeder Page-Table Eintrag 32 Bits. Das Unterste Bit ist das P-Bit (Present). Wenn dieses auf 1 steht, ist die Page im Hauptspeicher. Zusätzlich gibt es das A-Bit und D-Bit.



Bschreibt das Problem von zu häufigem Pagen. (HS zu klein, zu viele

Teilstrategien Ladestrategien (fetching policies), Entladestrategien (cleaning policies), Verdrängungsstrategien (page replacement policies) Ladestrategien Demand Paging: Laden auf Anfrage (minimaler Aufwand, lange Wartezeiten). Prepaging: Pages werden frühzeitig geladen durch statistische Systemanalyse (In der Praxis nicht anzutreffen). De mand Paging mit Prepaging: Laden auf Anfrage und benachbarte Pages werden mitgeladen. Pages werden in Clustern geladen (4-8). (Weniger Page-Faults, Bocktransfer, möglicherweise zu viele Pages) Entladestrategien Demand Cleaning: Entladen auf Nachfrage. Page wird

Wartezeit, Mehraufwand)

Veränderungsstrategien Zahlreiche Varianten: FIFO, Second Chance, Clock. Massiver Einfluss auf die Systemperformance, MMU setzt die Statusbits und das OS löscht

zurückgeschrieben, wenn Frame wieder verwendet werden soll. (Mi-

nimaler Aufwand, Erhöhte Wartezeit) Precleaning: Modifizierte Pages

werden frühzeitig in den sekundären Speicher geschrieben. (Reduzierte

Optimum: Ersetzt die Pages, die am spätesten in der Zukunft gebraucht wird. FIFO: Ersetzt jeweils die älteste Seite. Benötigt keine Statusbits. Problem der Bélàdys Anomalie: Grösserer HS kann zu mehr Page Faults


Second Chance: Erweiterung von FIFO. Prüft A-Bit der ältesten Page. Wenn A = 0 - Entladen der Page. Wenn A = 1, OS löscht A-Bit und schiebt Page ans ende der Linked List.

Clock: Linked-List wird zum Kreis (=Clock) und ein Pointer wird LRU - Last Recently Used: Ersetzt die am längsten unbenutzte Page.

Bei jedem Zugriff notiert MMU den Zeitpunkt. (Grosse Aufwand in Hardware)

NFU - Not Frequently Used: Benötigt einen zusätzlichen Counter in der Page-Table. Wenn es einen oder mehere Zugriff*e gab, Counter erhöht. Ersetzt die Page mit dem niedrigstem Counter. Problem: alte pages können lange bleiben.

NFU mit Aging: Counter gewichtet nach Zeit. Pro Page ein n-Bit counter. Example for 1 PTE over time:



Working Set: Behalte Pages vom Working Set (mit Intervall T). Pro Page-Table-Eintrag ein Zeitstempel T. Statt Timer-Interrupt: Scanne alle Pages mit Fault-Interrupt. Wenn A = 1, setze t = now, und A = 0. Wenn A = 0, wenn now -t <T Page im WS und bleibt oder -t >= T Page nicht im WS und wird entfernt.