

IPC in Windows

Programmazione di Sistema A.A. 2017-18





Argomenti



- Sincronizzazione tra processi
 - Eventi
 - Semafori
 - Mutex
 - Meccanismi congiunti
- Comunicazione tra processi
 - MailSlot
 - Pipe
 - FileMapping
 - Altri meccanismi



Sincronizzazione e oggetti kernel

- La piattaforma win32 offre una ricca serie di meccanismi di sincronizzazione
 - Permettono di bloccare un thread fino a quando non si è verificato qualcosa in un altro thread
- Questi meccanismi si basano sull'uso di oggetti kernel condivisi
 - Il S.O. permette un accesso controllato al loro stato
 - Sono utilizzabili da thread appartenenti a processi differenti



Sincronizzazione e oggetti kernel

- Rispetto ai costrutti di sincronizzazione usabili in un singolo processo, sono più generali ma meno efficienti
 - Tempi di sblocco maggiori, in quanto richiedono un passaggio alla modalità supervisore
- Tutte le tecniche si basano sull'uso delle funzioni di attesa offerte da Windows
 - WaitForSingleObject(...)
 - WaitForMultipleObjects(...)
- Ogni tipo di oggetto definisce le proprie politiche di attesa e risveglio
 - Permettendo la realizzazione di comportamenti diversi, adatti alle diverse esigenze



Meccanismo generale

```
handle= LocateObject(...);
handle= LocateObject(...);
                                   //azioni precedenti
//azioni precedenti
                                    Signal(handle);
Wait(handle);
//azioni successiv
                                   //azioni successive
                                   CloseHandle(handle);
CloseHandle(handle);
  handle
                                                handle
Kernel
                           Object
```



Programmazione di Sistema

Stato di Segnalazione

- La maggior parte degli oggetti kernel può trovarsi in due stati differenti
 - Segnalato
 - Non segnalato
- Nel caso di processi e thread
 - Lo stato non segnalato indica che l'elaborazione è ancora in corso
 - Una volta raggiunto lo stato segnalato, non è possibile tornare indietro
- Gli oggetti di sincronizzazione (eventi, semafori, mutex) possono alternare i due stati di segnalazione
 - In funzione delle proprie politiche e delle richieste eseguite nel programma



Eventi

- Oggetti kernel che modellano il verificarsi di una condizione
 - Segnalata esplicitamente dal programmatore tramite opportuni metodi
- Gli eventi di tipo manual-reset permettono ad un numero indefinito di thread in attesa di svegliarsi
 - Quelli auto-reset tornano automaticamente allo stato non segnalato se causano lo sblocco di un thread



Eventi

- Ci si collega ad un evento tramite
 - CreateEvent(...)
 - OpenEvent(...)
- Due processi possono sincronizzarsi condividendo un evento (tramite il nome)



Ciclo di Vita degli Eventi

- Si modifica lo stato di segnalazione di un evento attraverso le primitive
 - SetEvent(...)
 - ResetEvent(...)
 - PulseEvent(...)

	AUTO_RESET	MANUAL_RESET
SetEvent	Un solo thread tra quelli in attesa viene rilasciato. Se nessuno è in attesa, il prossimo che effettuerà un attesa sull'evento sarà rilasciato	Tutti i thread in attesa vengono rilasciati. L'evento resta segnalato fino ad una chiamata a ResetEvent
PulseEvent	Un solo thread tra quelli in attesa viene rilasciato. Se nessuno è in attesa, non capita nulla	Tutti i thread in attesa vengono rilasciati. L'evento viene posto nello stato non segnalato



Semafori

- Mantengono al proprio interno un contatore
 - Stato segnalato se il contatore è > 0
 - Stato non segnalato se il contatore è = O
 - Non può valere mai meno di zero
- WaitForSingleObject decrementa il contatore se >O
 - Altrimenti blocca il thread in attesa che un altro incrementi il contatore
- Il contatore è incrementato quando un thread invoca ReleaseSemaphore(...)



Utilizzo dei semafori

- Usati tipicamente quando si hanno più copie di una risorsa disponibili
- CreateSemaphore(...)
 - Crea un semaforo
- OpenSemaphore(...)
 - Recupera un handle di un semaforo precedentemente creato
- WaitForSingleObject / WaitForMultipleObjects
 - Decrementa il contatore o si accoda in attesa che venga incrementato
- ReleaseSemaphore
 - Incrementa il contatore



Mutex

- Assicurano a più trhead (anche di processi differenti) l'accesso in mutua esclusione ad una data risorsa
 - Può essere specificato un tempo massimo di attesa
- Conservano l'ID del thread che li ha acquisiti ed un contatore
 - Se ID = O, la risorsa non è stata acquisita ed il mutex è nello stato segnalato
- Il contatore mantiene il numero di volte che il thread ha acquisito la risorsa
 - Se il thread che possiede il mutex termina, il mutex viene resettato



Ciclo di vita di un mutex


- CreateMutex, OpenMutex
 - Crea (od ottiene) l'handle ad un mutex
- ReleaseMutex
 - Verifica che il thread corrente sia il possessore
 - Decrementa il contatore
 - Se arriva a O segnala il mutex
- WaitForSingleObject / WaitForMultipleObjects
 - Acquisisce un mutex se è nello stato segnalato o se è già in possesso del thread, e ne incrementa il contatore
 - Altrimenti attende che il mutex diventi segnalato



Uso di più primitive

- Due o più oggetti kernel possono essere usati in modo congiunto per implementare particolari politiche di sincronizzazione
 - Nel caso di memoria condivisa, si può usare un Mutex per regolare l'accesso ed uno o più eventi per indicare il completamento di azioni







Programmazione di Sistema

Mailslot

- Coda di messaggi asincrona per la comunicazione tra processi
 - Il mittente può essere un processo della macchina stessa...
 - ...oppure di un elaboratore appartenente allo stesso dominio di rete
- Un processo può essere contemporaneamente sia un mailslot client che un mailslot server
 - Ciò permette di realizzare canali di comunicazione bidirezionali
- È possibile inviare messaggi broadcast a tutte le mailslot con lo stesso nome nello stesso dominio di rete



Mailslot server

- Si crea una mailslot
 - Associandole un nome univoco



Mailslot server

- I messaggi vengono letti come normali file
 - Con le API ReadFile(...) e ReadFileEx(...)
- Il messaggio viene conservato finché non viene letto
- GetMailslotInfo(...)
 - Restituisce il numero di messaggi accodati e la dimensione del primo da leggere



Mailslot server

```
DWORD cbMessage, cMessage, cbRead;
LPTSTR lpszBuffer;
BOOL fResult = GetMailslotInfo(hSlot,
(LPDWORD) NULL, &cbMessage,
      &cMessage, (LPDWORD) NULL);
if (fResult && cbMessage!= MAILSLOT NO MESSAGE) {
  fResult = ReadFile(hSlot,lpszBuffer,cbMessage,
                     &cbRead, NULL);
```





- Accoda i messaggi ad una mailslot
 - CreateFile(...) apre la mailslot
 - WriteFile(...) e WriteFileEx(...) scrivono atomicamente un messaggio



Mailslot Client

```
LPTSTR Slot = TEXT("\\\\.\\mailslot\\ms1");
HANDLE hSlot = CreateFile(Slot, GENERIC WRITE,
                 FILE SHARE READ,
                 (LPSECURITY ATTRIBUTES) NULL,
                 OPEN EXISTING,
FILE ATTRIBUTE NORMAL,
                 (HANDLE) NULL);
LPTSTR lpszMessage = TEXT("Message one");
BOOL fResult = WriteFile(hSlot, lpszMessage,
   (DWORD)(lstrlen(lpszMessage) +
1)*sizeof(TCHAR),
    &cbWritten,(LPOVERLAPPED)NULL);
```



Rilascio delle risorse

- CloseHandle(...)
 - Chiude la mailslot e rilascia le relative risorse nel momento in cui tutti i suoi handle siano stati chiusi



Pipe

- Possono essere di tipo
 - Anonimo
 - Dotato di nome (named pipe)



Anonymous pipe

- Mezzo efficiente di comunicazione tra 2 processi "parenti"
 - Ridirezione dello standard input e/o dello standard output tra processo padre e figlio
 - Sono solo monodirezionali
- Un processo padre, dopo aver creato una pipe, può passare uno dei due handle al figlio



Anonymous Pipe

- Una handle può anche essere duplicata nel processo con cui si intende comunicare
 - Tramite DuplicateHandle
- La sua identità può anche essere passata attraverso un segmento di memoria condivisa
 - Facendoglielo ereditare all'atto della CreateProcess
- ReadFile e WriteFile
 - Servono a leggere e scrivere dalla pipe
 - Le pipe anonime non supportano l'input-output asincrono



Named Pipe

- Permettono comunicazioni tra due processi qualsiasi
 - Che risiedono sia sulla stessa macchina che su macchine differenti
- Possono essere create bidirezionali
- Il nome di una pipe è così specificato
 - \\ServerName\pipe\PipeName
 - PipeName è case-insensitive e deve essere unico all'interno del S.O.
 - "\\.\"Indica il calcolatore locale





- Creazione/apertura
 - CreateNamedPipe(...), OpenFile(...),CallNamedPipe(...)
- Si opera sulle named pipe come sui file
 - ReadFile(...), WriteFile(...), ecc.



Named pipe server

```
TSTR lpszPipename = TEXT("\\\.\\pipe\\
mynamedpipe");
hPipe = CreateNamedPipe( lpszPipename
         PIPE ACCESS DUPLEX,
         PIPE TYPE MESSAGE |
         PIPE READMODE MESSAGE | PIPE WAIT,
         PIPE UNLIMITED INSTANCES,
         BUFSIZE, BUFSIZE,
         0, NULL);
//...
BOOL fSuccess = ReadFile(
        hPipe, // handle to pipe
        pchRequest, // buffer to receive data
        BUFSIZE*sizeof(TCHAR), // size of buffer
        &cbBytesRead, // number of bytes read
        NULL);
                     // not overlapped I/0
```



Programmazione di Sistema

Named pipe client

```
TSTR lpszPipename = TEXT("\\\.\\pipe\\
mynamedpipe");
HANDLE hPipe = CreateFile(
         lpszPipename, GENERIC READ |
GENERIC WRITE,
         0, NULL, OPEN_EXISTING, 0 NULL);
//...
LPTSTR lpvMessage=TEXT("Default message from
client.");
BOOL fSuccess = WriteFile(
                               // pipe handle
      hPipe,
      lpvMessage,
                              // message
      cbToWrite,
                              // message length
      &cbWritten,
                              // bytes written
                               // not overlapped
      NULL);
```



Pipe

Modalità di lettura

- All'atto della creazione si può specificare la modalità di lettura
 - Stream di byte o a messaggio

Modalità di attesa

- Determina il comportamento delle operazioni di lettura, scrittura e di connessione
 - ReadFile, WriteFile, ConnectNamedPipe
- In modalità bloccante
 - La funzione attende per un tempo indefinito che il processo con cui si vuole comunicare termini le operazioni sulla pipe
- In modalità non bloccante
 - La funzione ritorna immediatamente nelle situazioni che richiederebbero un'attesa indefinita



File Mapping

- Meccanismo adatto per condividere ampie zone di memoria e a realizzare aree condivise persistenti
- Permette di accedere al contenuto di un file come se fosse un blocco di memoria
 - Allocato nello spazio di indirizzamento del processo
 - Scritture in tale blocco comportano la modifica del file
- Occorre sincronizzare accessi concorrenti allo stesso file-mapping
- È un meccanismo efficiente per condividere dati tra più processi sullo stesso computer





- - Crea un file mapping
 - Se esiste già un file mapping con il nome passato, ne ritorna l'handle
 - Consente di specificare i diritti di accesso al file
- MapViewOfFile
 - Crea una vista del file mapping nello spazio di indirizzamento del processo
 - Ritorna un puntatore che può essere direttamente usato per accedere alla area di memoria condivisa
- UnmapViewOfFile
 - Rilascia la vista sul file mapping
- CloseHandle
 - Chiude la handle al file mapping



Altri meccanismi

Socket

- Permettono la comunicazione tra macchine dotate di sistemi operativi differenti
- Supportano direttamente solo il trasferimento di array di byte
- RPC Remote Procedure Call
 - Tecnica basata sui socket
 - Fornisce un meccanismo di alto livello per il trasferimento di dati strutturati

