Administrativo e Financeiro (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro)

Documentações

(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es)

### Notícias

(https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115002435008-Not%C3%ADcias)

# Framework - Linha Datasul - TEC - Não é possível fazer referência à classe Open.Core.Assert

# Atualizado em:

27 de julho de 2023 08:59

Tempo aproximado para leitura: 00:03:43 min

#### Ocorrência

Ao utilizar aplicações do eSocial ou REINF que utilizam conexão segura do Progress OpenEdge é retornado o erro Falha de carregamento da instancia estática. Não é possível fazer referencia à classe OpenEdge.Core.Assert (14631).

#### **Ambiente**

Framework - Framework (Linha Datasul) - Progress OpendEdge - Versão 12

#### Causa

Esse incidente ocorre devido a falta de bibliotecas .pl no Cliente Progress ou entrada de Propath no arquivo .ini utilizado na sessão.

#### Solução

Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

- Verifique a existência das
   bibliotecas OpenEdge.BusinessLogic.pl, OpenEdge.Core.pl,
   OpenEdge.ServerAdmin.pl no diretório gui Windows ou tty Linux ou
   Appserver do Cliente Progress;
- Verifique a existência da biblioteca OpenEdge.Net.pl no diretório gui\netlib - Windows ou tty/nelib - Linux ou Appserver do Cliente Progress;
- 3. Tendo as bibliotecas acima mencionadas nos respectivos diretórios, revise o Propath do arquivo .ini para que referencie as mesmas. A referência às bibliotecas deve constar até o nome do arquivo e não somente até os diretórios, conforme exemplo:

# **Progress 11**

 $c:\dlc117\gui\OpenEdge.BusinessLogic.pl, c:\dlc117\gui\OpenEdge.Core.pl, \\$ 

 $\label{lem:c:dc117} c:\dc117\gui\OpenEdge.ServerAdmin.pl, c:\dlc117\gui\netlib\OpenEdge. Net.pl$ 

# **Progress 12**

 $\label{lem:c:dlc122} $$ c:\dlc122\gui\OpenEdge.Core.pl, $$ c:\dlc122\gui\OpenEdge.ServerAdmin.pl,c:\dlc122\gui\netlib\OpenEdge.$$$ 

- .Net.pl

  4. Não inclua a referência às bibliotecas no final do arquivo de **Propath**.
- Sugere-se a inclusão logo após às referências aos programas no Propath, pois o Progress possui limitação no tamanho de caracteres do Propath e estas bibliotecas mesmo referenciadas podem não ser lidas pelo Progress:
- 5. Na ausência destas bibliotecas nos diretórios mencionados, verifique se as mesmas existem nos diretórios src e src/netlib do Client Progress. Caso encontre nestes diretórios, efetue a cópia das mesmas para as pastas mencionadas no item 1 e 2;
- 6. Não encontrando estas bibliotecas no Cliente Progress que está sendo utilizado, verifique a existência das mesmas em outras estações/servidores e copie para a estação que está recebendo o erro, respeitando os diretórios mencionados nos itens 1 e 2;

7. Não encontrando as bibliotecas em seu **ambiente**, clique no *link* no final desta linha para efetuar *download* das mesmas nas versões **11.5**, **11.6**, **11.7** e **12.2**: Bibliotecas (.pl) para Client Progress (https://cat.totvs.com.br/TrocaArquivos/download.aspx?id=7320).

### Importante

Para o **Progress 11** service pack superior a **11.7.5**. Para o **Progress 12** service pack **12.2.12**.

# Saiba mais

Leia o artigo Framework - Linha Datasul - TEC - Ordem dos diretórios no Propath (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004981571-DS-TEC-Ordem-dos-diret%C3%B3rios-no-Propath) para lhe auxiliar na composição do **Propath** para o produto **Datasul 12** do seu ambiente.

(

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 2 de 2

# 3 Comentários

Data (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004550711-Framework-Linha-Datasul-TEC-N%C3%A3o-%C3%A9-poss%C3%ADvel-fazer-refer%C3%AAncia-%C3%A0-classe-Open-Core-Assert?sort\_by=created\_at) Votos (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004550711-Framework-Linha-Datasul-TEC-N%C3%A3o-%C3%A9-poss%C3%ADvel-fazer-refer%C3%AAncia-%C3%A0-classe-Open-Core-Assert?sort\_by=votes)



# RICARDO MACHADO GONÇALVES

12 de fevereiro de 2020 09:56

Favor liberar o download das bibliotecas.

 $\bigcirc$ (http s://c entr alde aten dime nto.t otvs. com/ hc/pt br/si gnin ? retur n\_to =htt ps% 3A% 2F% 2Fc entr alde aten dime nto.t otvs. com %2F hc%

2Fpt

br% 2Far ticle

s%2 F36 000 455 0711 %2F com men ts% 2F3 600 040 283 14) 0  $\bigcirc$ (http s://c entr alde aten dime nto.t otvs. com/ hc/pt br/si gnin ? retur n\_to =htt ps% 3A% 2F% 2Fc entr alde aten dime nto.t otvs. com %2F hc% 2Fpt br% 2Far ticle s%2 F36 000 455 0711 %2F com men ts% 2F3 600 040 283 14)