```
Db2 / Alterar versão ∨
11.1 /

☑ Feedback ⋮ Lista de produtos
```

**Db2 11.1** 

# Modificando Parâmetros do Kernel (Linux)

Last Updated: 2021-02-27

Para instalações raiz, o gerenciador de banco de dados utiliza uma fórmula para ajustar automaticamente as configurações do parâmetro do kernel e eliminar a necessidade de atualizações manuais para estas configurações.

## Antes de Iniciar

Você deve ter propriedade de administrador para modificar os parâmetros do kernel.

### **Procedimento**

Para atualizar parâmetros do kernel no Red Hat e SUSE Linux:

- 1. Execute o comando **ipcs** -1 para listar as configurações do parâmetro do kernel atuais.
- 2. Analise a saída de comando para determinar se é preciso alterar as configurações de kernel ou não comparando os valores atuais com as *configurações mínimas forçadas* na tabela a seguir.

Parâmetro do kernel de IPC	Aplicando configuração mínima
kernel.shmmni(SHMMNI)	256* <size gb="" in="" of="" ram=""></size>
kernel.shmmax(SHMMAX)	<size bytes="" in="" of="" ram=""><sup>1</sup></size>
kernel.shmall(SHMALL)	2* <size in="" of="" ram="" the<br="">default system page size&gt;<sup>2</sup></size>
kernel.sem (SEMMNI)	256* <size gb="" in="" of="" ram=""></size>
kernel.sem (SEMMSL)	250

Parâmetro do kernel de IPC	Aplicando configuração mínima
kernel.sem (SEMMNS)	256 000
kernel.sem (SEMOPM)	32
kernel.msgmni(MSGMNI)	1024* <size gb="" in="" of="" ram=""></size>
kernel.msgmax (MSGMAX)	65 536
kernel.msgmnb (MSGMNB)	65 536 <sup>3</sup>

- a. Em sistemas operacionais Linux de 32 bits, a configuração mínima a ser cumprida para **SHMMAX** é limitada a 4 294 967 295 bytes.
- b. SHMALL limita a quantidade total de memória compartilhada virtual que pode ser alocada em um sistema. Cada servidor de dados do Db2 gerencia de forma eficiente a quantidade de memória do sistema que ele consome, também conhecida como memória confirmada. O servidor de dados do Db2 aloca mais memória virtual do que confirma para suportar a pré-alocação de memória e o gerenciamento de memória dinâmica. A pré-alocação de memória beneficia o desempenho. O gerenciamento de memória dinâmica é o processo de crescimento e redução do uso de memória real em áreas de memória compartilhada virtual separada. Para suportar a pré-alocação de memória e o gerenciamento de memória dinâmica de modo eficiente, geralmente os servidores de dados precisam alocar mais memória compartilhada virtual em um sistema do que a quantia de RAM física. O kernel requer esse valor como um número de páginas.
- c. O desempenho do carregamento pode beneficiar-se de um limite de tamanho de fila de mensagens maior, que é especificado em bytes por MSGMNB. É possível visualizar o uso da fila de mensagens executando o comando ipcs -q. Se as filas de mensagens estiverem na capacidade, ou atingindo a capacidade durante operações de carregamento, será recomendável aumentar o número de bytes do limite de tamanho da fila de mensagens.

O texto a seguir é um exemplo da saída do comando **ipcs** com comentários inseridos após // para mostrar quais são os nomes dos parâmetros:

```
# ipcs -1
----- Limites de Memória Compartilhada ------
```

>

```
número máximo de segmentos = 4096
                                                  // SHMMNI
tamanho máx de seg (kbytes) = 32768
                                                // SHMMAX
memória compartilhada total máx (kbytes) = 8388608 // SHMAL
tamanho mínimo de segmento (bytes) = 1
----- Limites de Semáforo ------
número máximo de matrizes = 1024
número máx. de semáforos por matriz
                                                // SEMMSL
número máx. de semáforos em todo o sistema = 256000
número máx. de ops por chamada semop = 32
valor máximo de semáforos = 32767
----- Mensagens: limites -----
largura máxima do sistema de filas = 1024
tamanho máx. da mensagem (bytes) = 65536
                                               // MSGMAX
tamanho máx. padrão da fila (bytes) = 65536 // MSGMNB
```

- A partir da primeira seção dos Limites de Memória Compartilhada, o limite SHMMAX
  é o tamanho máximo de um segmento de memória compartilhada em um sistema
  Linux. O limite SHMALL é a alocação máxima de páginas de memória
  compartilhada em um sistema.
  - É recomendado configurar o valor **SHMMAX** para que seja igual à quantia de memória física no sistema. No entanto, o mínimo que é necessário em sistemas x86 seria 268.435.456 (256 MB) e, para sistemas de 64 bits, seria 1.073.741.824 (1 GB).
- A próxima seção cobre a quantidade de semáforos disponíveis para o sistema operacional. O parâmetro do kernel sem consiste em quatro tokens, SEMMSL, SEMMNS, SEMOPM e SEMMNI. SEMMNS é o resultado de SEMMSL multiplicado por SEMMNI. O gerenciador do banco de dados requer que o número de matrizes (SEMMNI) seja aumentado, conforme for necessário. Geralmente, o SEMMNI deve ser duas vezes o número máximo de agentes esperados no sistema multiplicado pelo número de partições lógicas no computador do servidor de banco de dados mais o número de conexões de aplicativo locais no computador do servidor de banco de dados.
- A terceira seção cobre mensagens no sistema.
  - O parâmetro MSGMNI afeta o número de agentes que podem ser iniciados. O parâmetro MSGMAX afeta o tamanho da mensagem que pode ser enviada em uma fila e o parâmetro MSGMNB afeta o tamanho da fila.
  - O parâmetro **MSGMAX** deve ser mudado para 64 KB (ou seja, 65.536 bytes) e o parâmetro **MSGMNB** deve ser aumentado para 65.536.

3. Modifique os parâmetros do kernel que devem ser ajustados, editando o arquivo /etc/sysctl.conf. Se este arquivo não existir, crie-o.

As linhas a seguir são exemplos do que deve ser colocado no arquivo:

```
#Exemplo para um computador com 16GB de RAM:
kernel.shmmi=4096
kernel.shmmax=17179869184
kernel.shmall=8388608
#kernel.sem=<SEMMSL> <SEMMNS> <SEMOPM> <SEMMNI>
kernel.sem=250 1024000 32 4096
kernel.msgmni=16384
kernel.msgmax=65536
kernel.msgmnb=65536
```

4. Execute **sysctl** com o parâmetro **-p** para carregar as configurações de **sysctl** a partir do arquivo padrão /etc/sysctl.conf:

```
sysctl -p
```

- 5. Opcional: Para que as mudanças persistam após cada reinicialização:
  - (SUSE Linux) Ativar boot.sysctl.
  - (Red Hat) O script de inicialização rc.sysinit lê o arquivo /etc/sysctl.conf automaticamente.

#### Tópico pai:

→ Parâmetros do Kernel para instalação de servidor de banco de dados do Db2 (Linux e UNIX)

#### Tópico pai:

→ Considerações adicionais sobre instalação (Linux)

#### Tópico pai:

→ Pré-instalação do Db2 pureScale Feature (Linux)

#### **Conceitos relacionados**

→ Requisitos de Parâmetros do Kernel (Linux )

#### Tarefas relacionadas

→ Instalando os servidores Db2 usando o assistente de Instalação do Db2 (Linux e UNIX)