# FAQs - Suporte técnico

Central de Atendimento TOTVS (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br) > Framework (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/categories/1

Pesquisa

Pesquisa **Q** 

Administrativo e Financeiro (https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro)

### Notícias

(https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115002435008-Not%C3%ADcias)

Universidade TOTVS (https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/360001456512-Universidade-TOTVS)

# **DS - TEC - Ordem dos** diretórios no Propath

### Atualizado em:

19 de fevereiro de 2021 10:04

Seguir

Tempo aproximado para leitura: 00:04:55 min

Qual a ordem dos diretórios no Propath para o Datasul?

### **Ambiente**

Datasul – Banco de Dados Progress - A partir da versão 12

O Propath define a ordem dos diretórios no qual o produto Datasul irá localizar os programas ou arquivos a serem executados na camada Progress. Segue abaixo a ordem correta e recomendada:

1. Para o ambiente gráfico, a ordem correta é a abaixo:

Dir\_Instalação\_Progress\gui\netlib\OpenEdge.Net.pl

Dir\_Instalação\_Progress\gui\OpenEdge.BusinessLogic.pl

Dir\_Instalação\_Progress\gui\OpenEdge.Core.pl

Dir\_Instalação\_Progress\gui\OpenEdge.ServerAdmin.pl

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\fnd

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\ems2

Dir instalação Datasul\ERP\ems5

Dir instalação Datasul\ERP\hcm

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\eai

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\eai2

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\gp

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm\database

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm\integracoes

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\ddk

2. Para o ambiente caracter e Appserver, a ordem correta é a abaixo:

Dir\_Instalação\_Progress\tty\netlib\OpenEdge.Net.pl

Dir\_Instalação\_Progress\tty\OpenEdge.BusinessLogic.pl

Dir\_Instalação\_Progress\tty\OpenEdge.Core.pl

Dir\_Instalação\_Progress\tty\OpenEdge.ServerAdmin.pl

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\fnd\tty

Dir instalação Datasul\ERP\fnd

Dir instalação Datasul\ERP\ems2\tty

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\ems2

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\ems5\tty

Dir instalação Datasul\ERP\ems5

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\hcm\tty

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\hcm

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\eai\tty

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\eai

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\eai2\tty



Dir\_instalação\_Datasul\ERP\gp
Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm\tty
Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm
Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm\database
Dir\_instalação\_Datasul\ERP\crm\integracoes

Dir\_instalação\_Datasul\ERP\ddk\tty Dir\_instalação\_Datasul\ERP\ddk

### Importante

O **Progress** realiza busca sequencial dos arquivos nos diretórios informados no **Propath**. Sugere-se deixar como entradas iniciais os diretórios com maior acesso. Não é recomendada a alteração da ordem acima apresentada nos itens 1 e 2.

Para o Appserver, adotar o item 2, mesmo quando instalado em ambiente Windows.

Como a busca é sequencial, ao obter uma liberação especial, o diretório contendo esta liberação deverá constar uma linha anterior ao diretório padrão do produto.

Por exemplo: ao possuir uma liberação especial de programas do EMS2, este diretório de liberação deverá preferencialmente estar após o diretório FND e antes do próprio EMS2. Detalhes complementares ordem de aplicação de liberações especiais deverão ser obtidas junto a própria equipe que expediu esta liberação.

Os seguintes diretórios **podem ser removidos do Propath** devido a descontinuidade da necessidade dos mesmos por parte do produto:

Dir\_instalação\_Datasul\ServidorAplicacao\jboss-4.2.3.GA\server\instance-8080\conf\datasul
Dir\_instalação\_Datasul\ServidorAplicacao\jboss-4.2.3.GA\server\instance-8080\deploy\docs.war
Dir\_instalação\_Datasul\ERP


Evite informar apenas o . - ponto como uma opção de diretório no **Propath**, pois o **Progress** irá considerar que deverá realizar a busca em todos os diretórios da unidade local da estação, o que irá impactar negativamente na performance.

Evite manter diretórios inválidos no **Propath** do produto, pois o **Progress** irá tentar localizar o diretório em questão, impactando negativamente na performance do produto.

Como alternativa para melhorar a performance na abertura dos programas, existe a possibilidade de ativar o parâmetro -q no arquivo .pf do produto Datasul. Com este parâmetro ativo, o Progress, ao realizar o primeiro acesso ao programa, buscará o programa entre os diretórios informados no Propath e armazenará este programa na memória.

No segundo acesso ao programa, o **Progress** irá buscar diretamente da memória. O ponto de atenção a este parâmetro é quanto à atualização dos programas **Progress**; tendo o parâmetro ativo, será necessário sair do Sistema, para eliminar a relação dos programas da memória.

Para ambiente de **Desenvolvimento**, a definição da sequência de diretórios contidos no **Propath**, poderá variar conforme a necessidade do programa desenvolvido.





## Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!

Página Inicial Suporte (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-

Centro de serviços Downloads

Portal de Produtos (https://produtos.totvs.com/)

