



MANUAL OFICIAL

Manual de Administração

Administrador da Empresa e Administração Central



Versão documentada	ATLAS.ERP com a interface atual (landing em /, entrada em /login, sistema em /app). Telas capturadas em ambiente local de QA em 27/09/2026; convite pela Administração da Empresa e papéis Gerente e Vendedor em 29/09/2026.
Edição	29/09/2026 · conteúdo 7218e0c
Figuras	70 capturas da aplicação real

Dados das telas: fictícios. Os e-mails usam domínios de teste (`example.com`, `.test`). O código do convite foi ocultado nas figuras.

Arquitetura: os fluxos de acesso deste manual (convite, primeiro acesso, recuperação de senha) são os mesmos com os dois provedores de autenticação do ATLAS.ERP. Hoje a produção usa o **Supabase** (banco e autenticação); a homologação usa o **Neon** (PostgreSQL e Neon Auth), que será o provedor principal após a migração. Os e-mails de convite e de senha são enviados pelo provedor ativo.

Sumário

1. Conceito: empresa, plataforma e acesso	3
2. Administração da Empresa	4
3. Usuários	6
3.1 Lista de usuários	6
3.2 Visualizar um usuário	7
3.3 Convidar um usuário (nome, e-mail e papel)	8
3.4 Cadastrar uma pessoa (sem convite)	10
3.5 Enviar o convite a um cadastro existente	12
3.6 Reenviar ou cancelar um convite	15
3.7 Desativar e reativar o acesso	15
3.8 Situações de acesso	16
3.9 Papéis, contexto e unidades do usuário	16
3.10 Como a pessoa convidada aceita o convite	16
4. Papéis	21
4.1 Papéis de sistema	21
4.2 Consultar as permissões de um papel	22
4.3 Criar um papel — passo a passo validado	22
4.4 Dar permissões a um papel	24
5. RBAC explicado de forma simples	27
Exemplo validado de ponta a ponta	27
6. Administração Central	30
6.1 Owner, Admin da plataforma e Administrador da Empresa	31
6.2 Visão geral	32
7. Empresas	33
7.1 Criar uma empresa — passo a passo validado	33
7.2 Convidar o administrador da empresa	37
7.3 Detalhe e ciclo de vida	39
8. Usuários da plataforma	42
8.1 Membros da plataforma	42
8.2 Permissões da plataforma	45
9. Segurança	46
10. Operações administrativas	47
10.1 Setores	47
10.2 Cargos	50
10.3 Unidades	52
10.4 Módulos	53
10.5 Configurações: foco dos painéis	55
10.6 Auditoria da empresa	57
10.7 Módulos, auditoria e políticas da plataforma (Central)	59
11. Problemas conhecidos	62
Glossário	64

Este manual é para quem **administra** o ATLAS.ERP:

- o **Administrador da Empresa**, que cuida dos usuários, papéis e estrutura de **uma** empresa;
- o **Owner / Administração Central**, que cuida da **plataforma**: empresas clientes, módulos contratados e membros da plataforma.

Para o uso do dia a dia, veja o **Manual do Usuário** (arquivo `ATLAS-ERP-Manual-do-Usuario.pdf`).

1. Conceito: empresa, plataforma e acesso

O ATLAS.ERP tem **três ambientes**, cada um com a sua cor de barra lateral e o seu escopo:

Ambiente	Quem usa	O que controla	Como chegar
ERP (barra clara)	Todos os usuários da empresa	A operação: vendas, estoque, finanças...	Após o login
Administração da Empresa (faixa âmbar <i>"alterações aqui afetam somente esta empresa"</i>)	Administrador da empresa	Usuários, papéis, setores, cargos, unidades, módulos e foco dos painéis desta empresa	Barra lateral › Administração da Empresa , ou menu da conta
Administração Central (barra escura, selo <i>Plataforma ATLAS.ERP</i>)	Owner e Admin da plataforma	Empresas clientes, módulos contratados e membros da plataforma	Menu da conta › Administração Central

Regras que valem sempre:

- As empresas são **isoladas** entre si. Um usuário de uma empresa nunca vê dados de outra.
- A Administração Central **não vê** pedidos, estoque, financeiro ou cadastros das empresas, e **não existe** modo "entrar como empresa".
- O acesso é **sempre por convite**. Ninguém cria a própria conta.
- **Administrador da Empresa não é Admin da plataforma**. O Owner (ou Admin da plataforma) convida só o **primeiro** administrador de cada empresa, pela Administração Central. Depois, é esse Administrador quem convida Gerentes, Operadores, Vendedores e demais usuários, sempre dentro da própria empresa. Um *Admin* criado em *Membros da plataforma* cuida da governança da plataforma e **não** opera nenhuma empresa.

2. Administração da Empresa

Disponível para: Administrador da Empresa (e, em modo somente leitura, para quem tem `users.read` ; veja 11).
Como acessar: barra lateral do ERP > **Administração da Empresa** (rodapé). Para voltar, clique em **Voltar ao ERP**.




Figura 1 — Visão geral da Administração da Empresa.

A **Visão geral** mostra:

Bloco	Conteúdo
Contadores	Usuários ativos, Papéis ativos, Setores, Cargos, Unidades, Módulos em uso.
Pendências de configuração	Situações que costumam impedir alguém de trabalhar: <i>usuários ativos sem login vinculado, sem papel, sem unidade liberada, sem setor ou cargo, papéis ativos sem nenhuma permissão, módulos contratados desabilitados</i> . Clique para abrir a lista filtrada.
Seu acesso administrativo	A sua empresa, os seus papéis e unidades.
Áreas da administração	Usuários, Papéis e permissões, Setores, Cargos, Unidades, Módulos, Configurações, Auditoria.

Área	 Permissão para ver	 Permissão para alterar
Usuários	<code>users.read</code>	<code>users.create</code> , <code>users.update</code> , <code>roles.manage</code> (papéis), <code>org.assign</code> (contexto)
Papéis e permissões	<code>roles.read</code>	<code>roles.manage</code>
Setores	<code>departments.view</code>	<code>departments.create</code> , <code>departments.update</code>
Cargos	<code>positions.view</code>	<code>positions.create</code> , <code>positions.update</code>
Unidades	<code>branches.read</code>	<code>branches.manage</code>
Módulos	<code>company_modules.view</code>	<code>company_modules.manage</code>
Configurações	<code>settings.view</code> ou <code>dashboard.configure</code>	<code>dashboard.configure</code>
Auditoria	<code>audit_logs.read</code>	—

No celular, a administração funciona com o mesmo menu recolhível do ERP.




Figura 2 — Usuários no celular.


3. Usuários

O que é: quem acessa a empresa, com a situação do login, papéis, unidades, setor e cargo.

Como acessar: Administração da Empresa › **Usuários**.

 **Permissão necessária:** `users.read` · **Disponível para:** Administrador da Empresa

3.1 Lista de usuários



The screenshot displays the 'Usuários' (Users) management interface. The left sidebar contains navigation links: 'Visão geral', 'Usuários' (selected), 'Papéis e permissões', 'Setores', 'Cargos', 'Unidades', 'Módulos', 'Configurações', and 'Auditoria'. The main content area shows the 'Usuários' page with a breadcrumb 'Administração da Empresa > Usuários'. Below the breadcrumb, there's a description: 'Quem acessa a empresa: convite e situação do login, papéis, unidades, setor e cargo.' and a 'Cadastro de usuários' button. A filter bar at the top of the table lists 'Todos', 'Sem login', 'Convite pendente', 'Sem papel', and 'Sem unidade'. The table itself has columns: 'Nome', 'E-mail', 'Acesso', 'Papéis', 'Setor', 'Unidades', and 'Status'. Two users are listed: 'Admin A (E2E)' with email 'e2eadmina@example.com' and 'Leitura A (E2E)' with email 'e2e.leitura.a@example.com'. Both have 'Conta ativa' status. The bottom of the table shows pagination: '1-2 de 2', 'Por página 25', and navigation arrows.

Figura 3 — Lista de usuários.

Coluna	Significado
Nome, E-mail	Identificação.
Acesso	Situação do login (seção 3.8).
Papéis	Papéis atribuídos. <i>Nenhum papel</i> em âmbar significa que a pessoa entra, mas não vê módulos.
Setor, Unidades	Contexto organizacional.
Status	Ativo ou Inativo.

Visões rápidas: Todos, Sem login, Convite pendente, Sem papel, Sem unidade. Busca por nome, e-mail ou login.

3.2 Visualizar um usuário

Clique na linha (ou **⋮** > **Abrir**). O painel mostra, de cima para baixo:

1. **Acesso ao sistema:** a situação do login e as ações de convite e desativação.
2. **Contexto organizacional:** **Unidade principal**, **Setor** e **Cargo**, com **Descartar** e **Salvar contexto** (🔒 `org.assign`).
3. **Papéis:** a lista de papéis da empresa com caixas de seleção e o número de permissões de cada um (🔒 `roles.manage`). *"O conjunto de permissões do usuário é a soma dos papéis atribuídos."*
4. **Unidades com acesso:** os dados operacionais visíveis ao usuário ficam limitados a estas unidades.
5. **Histórico:** alterações feitas no usuário.




Figura 4 — Painel de um usuário com o papel "Somente leitura".

Quando você abre o **seu próprio** usuário, aparece o aviso **Este é o seu usuário** — *"Remover os próprios papéis ou unidades pode encerrar o seu acesso a esta administração."* O botão **Desativar acesso** fica bloqueado para você mesmo.




Figura 5 — Painel do próprio administrador, com o aviso de proteção.

3.3 Convidar um usuário (nome, e-mail e papel)

É o caminho principal para dar acesso a alguém: em um passo, o ATLAS.ERP cria o usuário **nesta empresa**, atribui o papel escolhido e envia o convite por e-mail.

`users.create` e `roles.manage` · **Disponível para:** Administrador da Empresa · **Como acessar:** Administração da Empresa › **Usuários** › **Convidar usuário**.

1. Clique em **Convidar usuário**.
2. Preencha **Nome** e **E-mail**.
3. Em **Papel**, escolha *Administrador*, *Gerente*, *Operador*, *Vendedor*, *Somente leitura* ou um papel criado em **Papéis e permissões**.
4. Clique em **Enviar convite**. A janela confirma **Convite enviado** (ou **Convite criado — envie o link**, se o e-mail não puder ser enviado), mostra a validade e o **Link do convite** com o botão **Copiar**. Clique em **Concluir**.




Figura 6 — Janela "Convidar usuário": nome, e-mail e papel.




Figura 7 — Convite enviado, com a validade e o link (código ocultado no manual).

Regras garantidas pelo banco de dados:

- O usuário é criado **sempre na empresa de quem convida**. Não existe escolha de empresa nesta tela.
- Só convida quem tem `users.create` e `roles.manage` (por padrão, só o **Administrador**). Gerente, Operador, Vendedor e Somente leitura **não** veem o botão e recebem *Permissão negada* pela API.
- **Ninguém concede o que não tem**: um papel com permissões que você não possui é recusado ("*Você não pode conceder permissões que não possui*"). A mesma regra vale para atribuir papéis e para editar as permissões de um papel.
- O papel precisa ser **desta empresa** e estar **ativo**.

A pessoa convidada segue o fluxo da seção 3.9: cria a senha, aceita o convite e passa a ver **somente** o que o papel permite.

3.4 Cadastrar uma pessoa (sem convite)

O cadastro de usuário continua disponível para registrar pessoas antes de convidá-las. Um cadastro sem login recebe o convite pela seção 3.5.

 `users.create` (ou `users.update`) · **Como acessar:** Usuários › **Cadastro de usuários**.

1. Clique em **Novo usuário**.
2. Preencha **Nome**, **E-mail** e **Login**; escolha **Perfil** e, se quiser, **Departamento**.
3. Clique em **Salvar**. Aviso: "*Usuário criado*."

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome	Sim	Nome da pessoa.
E-mail	Sim	Para onde vai o convite. Será o login de acesso.
Login	Sim	Identificador interno único.
Perfil	Sim	Classificação cadastral (Administrador, Gestor, Compras...). Não dá acesso a módulos (veja o aviso abaixo).
Departamento	Não	Classificação cadastral.
Status	Não	Ativo (padrão) ou Inativo.




Figura 8 — Cadastro de usuários.




Figura 9 — Painel "Novo usuário" preenchido.




Figura 10 — Aviso "Usuário criado."

⚠ Importante: o campo **Perfil** do cadastro **não concede permissões**. Uma pessoa cadastrada com Perfil *Compras* entra no sistema **sem papel** e vê apenas *Início* e *Configurações*. O acesso real é dado pelos **Papéis** no painel do usuário (seção 3.9).

⚠ A mesma limitação de **Inativar pelo menu da linha** descrita no Manual do Usuário vale para este cadastro. Para inativar, prefira **Editar > Status > Salvar**.

3.5 Enviar o convite a um cadastro existente

`users.update`

1. Em **Usuários**, use a visão **Sem login** e abra a pessoa.
2. Em **Acesso ao sistema** (situação *Sem login*: "Este cadastro ainda não tem login. Envie um convite para o e-mail cadastrado — só essa pessoa poderá aceitá-lo"), clique em **Enviar convite**.
3. O aviso "Convite enviado para ." confirma. O painel passa a mostrar **Convite enviado**, com a validade ("Ele vale até ... e só pode ser usado uma vez.") e o campo **Link do convite** com o botão **Copiar**.




Figura 11 – Visão "Sem login".




Figura 12 — Usuário sem login, com o botão Enviar convite.




Figura 13 — Convite enviado, com o link (código ocultado no manual).




Figura 14 — Visão "Convite pendente".

Cuidados:

- O convite é pessoal: só quem tem acesso ao e-mail cadastrado consegue aceitá-lo.
- Se usar **Copiar** para enviar o link por outro canal, a pessoa que **ainda não tem senha** precisa abrir o link do **e-mail** para criar a senha (seção 3.10).

3.6 Reenviar ou cancelar um convite

Com o convite pendente, o painel mostra **Reenviar convite**, **Cancelar convite** e **Desativar acesso**.

- **Reenviar convite** gera um novo link e substitui o anterior.
- **Cancelar convite** pede confirmação: *"Cancelar convite? O link enviado deixa de funcionar imediatamente. Você pode enviar um novo convite depois."* Aviso: *"Convite cancelado." (Confirmação aberta e conferida; o cancelamento não foi confirmado neste manual.)*
- **Reenviar convite** foi executado durante a elaboração do manual.




Figura 15 — Confirmação de cancelamento do convite.

3.7 Desativar e reativar o acesso

`users.update`

- **Desativar acesso:** a pessoa deixa de entrar na empresa. Aviso: *"foi desativado."*
- **Reativar:** devolve o acesso. Aviso: *"foi reativado."*

Você não pode desativar o próprio acesso. *(Botões conferidos na tela; a desativação não foi executada durante a elaboração do manual.)*

3.8 Situações de acesso

Situação	Significado	O que fazer
Conta ativa	Tem login e entra normalmente.	—
Convite pendente	Convite enviado, ainda não aceito.	Aguardar, reenviar ou cancelar.
Convite expirado	O prazo do convite passou.	Reenviar convite.
Sem login	Cadastro sem conta de acesso.	Enviar convite.
Desativado	Acesso desligado pelo administrador.	Reativar, se for o caso.

3.9 Papéis, contexto e unidades do usuário

Atribuir um papel (🔑 `roles.manage`): no painel do usuário, em **Papéis**, marque a caixa do papel. A alteração vale na hora. Aviso: *"Papel atribuído."* Desmarcar remove: *"Papel removido."*




Figura 16 — Papel "Comprador" atribuído a um usuário.


Contexto organizacional (🔑 `org.assign`): escolha **Unidade principal**, **Setor** e **Cargo** e clique em **Salvar contexto**. O setor e o cargo orientam o **foco dos painéis** (seção 10.5).

Unidades com acesso: os dados operacionais visíveis ao usuário ficam limitados às unidades liberadas. Sem unidades cadastradas, aparece *"Nenhuma unidade cadastrada."*

3.10 Como a pessoa convidada aceita o convite

Este fluxo foi executado do início ao fim neste manual.

1. A pessoa recebe o e-mail e clica no link.
2. Na tela **Crie sua senha** ("Primeiro acesso de "), informa **Nova senha** (mínimo de 8 caracteres, com letras e números) e **Confirme a senha**, e clica em **Criar senha e continuar**.
3. Na tela **Aceitar convite**, confere organização, nome, e-mail, tipo de acesso e validade, e clica em **Aceitar e continuar**. Se não for a pessoa certa, usa **Não sou eu — sair**.
4. A pessoa entra no **Início** do ERP.



A imagem mostra a interface de criação de senha no sistema ATLAS.ERP. No topo, há o logotipo "ATLAS.ERP" e um ícone de notificação. O formulário centralizado tem o título "Crie sua senha" e o subtítulo "Primeiro acesso de carla.mendes@educa-manual.test.". Abaixo, há dois campos de entrada: "Nova senha *" e "Confirme a senha *", ambos com ícones de olho para alternar a visibilidade. Entre os campos, há uma dica: "Mínimo de 8 caracteres, com letras e números.". No final do formulário, há um botão cinza com o texto "Criar senha e continuar". No canto inferior esquerdo, há o copyright "© ATLAS.ERP".

Figura 17 — Primeiro acesso: "Crie sua senha".




Figura 18 — Validação: "As senhas não conferem."




Figura 19 — Tela "Aceitar convite".




Figura 20 — Primeiro acesso concluído. Sem papel, a pessoa vê apenas Início e Configurações.




Figura 21 — Na lista do administrador, a situação passa a "Conta ativa".

Quem já tem senha e abre o link copiado vê **Você recebeu um convite** e o botão **Já tenho senha — entrar**.




Figura 22 — "Você recebeu um convite".

Link inválido: "Convite inválido — Este link de convite não existe. Confira se ele foi copiado por inteiro ou peça um novo ao administrador da sua organização."




Figura 23 — Convite inválido.

4. Papéis

O que é: um papel reúne **permissões do catálogo**. O acesso de um usuário é a **soma** dos papéis atribuídos a ele.

Como acessar: Administração da Empresa › **Papéis e permissões**.

 **Ver:** `roles.read` · **Criar, editar e salvar permissões:** `roles.manage`




Figura 24 — Papéis e permissões.

4.1 Papéis de sistema

Toda empresa nasce com cinco papéis de sistema (selo **Sistema**), na hierarquia da operação:

Papel	Descrição na tela	Permissões
Administrador	Acesso total às funcionalidades existentes da empresa.	352
Gerente	Opera e aprova em todos os módulos; sem administrar usuários, papéis, módulos e configurações.	332
Operador	Pode consultar, criar e editar cadastros, sem excluir.	225
Vendedor	Comercial e CRM: orçamentos, pedidos, clientes e funil; sem aprovar, cancelar ou reservar.	39
Somente leitura	Pode apenas consultar cadastros e auditoria.	76

Só o **Administrador** convida usuários e define papéis (`users.create` + `roles.manage`). O **Operador** não cria nem edita usuários.

A contagem de permissões é a da empresa de demonstração e pode variar conforme o catálogo do ambiente.

O **Administrador** é um **papel protegido**: "As permissões do administrador de sistema não podem ser redefinidas — isso evita perder o acesso administrativo."

4.2 Consultar as permissões de um papel

Clique no papel na lista à esquerda. À direita aparece a **matriz de permissões**, agrupada por módulo (*Núcleo, Cadastros, Estoque, Compras, Comercial, Logística, Produção, Financeiro, Fiscal, Custos, Controladoria, CRM, Ativos, Manutenção, Qualidade, Projetos e Serviços, Workflow e Aprovações, Importação e Exportação, Relatórios*). Cada linha é um recurso; cada coluna, uma ação (Consultar, Ler, Criar, Editar, Excluir, Aprovar, Administrar, Atribuir...). Use **Filtrar permissões...** para achar um item.




Figura 25 — Matriz de permissões do papel "Somente leitura".

4.3 Criar um papel — passo a passo validado

1. Clique em **Novo papel**.
2. Preencha **Código** (identificador único, ex.: **COMPRADOR**), **Nome** e, se quiser, **Descrição** e **Setor** (papel típico de um setor).
3. Clique em **Criar papel**. Aviso: "Papel criado." O papel nasce **sem permissões**.

Campo	Obrigatório	Descrição
Código	Sim	Único na empresa. Não muda depois.
Nome	Sim	Nome exibido.
Descrição	Não	Explica para que serve o papel.
Setor	Não	Setor típico do papel.




Figura 26 — Janela "Novo papel".




Figura 27 — Novo papel "Comprador" preenchido.




Figura 28 — Papel criado, ainda sem permissões.

4.4 Dar permissões a um papel

1. Selecione o papel.
2. Marque as permissões na matriz. A caixa no título do grupo (ex.: **Compras**) marca **todas as permissões do grupo**.
3. O rodapé mostra quantas foram adicionadas e removidas. Clique em **Salvar permissões** (ou **Descartar**).
4. Aviso: *"Permissões de salvas."*




Figura 29 – Grupo "Compras" marcado (23 permissões adicionadas).




Figura 30 – Permissões salvas.

Para editar nome, descrição, setor ou situação de um papel, clique em **Editar** no topo da matriz. *(Botão conferido na tela; edição não executada neste manual.)*

Cuidados ao montar um papel:

- Inclua também a **leitura dos cadastros relacionados**. Exemplo real: um papel só com *Compras* vê a lista de pedidos de compra, mas a coluna **Fornecedor** mostra um código no lugar do nome, porque falta `suppliers.read`.
- Um papel ativo sem permissões aparece nas **Pendências de configuração**.

5. RBAC explicado de forma simples

RBAC (*controle de acesso por papéis*) é a regra que decide o que cada pessoa vê e faz.

```
Usuário → Papel(éis) → Permissões → Módulos e ações
Carla      Comprador      purchase_orders.view → vê Suprimentos > Pedidos de compra
                        purchase_orders.approve → pode aprovar pedido de compra
```

1. **Usuário:** a pessoa, com o seu login.
2. **Papel:** um "crachá" com um conjunto de permissões. Uma pessoa pode ter vários; vale a **soma**.
3. **Permissão:** uma autorização pontual, no formato `recurso.ação` (ex.: `customers.read`, `sales_orders.approve`).
4. **Módulos e ações:** o menu mostra só os módulos com permissão de consulta; os botões de ação (Novo, Editar, Aprovar...) aparecem só com a permissão da ação.

Além disso:

- **Módulos da empresa** (seção 10.4): um módulo desabilitado some para todos, mesmo com permissão.
- **Unidades** (seção 3.8): limitam quais dados operacionais a pessoa vê.

Exemplo validado de ponta a ponta

Passo	Onde	Resultado
1. Pessoa aceita o convite sem papel	Convite	Vê apenas Início e Configurações .
2. Criar o papel Comprador e marcar o grupo Compras	Papéis e permissões	23 permissões salvas.
3. Atribuir Comprador à pessoa	Usuários > painel	" <i>Papel Comprador atribuída</i> ."
4. A pessoa entra de novo	ERP	Vê Suprimentos, Logística e Estoque, Controladoria e o fluxo <i>Compra ao recebimento</i> no Início.
5. A pessoa abre Contas a receber	ERP	Sem acesso a este recurso (não tem permissão financeira).




Figura 31 — Início da usuária com o papel "Comprador".




Figura 32 — Pedidos de compra liberados pelo papel.




Figura 33 — Contas a receber bloqueado: sem permissão financeira.

6. Administração Central

Disponível para: Owner / Administração Central (membros da plataforma ATLAS.ERP).

O que é: a governança da plataforma: empresas como clientes, contratação de módulos e membros da plataforma. **Não** é usada por administradores de empresa.

Como acessar: menu da conta > **Administração Central**. Quem não é membro da plataforma vê **Acesso restrito à Administração Central** — “Este ambiente é exclusivo dos membros da plataforma ATLAS.ERP (Owner e Admin).”




Figura 34 — Menu da conta de um Owner.




Figura 35 — Administrador de empresa tentando abrir a Administração Central.

6.1 Owner, Admin da plataforma e Administrador da Empresa

	Owner (plataforma)	Admin (plataforma)	Administrador da Empresa
Onde atua	Administração Central	Administração Central	Administração da Empresa
Empresas clientes	Cria, ativa, suspende, cancela	Cria, ativa, suspende, cancela	Só a própria
Módulos contratados	Contrata/descontrata	Contrata/descontrata	Habilita/desabilita os contratados
Catálogo de módulos	Mantém (<i>Só Owner</i>)	Consulta	—
Membros da plataforma	Gerencia Owners e Admins	Gerencia apenas Admins	—
Usuários e papéis de uma empresa	Convida o primeiro administrador	Convida o primeiro administrador	Convida e gerencia todos (Gerente, Operador, Vendedor...)
Dados operacionais da empresa	Não vê	Não vê	Vê (conforme papéis)
Owners e membros da plataforma	Gerencia	Gerencia Admins	Não vê nem gerencia

Não confunda: o *Admin da plataforma* (Membros da plataforma) não é administrador de nenhuma empresa. Para alguém administrar a operação de uma empresa, convide-o como **administrador da empresa** (Empresas › Convidar administrador) ou, se a empresa já tiver administrador, peça a ele que convide pela Administração da Empresa › Usuários › **Convidar usuário** com o papel *Administrador*.

6.2 Visão geral

Mostra o aviso **Isolamento entre empresas**, os contadores (Empresas, Ativas, Em avaliação, Suspensas, Módulos no catálogo, Membros ativos), **Empresas por ciclo de vida**, **Adoção de módulos** (com **Gráfico/Tabela**) e as **Áreas da Administração Central**.




Figura 36 — Visão geral da Administração Central.

7. Empresas

Ver: `platform.companies.view` · **Criar:** `platform.companies.create` · **Ciclo de vida:** `platform.companies.lifecycle` · **Módulos:** `platform.company_modules.manage`

Como acessar: Administração Central › **Empresas**.

Identificação por código: as empresas aparecem pelo identificador (ex.: *Empresa 62d8e72c*). A Administração Central não lê o cadastro (nome, documento) das empresas.

Administração Central > Empresas

Plataforma ATLAS.ERP

DP Dona da Plataforma

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Empresas

Empresas clientes da plataforma, seu ciclo de vida e os módulos contratados.

Identificação por código
As empresas aparecem pelo identificador: a Administração Central não lê o cadastro (nome, documento) das empresas.

Buscar por identificador ou plano... Ciclo de vida

Empresa	Ciclo de vida	Plano	Contratada em	Módulos contratados	Habilitados
☐ Empresa 00000000	Ativa	—	27/09/2026	19	19
☐ Empresa b1f57779	Avaliação	—	27/09/2026	19	19
☐ Empresa afbd29a6	Avaliação	—	27/09/2026	19	19
☐ Empresa ba81d756	Avaliação	—	27/09/2026	19	19

1-4 de 4 Por página 25

Figura 37 — Lista de empresas.

7.1 Criar uma empresa — passo a passo validado

1. Clique em **Nova empresa**.
2. Preencha **Nome da empresa** (obrigatório) e os demais dados.
3. Escolha a **Situação inicial** (padrão *Em avaliação*) e, se houver, o **Plano**.
4. Mantenha **Criar unidade inicial** ligado (recomendado) e informe **Código** e **Nome da unidade** (padrão *MATRIZ / Matriz*).
5. Clique em **Criar empresa**. A janela vira **Empresa criada** — “... em avaliação, com os papéis padrão e os módulos essenciais e a unidade inicial.”

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome da empresa	Sim	Nome da empresa cliente.
Razão social, CNPJ / documento	Não	O documento não pode repetir outra empresa.
E-mail, Telefone, Endereço, Cidade, UF, CEP	Não	Dados de contato.
Situação inicial	Não	<i>Em avaliação</i> (padrão) ou outra situação.
Plano	Não	Código do plano contratado.
Criar unidade inicial	—	Ligado por padrão.
Código / Nome da unidade	Sim, se a unidade inicial estiver ligada	Unidade criada junto com a empresa.




Figura 38 — Janela "Nova empresa".




Figura 39 — Validação: "Informe o nome da empresa."




Figura 40 — Nova empresa preenchida.




Figura 41 – Documento já usado: "Já existe uma empresa com este documento."




Figura 42 – Empresa criada, com o próximo passo: configurar o administrador.

7.2 Convidar o administrador da empresa

Logo após criar a empresa (ou depois, no detalhe dela), informe **Nome do administrador** e **E-mail** e clique em **Convidar administrador**. Aviso: *"Convite enviado ao administrador."* O bloco **Administrador da empresa** passa a mostrar **Convite pendente** e a validade. *"Recebe o papel de administrador da empresa. Só a pessoa com este e-mail consegue aceitar o convite. Depois do primeiro acesso, novos usuários são convidados pela própria empresa."*

Se preferir fazer depois, clique em **Configurar depois**.

A imagem mostra a interface de administração do ATLAS.ERP. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo 'Administração Central ATLAS.ERP' e uma barra de busca. À esquerda, um menu lateral contém opções como 'Visão geral', 'Empresas', 'Módulos', 'Membros da plataforma', 'Permissões', 'Auditoria' e 'Políticas'. O painel principal exibe a seção 'Empresas' com uma lista de empresas. Uma empresa específica, 'Empresa 62d8e72c', está selecionada, e seu formulário de detalhes é exibido no lado direito. Este formulário contém campos para 'Plano' (MANUAL - DEMO), 'Contratada em' (27/09/2026), 'Suspensa em' e 'Cancelada em'. Abaixo, há uma seção 'Administrador da empresa' com o status 'Pendente'. Nesta seção, os campos 'Nome do administrador' e 'E-mail' foram preenchidos com 'Rafael Prado' e 'rafael.prado@manual-demotest', respectivamente. Um botão 'Convidar administrador' está visível. Outras seções incluem 'Ciclo de vida' com uma opção 'Ativa' selecionada, um campo 'Motivo' e um botão 'Aplicar situação'. Na base, há uma seção 'Módulos contratados' com uma opção 'Núcleo' selecionada e um botão 'Essencial'.

Figura 43 — Convite do administrador da empresa preenchido.




Figura 44 – Convide enviado ao administrador.

7.3 Detalhe e ciclo de vida

Abra a empresa (⋮ > **Abrir**). O painel mostra plano, datas (contratada, suspensão, cancelada), observações, **Administrador da empresa**, **Ciclo de vida** e **Módulos contratados**.




Figura 45 — Detalhe da empresa.

Mudar a situação (🔑 `platform.companies.lifecycle`):

1. Em **Ciclo de vida**, escolha a **Nova situação** (*Avaliação, Ativa, Suspensa, Cancelada*).
2. Escreva o **Motivo** (fica registrado na auditoria da plataforma).
3. Clique em **Aplicar situação** e confirme em **Aplicar**. Aviso: "Ciclo de vida alterado para <situação>."

Ao suspender, o sistema avisa: "A empresa deixa de operar normalmente. Os dados dela não são apagados."




Figura 46 — Confirmação "Alterar para suspensão?".




Figura 47 — Empresa ativada.

Módulos contratados (🔑 `platform.company_modules.manage`): no fim do painel, use a chave de cada módulo para contratar ou descontratar (aviso: "<módulo> contratado." / "descontratada"). Os módulos **Essenciais** (Núcleo, Cadastros) não têm chave e não podem ser descontratados. Quando a empresa desliga um módulo contratado, aparece *"desabilitado pela empresa"*. A empresa só pode habilitar internamente o que estiver contratado aqui. *(Conferido na tela; a contratação não foi executada durante a elaboração do manual.)*

8. Usuários da plataforma

8.1 Membros da plataforma

Ver: platform.members.view · **Gerenciar:** platform.members.manage

O que é: a governança da plataforma ATLAS.ERP (Owner e Admin da plataforma), com acesso à Administração Central. **Não** são usuários nem administradores de nenhuma empresa. A janela de convite avisa: *"Administrador de uma empresa não é convidado aqui."*

Como acessar: Administração Central › **Membros da plataforma.**




Figura 48 — Membros da plataforma.

Convidar um membro: Convidar membro › Nome, E-mail, Papel (Admin da plataforma ou Owner) › Enviar convite. *"A pessoa recebe um e-mail para criar a senha. Se já tiver conta no ATLAS.ERP, passa a ver a Administração Central no próximo acesso."*




Figura 49 — Janela "Convidar membro da plataforma".

Editar um membro: ... › **Editar membro** › altere **Nome**, **Papel** ou **Status** › **Salvar**. O e-mail (login) não muda por aqui. *(Janelas de convite e edição abertas e conferidas; nenhum membro foi convidado ou alterado neste manual.)*

Regra de governança: "O último Owner ativo não pode ser rebaixado nem desativado — a plataforma sempre mantém um Owner." Admins gerenciam apenas Admins; Owners são geridos somente por Owners.




Figura 50 — Edição de membro, com o aviso de proteção do último Owner.

8.2 Permissões da plataforma

Como acessar: Administração Central > **Permissões**. Mostra, por permissão, o que o **Owner** e o **Admin** podem fazer. Itens marcados **Só Owner** (ex.: manter o catálogo de módulos) não estão disponíveis ao Admin. Estas permissões **não valem** dentro das empresas.

Permissão	Owner	Admin
Audit		
Consultar a auditoria administrativa da plataforma platform.audit.view	✓	✓
Companies		
Cadastrar uma nova empresa na plataforma platform.companies.create	✓	✓
Ativar, suspender ou cancelar uma empresa platform.companies.lifecycle	✓	✓
Editar dados cadastrais/administrativos de uma empresa platform.companies.update	✓	✓
Consultar empresas como entidades SaaS (cadastro/ciclo de vida, nunca dados operacionais) platform.companies.view	✓	✓
Company Modules		
Contratar/descontratar módulos para uma empresa platform.company_modules.manage	✓	✓
Consultar módulos contratados por empresa platform.company_modules.view	✓	✓
Members		
Criar/editar administradores da plataforma (OWNER só por OWNER) platform.members.manage	✓	✓
Consultar administradores da plataforma platform.members.view	✓	✓
Modules		
Manter o catálogo de módulos da plataforma Só Owner platform.modules.manage	✓	—
Consultar o catálogo de módulos da plataforma platform.modules.view	✓	✓

Figura 51 — Permissões da plataforma (Owner × Admin).

9. Segurança

Mecanismo	Como funciona
Convite obrigatório	Ninguém cria conta sozinho. O convite é vinculado ao e-mail e só essa pessoa consegue aceitá-lo.
Link de uso único e com validade	Convites e links de senha valem por tempo limitado e uma única vez.
Senha	Mínimo de 8 caracteres, com letras e números. Criada pela própria pessoa.
Isolamento entre empresas	Cada empresa só enxerga os próprios dados. A plataforma não acessa dados operacionais.
Sem "entrar como empresa"	Não existe personificação nem modo suporte com acesso aos dados de um cliente.
Papéis e permissões	O acesso é a soma dos papéis. Botões e menus seguem as permissões; o servidor também confere cada operação.
Proteções contra bloqueio	O papel Administrador não pode ter as permissões redefinidas; ninguém desativa o próprio acesso; o último Owner não pode ser rebaixado.
Auditoria	Alterações de acesso, estrutura e cadastros ficam registradas (empresa e plataforma, separadamente).

Boas práticas

- Dê a cada pessoa o **menor conjunto de papéis** necessário.
- Revise periodicamente a visão **Sem papel** e as **Pendências de configuração**.
- Desative o acesso de quem deixou a empresa, em vez de excluir o cadastro.
- Não compartilhe links de convite em canais públicos.

10. Operações administrativas

10.1 Setores

 departments.view / departments.create / departments.update

Estrutura de setores da empresa (pode ter **Setor superior**). Setores orientam cargos, papéis típicos e o foco dos painéis.

1. **Novo(a) setor** › **Código** (ex.: COMPRAS, FIN, LOG), **Nome**, **Descrição**, **Setor superior** › **Criar**.
2. Aviso: *"Setor criado(a)." Código repetido: "Já existe um registro com este código"*
3. Na linha: ícone de lápis (**Editar**) e ícone de liga/desliga (**Desativar/Reativar**).

Administração da Empresa
ATLAS.ERP

Q Buscar ou ir para... Ctrl K

Visão geral

Usuários

Papéis e permissões

Setores

Cargos

Unidades

Módulos

Configurações

Auditoria

← Voltar ao ERP

Recolher

Administração da Empresa · Empresa Replic Local: alterações aqui afetam somente esta empresa

Voltar ao ERP

AA Admin A (E2E)
Administrador

Administração da Empresa › Setores

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

Setores

Estrutura de setores da empresa. Setores orientam cargos, papéis típicos e o foco dos painéis.

+ Novo(a) setor

Q Buscar por código ou nome...

Ativos

15 registro(s)

Código	Nome	Superior	Cargos ativos	Status
ALMOXARIFADO	Almoxarifado Requisições internas e materiais de consumo	—	0	● Ativo  
COMERCIAL	Comercial Vendas, orçamentos, pedidos e metas	—	0	● Ativo  
COMPRAS	Compras Suprimentos, cotações e pedidos de compra	—	0	● Ativo  
CONTROLADORIA	Contabilidade/Controladoria Custos, orçamento, rateios e resultado gerencial	—	0	● Ativo  
ATENDIMENTO	CRM/Atendimento Leads, oportunidades e relacionamento com clientes	—	0	● Ativo  
DIRETORIA	Diretoria/Gestão Direção, gestão executiva e indicadores consolidados	—	0	● Ativo  
ESTOQUE	Estoque Saldos, inventário, lotes e movimentações	—	0	● Ativo  
FINANCEIRO	Financeiro Contas a pagar/receber, tesouraria e fluxo de caixa	—	0	● Ativo  
FISCAL	Fiscal Documentos fiscais, tributação e obrigações	—	0	● Ativo  
LOGISTICA	Logística Separação, expedição, entregas e transporte	—	0	● Ativo  
MANUTENCAO	Manutenção Planos, ordens de manutenção e ativos	—	0	● Ativo  
PRODUCAO	Produção Ordens de produção, apontamentos e capacidade	—	0	● Ativo  
PROJETOS	Projetos/Serviços Projetos, ordens de serviço e apontamento de horas	—	0	● Ativo  
QUALIDADE	Qualidade Inspeções, não conformidades e ações corretivas	—	0	● Ativo  

Figura 52 — Setores.




Figura 53 – Janela "Novo(a) setor".




Figura 54 – Código já existente.




Figura 55 — Setor "Expedição" criado.

10.2 Cargos

 `positions.view` / `positions.create` / `positions.update` · Mesma mecânica: **Novo(a) cargo**. (Janela aberta e conferida; criação não executada neste manual.)

Administração da Empresa
ATLAS.ERP

Q Buscar ou ir para... Ctrl K

Visão geral

Usuários

Papéis e permissões

Setores

Cargos

Unidades

Módulos

Configurações

Auditoria

← Voltar ao ERP

 Recolher

Administração da Empresa · Empresa Replic Local: alterações aqui afetam somente esta empresa

Voltar ao ERP

Admin A (E2E)
Administrador

Administração da Empresa > Cargos

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

Cargos

Cargos da empresa, opcionalmente vinculados a um setor. O cargo compõe o contexto e o foco do usuário.

+ Novo(a) cargo

Q Buscar por código ou nome...

Ativos

8 registro(s)

Código	Nome	Setor	Nível	Status	
ANALISTA	Analista Execução analítica	—	50	● Ativo	 
ASSISTENTE	Assistente Apoio administrativo/operacional	—	60	● Ativo	 
COORDENADOR	Coordenador Coordenação de equipe	—	30	● Ativo	 
DIRETOR	Diretor Direção da empresa	—	10	● Ativo	 
GERENTE	Gerente Gestão de área	—	20	● Ativo	 
OPERADOR	Operador Execução operacional	—	70	● Ativo	 
SUPERVISOR	Supervisor Supervisão operacional	—	40	● Ativo	 
TECNICO	Técnico Execução técnica especializada	—	70	● Ativo	 

Figura 56 — Cargos.




Figura 57 — Janela "Novo(a) cargo".

10.3 Unidades

 `branches.read` / `branches.manage` · Filiais e unidades de operação. O acesso de cada usuário é liberado por unidade. **Novo(a) unidade** › **Código** (até 32 caracteres, ex.: MATRIZ, SP01) e **Nome** › **Criar**. *(Janela aberta e conferida; criação não executada neste manual.)*




Figura 58 — Unidades (nenhuma cadastrada no ambiente de teste).




Figura 59 — Janela "Novo(a) unidade".

10.4 Módulos

 `company_modules.view` / `company_modules.manage`

Módulos contratados pela empresa e quais estão habilitados. *"Desabilitar um módulo oculta suas telas e bloqueia suas permissões."* Os módulos **Essenciais** (Núcleo, Cadastros) não podem ser desligados. Módulos *Não contratados* dependem da Administração Central.

1. Use a chave ao lado do módulo.
2. Confirme em **Desabilitar** (ou **Habilitar**). Ao desabilitar: *"Ninguém da empresa poderá usar este módulo até ele ser habilitado de novo. Os dados são mantidos."*
3. Aviso: *"<módulo> desabilitado."*

(Confirmação aberta e conferida; a desabilitação não foi confirmada neste manual.)




Figura 60 — Módulos da empresa.





Figura 61 — Confirmação "Desabilitar Estoque?".

10.5 Configurações: foco dos painéis

 `settings.view` (ver) · `dashboard.configure` (alterar)

Define quais áreas aparecem primeiro nos painéis (bloco **Seu foco**) para cada setor, cargo ou papel. As regras da empresa complementam o padrão da plataforma.

1. **Nova regra** › **Tipo de público** (Setor, Cargo ou Papel) › o público › **Foco** › **Prioridade** (menor número aparece primeiro) › opcional **Ocultar este foco para o público** › **Salvar regra**.
2. Aviso: "Regra de foco salva." (ou "Foco ocultado para este escopo."). (Janela aberta e conferida; nenhuma regra foi salva neste manual.)



Administração da Empresa · Empresa Replic Local: alterações aqui afetam somente esta empresa

Administração da Empresa > Configurações

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

Configurações

Como os painéis priorizam informações para cada setor, cargo e papel — e os parâmetros gerais da empresa.

Foco dos painéis

Define quais áreas aparecem primeiro para cada público. Regras da empresa complementam o padrão da plataforma.

+ Nova regra

Selecione

Aplica-se a	Foco	Prioridade	Origem	Exibição
Setor: Almoxarifado	Estoque disponível	10	Padrão da plataforma	☒
Setor: Almoxarifado	Estoque mínimo	20	Padrão da plataforma	☒
Setor: Almoxarifado	Rupturas	30	Padrão da plataforma	☒
Setor: CRM/Atendimento	Pipeline	10	Padrão da plataforma	☒
Setor: CRM/Atendimento	Oportunidades	20	Padrão da plataforma	☒
Setor: CRM/Atendimento	Clientes	30	Padrão da plataforma	☒
Setor: Comercial	Vendas	10	Padrão da plataforma	☒
Setor: Comercial	Pedidos	20	Padrão da plataforma	☒
Setor: Comercial	Pipeline	30	Padrão da plataforma	☒
Setor: Comercial	Oportunidades	40	Padrão da plataforma	☒
Setor: Comercial	Clientes	50	Padrão da plataforma	☒
Setor: Comercial	Metas	60	Padrão da plataforma	☒

72 regra(s)

Voltar ao ERP

Recolher

Figura 62 — Foco dos painéis.




Figura 63 — Janela "Nova regra de foco".

10.6 Auditoria da empresa

 audit_logs.read

Alterações de acesso, estrutura e cadastros registradas para esta empresa: data, usuário, entidade e ação. Busca por usuário e filtro **Ação**. O detalhe mostra o registro e as alterações.

Administração da Empresa
ATLAS.ERP

Buscar ou ir para...
Ctrl K

Visão geral

Usuários

Papéis e permissões

Setores

Cargos

Unidades

Módulos

Configurações

Auditoria

Voltar ao ERP

Recolher

Administração da Empresa · Empresa Replic Local · alterações aqui afetam somente esta empresa

Voltar ao ERP

Admin A (E2E)
Administrador

Administração da Empresa > Auditoria

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

Auditoria da empresa

Alterações de acesso, estrutura e cadastros registradas pelo banco para esta empresa.

Buscar por usuário...

Ação

☐	Data	Usuário	Entidade	Ação	
☐	27/09/2026, 13:00:43	Admin A (E2E)	user_invitations	● Criação	...
☐	27/09/2026, 13:00:13	Admin A (E2E)	Usuário	● Criação	...
☐	27/09/2026, 12:50:01	system	opportunities	● Alteração	...
☐	27/09/2026, 12:48:35	system	sales_orders	● Cancel	...
☐	27/09/2026, 12:48:24	system	accounts_receivable	● Approve	...
☐	27/09/2026, 12:48:03	system	sales_orders	● Approve	...
☐	27/09/2026, 12:46:50	system	opportunities	● Alteração	...
☐	27/09/2026, 12:45:49	system	sales_orders	● Cancel	...
☐	27/09/2026, 12:45:36	system	accounts_receivable	● Approve	...
☐	27/09/2026, 12:45:09	system	sales_orders	● Approve	...
☐	27/09/2026, 12:42:40	Admin A (E2E)	Cliente	● Exclusão	...
☐	27/09/2026, 12:42:15	Admin A (E2E)	Cliente	● Ativação	...
☐	27/09/2026, 12:41:53	Admin A (E2E)	Cliente	● Inativação	...
☐	27/09/2026, 12:41:34	Admin A (E2E)	Cliente	● Alteração	...
☐	27/09/2026, 12:40:50	Admin A (E2E)	Cliente	● Criação	...

Figura 64 — Auditoria da empresa.




Figura 65 — Detalhe de um evento de auditoria.

10.7 Módulos, auditoria e políticas da plataforma (Central)

Módulos da plataforma (🔑 platform.modules.view): catálogo de módulos, categoria, empresas contratantes, habilitados e permissões governadas.

Administração Central
ATLAS ERP

Q. Buscar ou ir para... ctrl k

Visão geral

Empresas

Módulos

Membros da plataforma

Permissões

Auditoria

Políticas

Recolher

Administração Central > Módulos

Plataforma ATLAS.ERP

DP Dona da Plataforma

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Módulos da plataforma

Catálogo de módulos, as permissões que cada um governa e a adoção pelas empresas.

Q. Buscar módulo...

Tipo

☐	Módulo	Categoria	Empresas contratantes	Habilitado em	Permissões governadas	Status
☐	Núcleo 🔑 Essencial	CORE	5	5	13	● Ativo
☐	Cadastros 🔑 Essencial	CORE	5	5	10	● Ativo
☐	Estoque	OPERATIONAL	5	5	7	● Ativo
☐	Compras	OPERATIONAL	5	5	6	● Ativo
☐	Comercial	OPERATIONAL	5	5	6	● Ativo
☐	Logística	OPERATIONAL	5	5	4	● Ativo
☐	Produção	OPERATIONAL	5	5	6	● Ativo
☐	Financeiro	OPERATIONAL	5	5	9	● Ativo
☐	Fiscal	OPERATIONAL	5	5	14	● Ativo
☐	Custos	MANAGEMENT	5	5	2	● Ativo
☐	Controladoria	MANAGEMENT	5	5	3	● Ativo
☐	CRM	OPERATIONAL	5	5	6	● Ativo
☐	Ativos	OPERATIONAL	5	5	3	● Ativo
☐	Manutenção	OPERATIONAL	5	5	2	● Ativo
☐	Qualidade	OPERATIONAL	5	5	5	● Ativo
☐	Projetos e Serviços	OPERATIONAL	5	5	4	● Ativo

Figura 66 — Catálogo de módulos da plataforma.

Auditoria da plataforma (🔑 platform.audit.view): ciclo de vida, módulos contratados e membros. Não inclui dados operacionais das empresas.




Figura 67 — Auditoria da plataforma.

Políticas (🔒 platform.settings.view): o seu acesso (membro, papel, permissões) e as regras de governança garantidas pelo banco: isolamento entre empresas, sem acesso como empresa, hierarquia de membros, contratação × habilitação, auditoria e visibilidade do cadastro.




Figura 68 — Políticas da plataforma.

11. Problemas conhecidos

#	Onde	O que acontece	Orientação
1	Cadastros e Cadastro de usuários › Inativar/Ativar pelo menu e em lote	Apaga dados complementares do registro.	Alterar o Status pelo formulário Editar .
2	Cadastro de usuários › Perfil	Não concede papel. A pessoa entra sem acesso a módulos.	Atribuir Papéis no painel do usuário.
3	Papéis <i>Gerente, Operadore Somente leitura</i>	Entram na Administração da Empresa (visão geral, usuários, papéis) em modo leitura, porque têm <code>users.read</code> . Não convidam, não atribuem papéis e não alteram nada.	Avaliar se é desejado.
4	Empresas novas	O papel <i>Somente leitura</i> criado para empresas novas tem poucas permissões.	Revisar o papel após criar a empresa.
5	Papéis e permissões	A matriz mostra os recursos com nomes técnicos em inglês (<i>Audit, Branches, Company modules...</i>).	Use Filtrar permissões e a descrição ao passar o mouse.
6	Configurações › Dados da empresa	Sem acesso para todos: a permissão <code>companies.read</code> não existe no catálogo.	—
7	Produtos	Não carrega por falta de <code>product_categories.read</code> (e marcas/unidades) no catálogo.	—
8	Conta	Não há troca de senha logado (nem troca de e-mail).	Esqueci minha senha.
9	Auditoria	Entidades e ações aparecem com nomes técnicos (<i>sales_orders, Approve</i>).	—
10	Ambiente de QA	O e-mail de convite chega com o assunto " <i>Redefinir senha</i> " e o link aponta para o ambiente local. Em produção, o texto depende do provedor de e-mail configurado.	—




Figura 69 — Usuário "Somente leitura" na Visão geral da Administração da Empresa (problema nº 3).




Figura 70 — Usuário "Somente leitura" consultando Papéis e permissões, sem poder alterar.

Glossário

Termo	Significado
Administração Central	Ambiente da plataforma ATLAS.ERP para gerir empresas clientes, módulos e membros.
Administração da Empresa	Ambiente do administrador de uma empresa para gerir usuários, papéis e estrutura.
Admin (plataforma)	Membro da plataforma que gerencia empresas e Admins. Não é administrador de empresa.
Ciclo de vida	Situação da empresa na plataforma: Avaliação, Ativa, Suspensa, Cancelada.
Contexto organizacional	Unidade principal, setor e cargo do usuário.
Convite	Link pessoal, com validade e uso único, para criar o acesso.
Módulo contratado / habilitado	Contratado: liberado pela plataforma. Habilitado: ligado pela empresa.
Owner	Membro máximo da plataforma. Sempre existe ao menos um.
Papel	Conjunto de permissões atribuído a usuários.
Papel de sistema	Papel padrão de toda empresa (Administrador, Gerente, Operador, Vendedor, Somente leitura).
Permissão	Autorização no formato <code>recurso . ação</code> .
RBAC	Controle de acesso baseado em papéis.
Unidade	Filial ou unidade de operação; limita os dados visíveis.