Přednáška 8: Teorie firmy III (nákladová funkce)

JEB003 Ekonomie I

Celkové, fixní a variabilní náklady

Fixní náklady (FC) jsou náklady, které se musí zaplatit nezávisle na úrovni výstupu (i v případě nulové výroby).

Příklad: náklady na vytápění haly, plat požárníka, účetní, pronájem továrny nebo kanceláří, platby za zařízení nebo využití licencí k výrobě, platby za využití software, úrokové platby z půjček, daně z nemovitostí (např. ze zemědělské půdy).

Variabilní náklady VC(q) jsou náklady, které se s úrovní výstupu q mění.

Příklad automobilky: materiál (ocel a plech na výrobu karosérií, kabely na elektroinstalaci) nebo mzdy provozních zaměstnanců (ne vrátného, ne účetní).


Celkové náklady TC(q) reprezentují nejmenší objem celkových nákladů umožňující vyrobit výstup o objemu q:

$$TC(q) = FC + VC(q)$$


TC rostou s růstem q.



Nákladová a produkční funkce (1/3)




Nechť \bar{K} je fixní vstup a L je variabilní vstup (krátké období produkce má alespoň jeden fixní vstup). Průběh produkční funkce q=f(L) určuje průběh nákladové funkce TC(q).




$$TC(q) = FC + VC(q) = r \cdot \bar{k} + w \cdot I$$

Fixní náklady FC na \bar{K} se s růstem objemu q nemění a existují i pro q=0. Variabilní náklady na L se se změnou q mění a jsou nulové pro q=0.

Nákladová a produkční funkce (2/3)




Lineární produkční funkce s nulovými fixními náklady.




Produkční funkce $q = min(a.x, q_{max})$ s nulovými fixními náklady.

Nákladová a produkční funkce (3/3)




Konvexně konkávní produkční funkce s nulovými fixními náklady.



Konvexně konkávní produkční funkce s nenulovými fixními náklady.

Průměrné náklady



Průměrné fixní náklady *AFC* jsou fixní náklady na jednotku výstupu:

$$AFC = \frac{FC}{q} \Rightarrow AFC = \frac{r \cdot \bar{k}}{q} = \frac{r}{AP_K}$$


Průměrné variabilní náklady AVC jsou variabilní náklady na jednotku výstupu:

$$AVC = \frac{VC}{q} \Rightarrow AVC = \frac{w \cdot l}{q} = \frac{w}{AP_L}$$


Průměrné náklady *AC* jsou náklady na jednotku výstupu:

$$AC = \frac{TC}{q} = \frac{FC}{q} + \frac{VC}{q}$$

Průměrné náklady: hledání minima





Průměrné náklady: dlouhodobá funkce



Dlouhodobá funkce průměrných nákladů LAC je dolní obalovou křivkou k alternativním krátkodobým funkcím průměrných nákladů SAC. Lze na ní realizovat všechny možné technologické změny.

Mezní náklady





Mezní náklady MC ukazují, o kolik se změní celkové náklady, změní-li se výstup o jednotku. Aproximace mezních nákladů pro hodně malou změnu Δq :

$$MC(q) = \frac{TC(q + \Delta q) - TC(q)}{\Delta q}.$$

Přesněji derivace TC(q) resp. VC(q) v bodě:


$$MC(q) = \frac{dTC(q)}{dq} =$$

$$= \frac{dFC}{dq} + \frac{dVC(q)}{dq} =$$


$$= \frac{dVC(q)}{dq} = \frac{w \cdot dL}{dq} = \frac{w}{MP_L},$$

graficky směrnice tečny ke křivce TC v bodě.


Mezní náklady: hledání minima



Vztahy mezi nákladovými funkcemi (1/2)




Vztahy mezi nákladovými funkcemi (2/2)



- MC klesá: každé další q levnější než předešlé;
- MC roste: každé další q dražší než předešlé;
- AC klesá do bodu kdy další přídaná jednotka q má vyšší MC než je průměr (v bodě C kde MC = AC nabývá AC minimum);
- V bodě B kde MC = AVC nábývá AVC minimum;
- Rozdíl AC a AVC určují AFC: s vyšším q se fixní náklady víc rozprostřou (průměr klesá) a AC se blíží AVC.

Ziskovost firmy: optimum




Nechť q^* je výstup maximalizující zisk. Optimalizací:

$$\max_{q \ge 0} \pi(q) = \max_{q \ge 0} p \cdot q - C(q)$$
$$\frac{d\pi(q)}{dq} = p - \frac{dC(q)}{dq} = 0$$
$$MC(q^*) = p^*$$

tj. pokud firma vyrábí (optimem není $q^*=0$), polohu optima určuje křivka mezních nákladů.

Ziskovost firmy: realizovatelný zisk (1/4)



Od tohoto momentu předpokládáme produkční funkci konvexně konkávní s fixními náklady.

Bod bod vyrovnání nákladů s výnosy


C: $AC(q_C) = p_C$ Firma pokrývá všechny náklady, čistý ekonomický zisk je nulový.

Bod ukončení činnosti

B: $AVC(q_B) = p_B$ Firma pokrývá náklady jenom do výše variabilních nákladů. Pokud $p < p_B$, výnosy firmy nepokrývají ani variabilní náklady, optimální je nevyrábět.

Nabídková křivka firmy S(p) kopíruje od bodu ukončení činnosti křivku mezních nákladů.

Ziskovost firmy: realizovatelný zisk (2/4)




Ziskovost firmy při $p = p_C$ (optimem je bod E nebo indiferentně bod 0)

Náklady $(AC \cdot q)$ a tržby $(p \cdot q)$ se rovnají, maximálně realizovatelný zisk je nulový:

$$\pi = [p - AC(q^*)] \cdot q^* = 0$$

Ziskovost firmy: realizovatelný zisk (3/4)




Ziskovost firmy při $p>p_C$ (optimem je bod E)

Maximálně realizovatelný zisk:

$$\pi = [p - AC(q^*)] \cdot q^* > 0$$


Ziskovost firmy: realizovatelný zisk (4/4)




Nechť p_C je cena pro bod vyrovnání, p_B je cena pro bod ukončení činnosti, π je ekonomický zisk. Pokud

- $p > p_C$, potom $\pi > 0$ a výroba je zisková;
- $p = p_C$, potom $\pi = 0$ a výroba dosahuje nulový nadstandardní zisk;
- $p_B , potom <math>-FC < \pi < 0$ a výroba je ztrátová (FC částečně pokryty);
- $p < p_B$, potom $\pi < -FC < 0$ a výroba je ztrátová (FC nepokryty), přičemž optimální je nevyrábět.

Ziskovost firmy: nabídka maximalizující zisk





Firma krátkodobě:

buď optimalizuje objem výroby na úrovni q^* , kdy $MC(q^*) = p \ge p_B$ nebo (je-li $p < p_B$) nevyrábí vůbec. Nabídková křivka S(p) maximalizující zisk kopíruje křivku MC(q) od bodu ukončení činnosti.

Firma dlouhodobě:

buď optimalizuje objem výroby na úrovni q^* , kdy $MC(q^*) = p \ge p_C$ nebo (je-li $p < p_C$) nevyrábí vůbec. Nabídková křivka S(p) maximalizující zisk kopíruje křivku MC(q) od bodu vyrovnání nákladů s výnosy.

Racionalita firmy

Racionální rozhodovatel vybírá z přípustných alternativ takové rozhodnutí, které maximalizuje jeho užitek (zisk).

Bere v úvahu náklady příležitosti (hodnotu nejlepší ušlé alternativy).

Příklad: ušlý zisk z odmítnuté zakázky; pokuta, které se firma vyhne instalací zřízení na snížení emisí nebo naopak ušetřené náklady na snížení emisí při placení pokuty; zvýšené riziko při odmítnutí pojištění.

Nebere v úvahu **utopené náklady** (minulé náklady, které již nelze vzít zpět a neovlivňují budoucí užitek).

Příklad: Máš drahý lístek na open-air koncert a v den koncertu prší—cena lístku nemá rozhodovat o tom jestli tam půjdeš nebo ne. Máš permanentku na lyžařský vlek, stále volné jízdy a jseš unavený—cena permanentky nemá rozhodovat o tom jestli budeš v jízdách pokračovat nebo ne.

Slovníček

(průměrné) fixní náklady > (average) fixed costs (průměrné) variabilní náklady > (average) variable costs průměrné/celkové náklady > average/total costs mezní náklady > marginal costs bod vyrovnání > break-even point bod ukončení činnosti> shut-down point náklady příležitosti> opportunity costs utopené náklady> sunk costs