26 - Classi dinamiche (lez. 04-12-2024)

Classi derivate e relazione "IS-A"

La relazione "IS-A" rappresenta uno dei principi fondamentali dell'ereditarietà in c++. Si verifica quando una classe derivata può essere considerata come una specializzazione della classe base.

```
class Base {
public:
    virtual void print() const { std::cout << "Base\n"; }
};

class Derived : public Base {
public:
    void print() const override { std::cout << "Derived\n"; }
};

int main() {
    Derived d;
    Base* base_ptr = &d; // Up-Cast implicito
    base_ptr->print(); // Output: Derived (se il metodo è virtuale)
}
```

In questo caso, la relazione "IS-A" si traduce nel fatto che Derived è una specializzazione di Base, quindi un oggetto Derived può essere usato ovunque sia richiesto un oggetto Base.

Derivazione non pubblica

Se la derivazione è **private** o **protected**, l'up-cast implicito non è consentito al di fuori del contesto della classe derivata o di una funzione friend . Questo serve a nascondere il fatto che una classe deriva da un'altra.

```
class Base {};

class Derived : private Base {}; // Derivazione privata

int main() {
    Derived d;
    Base* base_ptr = &d; // Errore: conversione non consentita
    return 0;
}
```

Metodi virtuali e classi dinamiche

I **metodi virtuali** consentono di implementare il **polimorfismo runtime**, una caratteristica fondamentale di C++. Grazie ai metodi virtuali, la risoluzione delle chiamate a una funzione membro non avviene a tempo di compilazione, ma a tempo di esecuzione, in base al tipo dinamico dell'oggetto.

Quando una funzione membro viene dichiarata virtual nella classe base, le sue ridefinizioni nelle

classi derivate vengono chiamate tramite un meccanismo di dispatch dinamico. Questo comportamento viene gestito utilizzando una struttura chiamata **vtable** (tabella virtuale).

```
class Base {
public:
    virtual void print() const {
        std::cout << "Base\n";</pre>
    }
};
class Derived : public Base {
public:
    void print() const override {
        std::cout << "Derived\n";</pre>
};
int main() {
    Base* ptr = new Derived();
    ptr->print(); // Output: Derived
    delete ptr;
}
```

In questo esempio:

- 1. la classe Base è una classe dinamica perché contiene un metodo virtuale;
- 2. quando ptr->print() viene chiamato, il compilatore non sa a quale versione del metodo print fare riferimento. Il **runtime** interroga la vtable per scoprire quale metodo chiamare in base al tipo dinamico dell'oggetto (Derived). In particolare:

```
Base* ptr = new Derived;
```

- il tipo statico di ptr è Base* perché ptr è dichiarato come puntatore a Base :
 - tipo statico := tipo che il compilatore conosce al momento della compilazione.
- il **tipo dinamico** di *ptr è Derived , perché ptr punta effettivamente a un oggetto della classe Derived :
 - **tipo dinamico** := tipo effettivo dell'oggetto a cui il puntatore (o riferimento) punta durante l'esecuzione.

Metodi virtuali puri e classi astratte

Metodi virtuali puri:

è un metodo dichiarato nella forma:

```
virtual void metodo() = 0;
```

Un metodo virtuale puro:

- non ha implementazione nella classe base;
- obbliga le classi derivate a fornire una propria implementazione.
 Le classi che contengono almeno un metodo virtuale puro sono dette classi astratte e non possono essere istanziate.

```
class Astratta {
public:
    virtual void metodo_puro() = 0; // Metodo virtuale puro
};

class Concreta : public Astratta {
public:
    void metodo_puro() override {
        std::cout << "Implementazione concreta\n";
    }
};

int main() {
    Astratta a; // Errore: la classe è astratta
    Concreta c;
    c.metodo_puro(); // Output: Implementazione concreta
}</pre>
```

Distruttori virtuali

Un distruttore virtuale è essenziale per garantire che la distruzione degli oggetti derivate avvenga correttamente quando si usa un puntatore alla classe base.

Se un distruttore non è virtuale, quando un oggetto derivato viene distrutto tramite un puntatore alla classe base, viene chiamato solo il distruttore della classe base, causando **memory leak**.

Esempio senza distruttore virtuale:

Per evitare questo, il distruttore deve essere dichiarato virtual nella classe base:

```
class Base {
public:
```

```
virtual ~Base() { std::cout << "Distruttore Base\n"; }
};</pre>
```

Risoluzione dell'overriding

Perché l'overriding funzioni correttamente, devono essere rispettate alcune condizioni:

- 1. il metodo deve essere dichiarato virtuale nella classe base;
- 2. deve essere invocato tramite un puntatore o un riferimento alla classe base;
- 3. la classe derivata deve fornire un'implementazione del metodo;
- 4. **non deve esserci qualificazione esplicita**: se si usa un qualificatore, si chiama esplicitamente il metodo della classe qualificata.

Esempio di qualificazione esplicita:

```
class Base {
public:
    virtual void print() const {
         std::cout << "Base\n";</pre>
    }
};
class Derived : public Base {
public:
    void print() const override {
         std::cout << "Derived\n";</pre>
    }
};
int main() {
    Derived d;
    d.print();  // Output: Derived
d.Base::print();  // Output: Base (qualificazione esplicita)
}
```