

Last Time

Manuale utente

Versione app 0.6.2 · 17 luglio 2026 · powered by Marino8383

Indice

1. Cos'è Last Time
2. Installazione e aggiornamenti
3. La schermata principale
4. Creare e gestire un contatore
5. La campanella
6. La notifica: Scarta, Fatto, Rimanda
7. Fatto in ritardo: mantieni il ritmo o riparti
8. Storico e statistiche
9. Opzioni  e Diagnostica 
10. Domande frequenti

1. Cos'è Last Time

Last Time conta **da quanto tempo non succede qualcosa**: da quanto non bevi un bicchiere d'acqua, da quanto non prendi una pillola, da quanto non chiami qualcuno. Ogni voce è un **contatore** che scorre in tempo reale. Quando l'evento si ripete, fai **ripartire** il contatore: il periodo appena concluso (un **round**) viene salvato nello storico, con statistiche.

Tutto funziona **in locale**, senza account e senza internet: i dati restano solo sul tuo telefono.


2. Installazione e aggiornamenti

1. Vai su github.com/marino8383/lasttime → scheda **Actions**
2. Apri l'ultimo run "Build APK" riuscito (spunta verde)
3. In fondo alla pagina, sezione **Artifacts**, scarica **lasttime-debug-apk**
4. È uno zip: dentro c'è `app-debug.apk`. Copialo sul telefono e installalo

Aggiornamenti

Le nuove versioni si installano **sopra** quella esistente: i contatori e lo storico restano. In fondo alla schermata principale leggi sempre versione e data di compilazione (es. "v0.6.2 (17) · build 17/07/2026 15:00"), così sai se hai l'ultima.

3. La schermata principale



Ogni contatore è una **card**. Dall'alto:

- **Nome** e, se impostata, il **chip della campanella** (in alto a destra)
- **Tempo trascorso**, grande. **Tocca le cifre** per cambiare vista: completa → solo anni → solo giorni → solo minuti → solo secondi → di nuovo completa. Ogni contatore ricorda la sua vista.
- Riga "**dal ...**": quando è iniziato il round corrente
- Fila di **pulsanti**: 🕒 storico · 🔔 campanella · ✎ modifica · ↺ riparti · 🗑️ elimina

Nell'intestazione in alto: 🩺 **Diagnostica** notifiche e ⚙️ **Opzioni**. Il pulsante + in basso crea un nuovo contatore.

Card in ambra ("sforato")

Quando una campanella suona e non hai ancora risposto, la card si evidenzia in ambra e ci resta finché non agisci (Fatto, Rimanda o Scarta).

4. Creare e gestire un contatore

Creare

Tocca +: dai un nome e scegli l'inizio — **Adesso** (default) oppure **Data e ora** nel passato (una data futura viene riportata ad adesso, con avviso).

Ripartire (restart)

Due modi, entrambi con richiesta di conferma:

- tocca ↺ sulla card
- **doppio tap** in un punto qualsiasi della card

Alla conferma, il round corrente viene chiuso e salvato nello storico e il contatore riparte da zero.

Modificare ed eliminare

 cambia nome o data di inizio del round corrente.  elimina il contatore **e tutto il suo storico**, previa conferma.

5. La campanella

La campanella (🔔 sulla card) ti avvisa con una notifica quando è passato troppo tempo. Si imposta per singolo contatore: quantità + unità (minuti, ore, giorni).

Singola o Ricorrente

	Singola	Ricorrente 🔄
Allo squillo	Suona una volta, il timer va in sfiorato	Suona una volta, il timer va in sfiorato
Dopo Fatto / 🔄	Si spegne (chip 🔔)	Si riarma per il giro successivo
Uso tipico	"Avvisami tra 2 ore" una tantum	"Pillola ogni 8 ore"

Nessuna campanella risuona da sola dopo lo squillo: per sentirla di nuovo devi rispondere (Fatto, che la riarma se ricorrente) o rimandarla.

Il ritmo (solo ricorrenti): "dopo il Fatto"

- **Riparti da adesso** — la prossima suona X tempo dopo il momento in cui premi Fatto
- **Mantieni il ritmo** — la cadenza resta agganciata all'orario: pillola ogni 8 ore, confermi con 1 ora di ritardo → la prossima suona dopo 7 ore

Da quando parte

Quando imposti la campanella, il punto di partenza è deciso così:

- se la soglia contata dall'inizio del timer è **già passata** (timer partito 4 ore fa, campanella 2 minuti) → parte **da adesso**, senza domande
- se il timer è **appena partito** → le due opzioni coincidono, nessuna domanda
- nel caso ambiguo → compare la scelta "**Da inizio timer / Da adesso**"

In fondo alla maschera vedi sempre l'anteprima: "🔔 **suonerà alle 18:32**".

Il chip sulla card

Il chip in alto a destra si **tocca** e cicla tra tre viste:

- 🔔 8 h 🔄 valore impostato (🔄 = ricorrente)
- ⌚ 4 h e 47 min countdown al prossimo squillo (scorre in sincrono col timer)
- ⌚ alle 18:30 orario dello squillo ("domani alle...", "il 20/07 alle...")

Con un **rinvio attivo** il chip mostra da solo il countdown. Campanella spenta = 🔔 8 h grigio.

Accendere e spegnere

Nella maschera campanella c'è l'interruttore "**Campanella attiva**": la spegni e riaccendi senza perdere la configurazione. Anche **Scarta** sulla notifica la spegne.

6. La notifica: Scarta, Fatto, Rimanda

Quando la campanella suona arriva una notifica (con suono e vibrazione) con tre pulsanti:

Pulsante	Effetto
Scarta	Chiude la notifica e spegne la campanella (chip 🚫). Il timer continua a contare.
Fatto	Senza aprire l'app: il round viene salvato nello storico e il timer riparte da zero . La campanella si riarma (ricorrente) o si spegne (singola).
Rimanda	Apri la maschera di rinvio: quantità + unità (minuti / ore / giorni / mesi), default 10 minuti, con anteprima. La campanella risuonerà allo scadere; il timer non viene toccato .

Toccando il corpo della notifica si apre semplicemente l'app.

7. Fatto in ritardo: mantieni il ritmo o riparti

Per le **ricorrenti**, cosa succede quando fai Fatto o ⏸ dopo che la campanella ha suonato dipende dal ritardo accumulato (misurato **dallo squillo originale**, anche se nel frattempo hai rimandato):

- **entro la tolleranza** (per default il 3% del periodo: ~15 min su 8 ore) → il ritmo viene mantenuto in silenzio, nessuna domanda
- **oltre la tolleranza** → compare la scelta con gli orari calcolati:
 - **Mantieni il ritmo** — prossima alle 16:00
 - **Riparti da adesso** — prossima alle 17:23
 - **Disattiva la campanella** 🚫 — il timer riparte senza avvisicon preselezionato il default scelto nel setup della campanella.

Attenzione

La domanda compare solo facendo Fatto/⏸ **dentro l'app**. Il pulsante "Fatto" sulla notifica non può aprire maschere: applica in silenzio il default della campanella.

8. Storico e statistiche

Il pulsante  sulla card apre lo storico del contatore:

- **Round in corso**, evidenziato, con durata e inizio
- **Riepilogo**: numero di eventi, round più lungo, media
-  **Quante volte**: conteggi nell'ultima ora / 24 h / 7 giorni / 30 giorni / anno
-  **Ritmo**: "in media una volta ogni 2 h e 53 min"
- **Elenco dei round conclusi**: intervallo e durata ("1 h e 5 min", "6 giorni e 4 h")

Le durate sono sempre a due componenti: unità dominante + successiva.

9. Opzioni e Diagnostica

Opzioni

Tolleranza "mantieni il ritmo": la percentuale del periodo entro cui il Fatto in ritardo riarma senza chiedere (default 3%, impostabile 1–50%). Esempi col 3%: 8 ore → ~15 minuti; 1 minuto → ~2 secondi.

Diagnostica notifiche

Tre controlli, ognuno con pulsante "Sistema" che apre la schermata giusta:

1. **Notifiche** — il permesso di mostrarle
2. **Svegli esatte** — senza, gli avvisi possono slittare di minuti (Android 12+)
3. **Ottimizzazione batteria** — il punto critico: su molti telefoni (Samsung, Xiaomi...) il risparmio energetico blocca gli avvisi ad app chiusa. Esenta l'app.

Con tutti e tre i punti verdi, le campanelle arrivano puntuali anche a telefono in tasca da ore.

10. Domande frequenti

La notifica non arriva (o arriva solo quando apro l'app)

Apri  e sistema i punti gialli, in particolare l'ottimizzazione batteria. Se il telefono è in modalità silenziosa/DND, suono e vibrazione seguono le regole di sistema.

Ho rimandato: dove vedo quando risuonerà?

Sul chip della card, che durante un rinvio mostra da solo il countdown ("  54 s"). Toccandolo vedi anche l'orario esatto.

Perché la campanella è partita "da adesso" e non dall'inizio del timer?

Perché la soglia contata dall'inizio era già superata: sarebbe suonata immediatamente. Nei casi ambigui l'app chiede.

Cosa succede se riavvio il telefono o cambio l'ora?

Nulla da fare: le sveglie vengono ri-registrate automaticamente al riavvio e ai cambi di ora o fuso.

I miei dati dove stanno?

Solo sul telefono, in un database locale. Nessun account, nessun invio in rete. Disinstallare l'app cancella tutto.