GUÍA EXPRESS

Proyector Cloud

Padrón, extraordinarias, y lo esencial de Proyección · v18

TRABAJO EN EQUIPO Varias personas pueden trabajar el mismo distrito a la vez sin problema, si cada quien está en una función distinta (una en Extraordinarias, otra en Equipamiento). El riesgo es que dos personas editen la MISMA función al mismo tiempo — ahí sí se puede perder información o pisar cambios. Repártanse por función, no por sección.

01 Excel para alimentar el padrón

Un renglón por manzana, con estos encabezados (en cualquier orden):

- SECCION
- MUNICIPIO
- LOCALIDAD (código)
- MANZANA
- PADRON
- LISTA
- DISTRITO FEDERAL / LOCAL
- NOMBRE DE LOCALIDAD (opcional)

Si el archivo trae la columna **PIVOTE,** el sistema lo reconoce como el formato oficial completo. ¿No tienes el archivo? Botón **“Descargar Plantilla para Padrón”** en la pantalla principal — ya trae la fórmula de PIVOTE lista para arrastrar.

Al copiar **PADRÓN** y **LISTA NOMINAL** desde otro archivo y pegar con Ctrl+V normal, Excel puede arrastrar fórmulas, formato o vínculos del archivo de origen — y sobrescribir la fórmula de PIVOTE sin que se note.

IMPORTANTE Pega las columnas PADRÓN y LISTA NOMINAL con **Pegado especial → Solo valores** (clic derecho → Pegado especial → Valores, o Ctrl+Alt+V y luego V). Así no arrastras fórmulas ni formato del archivo de origen, y la fórmula de PIVOTE de la plantilla queda intacta.

Si la columna PIVOTE queda en blanco o marcada con error después de pegar, es señal de que se pegó con fórmula — bórrala y vuelve a arrastrarla desde la última fila que sí la tenga correcta.

02 Cómo armar casillas extraordinarias

La Mesa de Armado ahora es un asistente de 4 pasos — cada paso solo aparece cuando el anterior ya está resuelto.

1 **Elige qué quieres hacer**
Dos opciones grandes: **“Crear una casilla nueva”** (le pones un número E1, E2… y su manzana sede) o **“Agregar manzanas a una casilla ya creada”** (suma manzanas a su Padrón y Lista). La segunda se deshabilita si todavía no existe ninguna casilla.

2 **Según lo elegido**
Si es casilla nueva: eliges el número (E1…E60). Si es agregar a una existente: eliges a cuál — y la **Sección se fija sola** según esa casilla, ya no se escribe a mano (evita el error de mezclar secciones distintas).

3 **Elige la localidad**
Selecciona la localidad donde están las manzanas que vas a usar.

4 **Selecciona la(s) manzana(s) y confirma**
Clic en el tablero: una sola manzana si es sede, una o varias si son **Mz Integrantes.** Antes de aplicar nada, aparece un resumen en español ("Vas a hacer esto…") con el botón **Confirmar.**

SEGUROS El sistema no deja crear dos casillas con el mismo número (E1, E2…) en la misma sección, ni mezclar manzanas de otra sección en una casilla existente. Y si seleccionas una manzana que ya está en uso en otra casilla (como sede o como Mz Integrante), no la mueve en silencio: te avisa primero de dónde se quitaría y qué pasaría con esa otra casilla, y solo continúa si confirmas.

PRIMERO ES LA BÁSICA Una sección no puede quedarse solo con extraordinarias: su básica debe conservar al menos una manzana con electores. Si al confirmar todos los electores de la sección quedarían en extraordinarias, la Mesa no te deja y te explica por qué. Si ya había secciones así (de antes o por un padrón nuevo), aparecen con aviso “Sin básica” en Polígonos Guardados y en el Listado.

CORREGIR ¿Asignaste mal una manzana? Dentro de “Mz Integrantes”, el botón pequeño junto a esa manzana la quita sin tocar el resto de la casilla. Si necesitas borrar la casilla completa, la ‘X’ en la esquina superior de su tarjeta la elimina entera. Todo borrado te pregunta “¿Estás seguro?” antes de hacerlo. En “Polígonos Guardados”, cada casilla aparece colapsada como lista — da clic en su fila para ver o editar el detalle. Ahí solo aparecen extraordinarias: las especiales se ven en Proyección (sección 05).

EMPEZAR DE CERO Si moviste algo por error y prefieres armar todo de nuevo, usa **“Reiniciar”** en la barra superior (junto a “Salir”). Viene con candado: el primer clic lo desbloquea y el segundo pregunta antes de borrar. Borra extraordinarias, especiales y sede de las básicas para todo el equipo; el padrón, domicilios, equipamiento, folios y versiones guardadas no se tocan.

03 Sede de la Manzana Básica

Dentro de Extraordinarias hay un submenú, **“Sede de la Básica”** — ahí eliges cuál manzana es la sede de la casilla básica en las secciones que ya tienen una extraordinaria armada. Antes el sistema elegía sola la primera manzana que sobraba; ahora lo decides tú.

> **IMPORTANTE** Aparecen todas las secciones con extraordinaria armada, incluso si solo les queda una manzana sobrante — elige la manzana en el menú y da clic en “Confirmar”. Mientras no confirmes, se usa la primera de la lista por default, pero no cuenta como decidido hasta que le des clic.

El interruptor “Ocultar confirmadas” te deja ver solo las secciones que faltan, para no perderte entre muchas.

---

04 Candados que vas a encontrar

Por seguridad, ninguno se queda guardado — todos inician cerrados cada vez que abres la app.

Editar Configuración Equipamiento → Configuración. Protege partidos, elecciones locales y mobiliario por casilla.	**Precios de Renta** Equipamiento → Mobiliario. Oculta los costos de renta hasta que le des clic.
Limpieza Total Proyección → Domicilios. Borra TODOS los domicilios del distrito — de un solo uso.	**Reiniciar** Barra superior, junto a “Salir”. Borra el armado para empezar de cero; se vuelve a bloquear solo a los 15 segundos.

Aviso “Armado vs Padrón” (no es candado): un padrón nuevo ya no borra nada de tu armado. Si no trae las manzanas en 0, se toman del repositorio del distrito (“del repositorio”). Si una manzana de tu armado no viene, se conserva en 0 y el aviso sale en ámbar: puede ser una baja — revísala con Cartografía y, si se confirma, usa “Quitar”.

---

05 Referencia rápida del resto del sistema

• **Proyección** → **Resumen Distrital** — Vista general del distrito con gráficas: casillas por tipo (padrón y lista), por municipio y comparativo vs 2023-2024, con la lista de secciones que aumentan casillas respecto a 2024 y su “Excel por sección y municipio”. El botón “Descargar PDF” genera el resumen listo para presentar.

• **Versiones de la proyección** (dentro de Resumen Distrital) — “Guardar versión” al terminar el armado de cada corte; “Agregar corte anterior” para registrar meses pasados con el Excel de padrón de ese corte. Tres vistas: Comparar dos versiones, Historial completo y Ficha de una versión; y el “Excel de análisis” con todo.

> **IMPORTANTE** Cada versión congela las cifras del padrón que estaba cargado al guardarla. Si guardas varias versiones con el mismo padrón, saldrán iguales: para un mes anterior usa “Agregar corte anterior”.

• **Proyección → Asignación de Folios de Boletas** — Ahí se descarga el Excel con el rango de folios de cada casilla.

• **Proyección → Listado de Casillas** — Tu proyección completa por sección, con las observaciones (Variación, Menos de 100, Cerca del Corte de 750). La de 750 indica el margen: “Faltan N (+1 casilla)” o “Sobran N (-1 casilla)”; 750 sigue siendo 1 casilla y la segunda se abre en 751.

• **Asignar a otra sección (básicas de menos de 100)** — En Listado de Casillas, una básica que no se instala por tener menos de 100 electores tiene el botón “Asignar a otra sección”: eliges la sección donde van a votar y su padrón y lista se suman a la básica de esa sección (puede subir de casillas); los folios también se generan ahí. En la Proyección Oficial INE cada una lleva su nota al lado. Si después cambia algo (por ejemplo, le armas una extraordinaria), la asignación queda “en pausa” con aviso y la puedes quitar.

IMPORTANTE	Dentro de Listado de Casillas, el botón **“Proyección Oficial INE”** es el que se tiene que mandar a la Junta Local — no los otros exportes. Debajo, el interruptor **“Incluir menores de 100 y distribución proporcional de padrón y lista”** genera una versión ajustada (archivo “_ajustada”): las básicas de menos de 100 salen como casilla normal y padrón y lista se distribuyen en el mismo número de casillas.

• **Casillas especiales** — Botón “Casillas Especiales” dentro de Listado de Casillas: ahí se ven, se agregan y se borran. No deja repetir la misma (S1, S2…) en una sección y te sugiere la siguiente libre.

• **Proyección → Tipos de Domicilios de Casillas (Ubicación)** — Tres botones de carga, cada uno con un uso distinto:

• **“Cargar base 2024”** — Tu Listado de Ubicación de Casillas 2023-2024. Se carga una vez y queda guardado para todo el equipo como base del Comparativo y del reporte de secciones que aumentan; solo cambia si lo actualizas. Asigna sus domicilios y, si una casilla ya tiene otro, te pregunta.

• **“Importar Listado SUC”** — El listado oficial de este proceso: asigna todos los domicilios que coincidan y recalcula la Diferencia de Proyección, sin tocar la base 2024.

• **“Importar Listado”** — Para tu propia plantilla del día a día. Actualiza domicilios (nuevos o ya asignados) sin tocar los reportes.

IMPORTANTE	Cada carga avisa cuántos domicilios cambiaron; el detalle queda en la pestaña **“Última Actualización”** (también se incluye al exportar “Listado Tipos de Domicilio”). El Comparativo 2023-2024 se actualiza solo si cambia tu proyección — no hace falta volver a cargar la base 2024.

• **Equipamiento** — Mobiliario, sillas y material electoral por casilla y a nivel distrital. Ahí está la Asignación Cancel/Mampara (todas parten con mampara; marca ahí las excepciones), y el botón “Exportar Reporte Material” dentro de “Volumen Total Requerido” para bajar el Excel completo (incluye el costo de renta si usaste el candado de Precios de Renta).

¿Dudas o comentarios?	Mario González · mario.gonzaleza@ine.mx · 938 132 2312 (de preferencia por WhatsApp). Se da atención a cualquier hora, de ser necesario.