СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 3


ЛЕКЦИЯ 21

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука.



Деформации при растяжении и сжатии

- Рассмотрим деформацию бруса под действием продольной силы *F*.
- Начальные размеры бруса: Io начальная длина, ao — начальная ширина.
- Брус удлиняется на величину △I;
- ΔI абсолютное удлинение.
- При растяжении поперечные размеры уменьшаются, Да абсолютное сужение; ДI > 0; Да < 0.
- При сжатии выполняется соотношение $\Delta l < 0$; $\Delta a > 0$.






Деформации в относительных единицах

- Относительное **удлинение**: $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$;
- Относительное сужение: $\varepsilon' = \frac{\Delta a}{a_0}$;
- Между продольной и поперечной деформациями существует зависимость $\varepsilon' = \mu \cdot \varepsilon$



Закон Гука при растяжениисжатии

 Закон Гука выполняется в зоне упругих деформаций, которая определяется при испытаниях на растяжение по диаграмме растяжения



На диаграмме закон
 Гука действует от
 точки 0 до точки 1.



Закон Гука при растяжениисжатии

- В пределах упругих деформаций деформации прямо пропорциональны нагрузке: $F = k \Delta l$,
- где F действующая нагрузка; k коэффициент.
- В современной форме: $\sigma = rac{N}{A}; \quad arepsilon = rac{\Delta l}{l_0}.$
- Получим зависимость ,

$$\sigma = E\varepsilon$$
,


- где *E* модуль упругости, характеризует жесткость материала.
- Таким образом, закон Гука формулируется так:
- В пределах упругости нормальные напряжения пропорциональны относительному удлинению.
- Значение *E* для сталей в пределах (2...2,1) ·10⁵ МПа.




Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса при растяжении и сжатии

- ullet Закон Гука $\sigma=Earepsilon.$
- ullet Откуда $arepsilon = rac{\sigma}{E}.$
- Относительное удлинение $\,arepsilon = rac{\Delta t}{l}.\,$
- В результате получим зависимость между нагрузкой, размерами бруса и возникающей деформацией: $\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{\pi}; \quad \sigma = \frac{N}{l};$
- где △I абсолютное удлинение, мм;
- lacktriangle нормальное напряжение, МПа;
- I − начальная длина, мм;
- Е модуль упругости материала, МПа;
- *N* продольная сила, H;
- A площадь поперечного сечения, мм²;
- Произведение называют жесткостью сечения.

 $\Delta l = rac{\sigma l}{E}$ или $\Delta l = rac{N l}{\Delta E}$,



- 1. Определяем границы участков.
- Границами являются поперечные сечения, в которых приложена внешняя сила и происходит изменение поперечного сечения балки (1, 2, 3, 4, 5).
- 2. Методом сечений определяем продольную силу N в пределах каждого участка.
- В любом месте по длине участка проводим секущую плоскость. Левую часть отбрасываем. Рассматриваем оставшуюся.
- Сколько внешних сил действует на оставшуюся часть?
- Чтобы эта часть бруса оставалась в равновесии – необходимо, чтобы внутренние силы были равны внешней силе.
- Сила, действующая от заделки растягивающая, знак (+).
- К заделке сжимающая, знак (-).






Алгоритм выполнения расчетно-графической работы №3

- 3. Строим эпюру продольных сил график распределения продольной силы вдоль оси балки (N, кН).
- 4. Определяем напряжения.
- При деформации растяжения сжатия возникают только нормальные напряжения, которые вычисляются по формуле:

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

- где N продольная сила, H,
- A площадь поперечного сечения, мм².
- Обратить внимание на величину площади поперечного сечения *A* (на нескольких участках может быть одно значение площади).
- 5. Строим эпюру нормальных напряжений.



Алгоритм выполнения расчетно-графической работы №3


- 6. Считаем перемещения поперечных сечений балки.
- На сколько участков разделили балку?
- На каждом участке действует своя внутренняя сила под действием этой силы, каждый участок балки изменяет свою длину. Определим изменение длины каждого участка балки Δl , мм по формуле: $\Delta l = \frac{\sigma l}{r}$

$$\Delta \ell_1 = \frac{61.\ell_1}{E} = \frac{-50.0,8.10^3}{2.10^5} = -0.2 \text{ mm}$$

$$\Delta \ell_2 = \frac{62.\ell_2}{E} = \frac{-25.0,4}{200} = -0.05 \text{ mm}$$

$$\Delta \ell_3 = \frac{63.\ell_3}{E} = \frac{-7.14.04}{200} = -0.014 \text{ mm}$$

$$\Delta \ell_4 = \frac{64.\ell_4}{E} = \frac{-42.86.0,4}{200} = -0.085 \text{ mm}$$





Алгоритм выполнения расчетно-графической работы №3

 7. Считаем перемещения пограничных поперечных сечений.

$$AA = 0$$

 $AB = AL4 = -0.085 \text{ MM}$
 $AB = AB + Al3 = -0.085 - 0.014 = -0.099 \text{ o}$
 $AF = AB + Dl2 = -0.449 \text{ MM}$
 $AD = AF + Al1 = -0.349 \text{ MM}$

 8. Строим график перемещений пограничных поперечных сечений.

