Работа и мощность

Тема 1.14. Работа и мощность

Иметь представление о работе силы при прямолинейном и криволинейном перемещениях, о мощности полезной и затраченной, о коэффициенте полезного действия.

Знать зависимости для определения силы трения, формулы для расчета работы и мощности при поступательном и вращательном движениях.

Уметь рассчитывать работу и мощность с учетом потерь на трение и сил инерции.




1. Работа постоянной силы на прямолинейном пути

Работа силы в общем случае численно равна произведению модуля силы на длину пройденного пути и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения




- Единицы измерения работы:
- 1 Дж (джоуль)= 1 Н·м; 1 кДж (килоджоуль) = 10³ Дж.





Рассмотрим частные случаи

 1. Силы, совпадающие с направлением перемещения, называются движущими силами. Направление вектора силы совпадает с направлением перемещения.




■ В этом случае $\alpha = 0^{\circ}$ (cos $\alpha = 1$). Тогда W = FS > 0.



Рассмотрим частные случаи

■ 2. Силы, **перпендикулярные** направлению перемещения, **работы не производят.**




■ Сила F перпендикулярна направлению перемещения, $\alpha = 90^{\circ}$ (cos $\alpha = 0$); W = 0.



Рассмотрим частные случаи

 З. Силы, направленные в обратную от направления перемещения сторону, называются силами сопротивления.



- Сила *F* направлена в обратную от перемещения *S* сторону.
- В этом случае, $\alpha = 180^{\circ}$ (cos $\alpha = -1$), следовательно, W = -FS < 0.




2. Работа постоянной силы на криволинейном пути

- Пусть точка **M** движется по дуге окружности и сила **F** составляет некоторый угол **α** с касательной к окружности.
- **Вектор силы** можно разложить **на две** составляющие: **касательную** и **нормальную**.

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_t + \boldsymbol{F}_n.$$

- Определим работу каждой:
- Нормальная составляющая силы Fn всегда направлена перпендикулярно перемещению и, следовательно, работы не производит: W(Fn) = 0.
- Касательная составляющая силы Ft всегда совпадает по направлению с перемещением: W(Ft) = Ftφr.





Работа постоянной силы на криволинейном пути

- Касательную силу *Ft* обычно называют *окружной* силой.
- Работа при криволинейном пути это работа окружной силы: $W(F) = W(F_t)$.
- Произведение окружной силы на радиус называют вращающим моментом: $M_{\rm Bp} = F_t r.$
- Работа силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению вращающего момента на угол поворота: $W(F) = M_{\text{вр}} \varphi$.




3. Работа силы тяжести

■ Работа силы тяжести зависит только от изменения высоты и равна произведению модуля силы тяжести на вертикальное перемещение точки:


$$W(G) = G(h_1 - h_2) = G\Delta h,$$

- lacktriangle где , Δh изменение высоты.
- При опускании работа положительна, при подъеме отрицательна.





Работа силы тяжести




$$W(G) = G(h1-h2) = G\Delta h$$

Работа силы тяжести зависит только от изменения высоты и равна произведению модуля силы тяжести на вертикальное перемещение точки



4. Работа равнодействующей силы


- Под действием системы сил точка массой *m* перемещается из положения *M1* в положение *M2*.
- Работа равнодействующей на некотором перемещении равна алгебраической сумме работ системы сил на том же перемещении.



$$W(F_{\Sigma}) = \sum_{0}^{n} W(F_{k}).$$



Работа равнодействующей силы



Работа равнодействующей на некотором перемещении равна алгебраической сумме работ системы сил на том же перемещении




Контрольные вопросы и задания

- 1. Какие силы называют движущими?
- 2. Какие силы называют силами сопротивления?
- Запишите формулы для определения работы при поступательном и вращательном движениях.
- 4. Какую силу называют окружной? Что такое вращающий момент?
- 5. Сформулируйте теорему о работе равнодействующей.



Примеры решения задач

- Пример 1.
- Тело массой 200 кг поднимают по наклонной плоскости. Определите работу при перемещении на 10 м с постоянной скоростью. Коэффициент трения тела о плоскость f = 0,15.





 1. При равномерном подъеме движущая сила равна сумме сил сопротивления движению. Наносим на схему силы, действующие на тело:

$$egin{align} oldsymbol{F_{ extsf{ iny BB}}} &= oldsymbol{R} + oldsymbol{F_{ extsf{ iny F_{TP}}}} + oldsymbol{G}; \ R &= G_{oldsymbol{y}} = G\coslpha; \ lpha = 45^\circ; \quad oldsymbol{F_{ extsf{ iny F_{TP}}}} &= fR = fG\coslpha; \ \sum_{0}^{n} F_{kx} = 0; \quad F_{ extsf{ iny BB}} = G_{x} + F_{ extsf{ iny F_{TP}}}. \end{aligned}$$

2. Используем теорему о работе равнодействующей:

$$W(F_{IIB}) = W(R) + W(F_{IP}) + W(G);$$

 $W(R) = 0; W(G) = W(G_x).$



 3. Подставляем входящие величины и определяем работу по подъему:

$$W(F_{ exttt{AB}}) = F_{ exttt{TP}} \Delta S + G_x \Delta S; \quad G = mg.$$
 $W(F_{ exttt{AB}}) = fG \cos lpha \Delta S + G \sin lpha \Delta S; \quad \Delta S = 10 \, ext{m}, \quad lpha = 45^{\circ};$


■ Выносим за скобки G = mgи ΔS получим:

$$W(\mathbf{F}_{\text{дв}}) = mg\Delta S(f\cos\alpha + \sin\alpha);$$
 $W(\mathbf{F}_{\text{дв}}) = 200 \cdot 9.81 \cdot 10(0.15 \cdot 0.7 + 0.7);$
 $W(\mathbf{F}_{\text{дв}}) = 15.794 \text{ Дж}.$



Пример 2.

Определите работу силы тяжести при перемещении груза из точки *A* в точку *C* по наклонной плоскости. Сила тяжести тела 1500 H. *AB* = 6 м, *BC* = 4 м.





 1. Работа силы тяжести зависит только от изменения высоты груза. Изменение высоты при перемещении из точки *A* в *C*:

$$\Delta h = h_1 - h_2;$$
 $\Delta h = AB \sin 30^{\circ} - BC \sin 45^{\circ};$ $\Delta h = 6 \cdot 0.5 - 4 \cdot 0.7 = 0.2$ м.


2. Работа силы тяжести:

$$W(G) = G\Delta h = 1500 \cdot 0.2 = 300 \, \text{Дж}.$$



Пример 3.

- Определите работу силы резания за 3 мин.
- Скорость вращения детали 120 об/мин, диаметр обрабатываемой детали 40 мм, сила резания 1 кН.





- 1. Работа при вращательном движении
- где $F_{
 m pes}$ сила резания. $W=F_{
 m pes} rac{d}{2} arphi,$
- 2. Угловая частота вращения 120 об/мин.
- 3. Число оборотов за заданное время составляет z = 120·3 = 360 об.
- φ Угол поворота за это время $\varphi = 2\pi z. \; \varphi = 2\cdot 3,14\cdot 360 = 2261 \; \mathrm{pag}.$
- 4. Работа за 3 мин

$$W_{\rm p} = 1 \cdot 0.02 \cdot 2261 = 45.2 \text{ кДж.}$$