
Ćwiczenie Spanning Tree Protocol

Teoria:)

Protokół Spanning Tree Protocol (STP) stosowany jest w sieciach Ethernet w celu zapobiegania pętlom na poziomie warstwy 2, a także w celu wyboru optymalnych ścieżek przesyłania danych. W protokole STP koszt ścieżki (ang. path cost) odgrywa kluczową rolę w wyborze optymalnego drzewa rozpinającego. Wartość kosztu ścieżki zależy od prędkości łącza.

Zadanie 1

W Packet Tracer zaimplementuj sieć zgodnie z topologią pokazaną na rysunku 1.



Rysunek 1. Topologia sieci

W Packet Tracer zaimplementuj sieć zgodnie z topologią pokazaną na rysunku 1, lub wykorzystaj plik z wdrożoną topologią sieci: cw_10_STP_topologia.pkt

W tabeli 1 przedstawiono adresację dla poszczególnych urządzeń a w tabeli 2 przydział portów do odpowiednich VLAN'ów.

T. L. I. 4 A. L			/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tabela 1. Adresaci	a kombuterow	i przełacznikow	(Interface Vianyy)

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna
SW1	VLAN 99	172.30.99.1	255.255.255.0	-
SW2	VLAN 99	172.30.99.2	255.255.255.0	-
SW3	VLAN 99	172.30.99.3	255.255.255.0	-
PC1	NIC	172.30.10.1	255.255.255.0	172.30.10.254
PC2	NIC	172.30.20.1	255.255.255.0	172.30.20.254
PC3	NIC	172.30.30.1	255.255.255.0	172.30.30.254

Tabela 2. Przynależność portów do VLAN'wo

Porty	VLAN		
SW1 F0/11	VLAN 10		
SW2 F0/11	VLAN 20		
SW3 F0/11	VLAN 30		

Celem ćwiczenia jest skonfigurowanie sieci VLAN oraz połączenia **trunk** pomiędzy przełącznikami, sprawdzenie i skonfigurowanie pierwszorzędnych i drugorzędnych mostów głównych protokołu STP, następnie zoptymalizowanie topologii przełączników za pomocą **Rapid PVST**, **PortFast** i **BPDU guard**.

Wykonaj następujące czynności:

- a. Nazwij przełączniki zgodnie z rysunkiem 1.
- b. Utwórz na wszystkich przełącznikach następujące VLAN'y: 10, 20, 30 i 99.

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# vlan 30
SW1(config-vlan)# vlan 99
```

Te same czynności należy powtórz na Sw2 i Sw3

c. Ustaw na przełącznikach port **fa0/11** na tryb dostępu i przypisz port przełącznika do sieci VLAN zgodnie z tabela 2.2 następnie zweryfikuj konfiguracje.

```
SW1 (config) # interface f0/11
SW1 (config-if) # switchport mode access
SW1 (config-if) # switchport access vlan 10
SW2 (config) # interface f0/11
SW2 (config-if) # switchport mode access
SW2 (config-if) # switchport access vlan 20
SW3 (config) # interface f0/11
SW3 (config-if) # switchport mode access
SW3 (config-if) # switchport mode access
SW3 (config-if) # switchport access vlan 30
```

Weryfikacja: na każdym przełączniku wykonaj:

```
SW1# show vlan brief
```

d. Skonfiguruj porty fa0/1-4 jako trunk

```
SW1 (config) # interface range f0/1-4

SW1 (config-if-range) # switchport mode trunk

SW2 (config) # interface range f0/1-4

SW2 (config-if-range) # switchport mode trunk

SW3 (config) # interface range f0/1-4

SW3 (config-if-range) # switchport mode trunk
```

e. Skonfiguruj adres na interfejsach zarządzania na wszystkich trzech przełącznikach zgodnie z tabela 2.1

```
SW1(config) # interface vlan99
```

```
SW1 (config-if) # ip address 172.30.99.1 255.255.255.0

SW2 (config) # interface vlan99
SW2 (config-if) # ip address 172.30.99.2 255.255.255.0

SW3 (config) # interface vlan99
SW3 (config-if) # ip address 172.30.99.3 255.255.255.0
```

f. Upewnij się, że przełączniki są prawidłowo skonfigurowane poprzez sprawdzenie komunikacji pomiędzy nimi (polecenie ping). Sprawdź konfigurację STP na każdym z przełączników za pomocą polecenia:

```
SW1# show spanning-tree
```

Przeanalizuj status protokołu **STP**, który przełącznik jest **root primary**, a który **root secondary**? Czy dla każdego z **VLAN**;ów sytuacja przedstawia się tak samo?

g. Konfigurowanie trybu STP. Użyj polecenia spanning-tree mode, aby skonfigurować przełączniki tak, żeby używały Rapid PVST jako tryb STP.

```
SW1 (config) # spanning-tree mode rapid-pvst
SW2 (config) # spanning-tree mode rapid-pvst
SW3 (config) # spanning-tree mode rapid-pvst
```

Przeanalizuj status protokołu STP, czy coś się zmieniło?

h. Konfiguracja Spanning Tree i równoważenie obciążenia.

Skonfiguruj **S1**, aby był pierwszorzędnym przełącznikiem głównym dla sieci VLAN 1, 10. Skonfiguruj **S3**, aby był pierwszorzędnym przełącznikiem głównym dla sieci VLAN 20, 30, 99.

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 1,10 root primary
SW3(config)# spanning-tree vlan 20,30,99 root primary
```

Sprawdź konfigurację na każdym z przełączników za pomocą polecenia

```
SW1# show spanning-tree
```

i. Konfiguracja PortFast i BPDU guard na przełącznikach.

```
SW1(config) # interface f0/11

SW1(config-if) # spanning-tree portfast

SW1(config-if) # spanning-tree bpduguard enable

SW2(config) # interface f0/11

SW2(config-if) # spanning-tree portfast

SW2(config-if) # spanning-tree bpduguard enable

SW3(config) # interface f0/11

SW3(config-if) # spanning-tree portfast

SW3(config-if) # spanning-tree bpduguard enable
```

Użyj polecenia **show running-config**, aby sprawdzić konfigurację.

Zadanie 2 - Opcjonalne

- 1. Zapewnij łączność pomiędzy VLAN'ami 10,20,30. Wskazówka: dodaj ruter lub przełącznik warstwy 3 i go skonfiguruj).
- 2. Skonfiguruj komputery PC1,PC2,PC3 i przetestuj łączność pomiędzy nimi.
- 3. Dodatkowo połącz przełączniki z wykorzystaniem portów GigabitEthernet, połączenia skonfiguruj jako trunk.
- 4. Obserwuj zachowanie sieci

Uzupełnienie teoretyczne:

PortFast

Opis działania:

- PortFast powoduje, że porty natychmiast przechodzą do stanu forwarding po aktywacji, bez przechodzenia przez standardowe fazy STP (Listening i Learning). To przyspiesza komunikację dla urządzeń końcowych, takich jak komputery, które nie uczestniczą w procesie STP.
- Ważne: PortFast nie wyłącza STP na porcie jeśli na porcie zostaną odebrane BPDU, port nadal może uczestniczyć w STP lub zareagować zgodnie z konfiguracją BPDU Guard lub BPDU Filter.

Zastosowanie:

- Przyspiesza aktywację portów dla urządzeń końcowych.
- Jest to wygodne rozwiązanie dla portów podłączonych do hostów, które nie biorą udziału w protokole STP, takich jak komputery czy drukarki.
- Włączenie PortFast na porcie

Switch(config-if)# spanning-tree portfast

BPDU Guard

Opis działania:

BPDU Guard służy do natychmiastowego wyłączania portów, które otrzymają BPDU. BPDU
Guard działa jako mechanizm ochrony przed błędną konfiguracją lub próbą podłączenia
przełącznika do portu, który powinien obsługiwać jedynie urządzenia końcowe.

Zastosowanie:

- Idealne rozwiązanie, aby chronić porty przeznaczone dla urządzeń końcowych przed niepożądaną wymianą BPDU (np. w przypadku przypadkowego podłączenia innego przełącznika).
- Zapobiega tworzeniu się pętli w sieci poprzez natychmiastowe wyłączanie portu po wykryciu BPDU.

Konfiguracja na poziomie portu:

Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable