
**Ćwiczenie:** Hyper-V


## Zadania do wykonania

## **ZADANIE 1**


- 1) Instalacja Hyper-V
  - a) Na dysku C: utwórz folder o nazwie Hyper-V, będzie służyć do przechowywania Maszyn Wirtualnych
  - b) W Server Manager wybierz opcję Manager i zainstaluj rolę Hyper-V




c) Wszystkie opcje pozostaw domyśle poza wyborem domyślnego miejsca przechowywania plików VM. Wybierz utworzony wcześniej folder Hyper-V (rys. 2)




d) Na zakończenie instalacji wybierz opcję restartu jeśli to konieczne (rys.3)



- e) Po restarcie systemu masz zainstalowaną rolę Hyper-V
- 2) Poświeć chwilę czasu na zapoznanie się z nawigacją po interfejsie Hyper-V manager. Zapoznaj się z opcjami Hyper-V (Hyper-V settings).
- 3) W opcji Virtual Switch Manager utwórz wirtualny przełącznik o nazwie NET1 (prywatny)
- 4) Utwórz wirtualny komputer o nazwie SVR1 z następującymi parametrami
  - a) Check-box store virtual machine in different location !!!




b) Generacja 1, Pamięć 4 GB, dynamiczna



## c) Sieć NET1



- d) Instalacja systemu z obrazu ISO (c:\Images)
- e) Po utworzeniu komputera wirtualnego otwórz ustawienia i się z nimi zapoznaj
- f) Uruchom komputer wirtualny i zainstaluj system wersji standard Core
- g) Zmień nazwę na **SVR1**, a adres **IP** na 192.168.0.10 maska 255.255.255.0
- h) Po zainstalowaniu komputera wirtualnego zamknij go i utwórz checkpoint produkcyjny o nazwie "Czystysystem"
- 5) Utwórz wirtualny komputer o nazwie **SVR2** z następującymi parametrami
  - a) Check-box store virtual machine in different location!
  - b) Generacja 1, Pamięć 4 GB, dynamiczna
  - c) Sieć NET1
  - d) Brak dysku (zostanie podłączony później)
  - e) Nie podłączamy ISO zainstaluj system później.
- 6) Utwórz dysk twardy typu różnicowego



a) Format vhd



- b) Nazwa dysku: svr2.vhd
- c) Lokalizacja Folder "Virtual Hard Disks" (należy utworzyć) w folderze c:\hyper-v\SVR2
- d) Dysk parent C:\Images\W2022HD.vhd



e) Podłącz dysk do wirtualnego komputera SVR2



- f) Uruchom komputer wirtualny i dokończ konfigurację.
- g) Zmień nazwę na **SVR2** a adres IP na 192.168.0.11 maska 255.255.255.0
- h) Po zainstalowaniu komputera wirtualnego zamknij go i utwórz checkpoint produkcyjny o nazwie "CzystySystem"