## **Ćwiczenie 1**

#### Zestaw laboratoryjny


Virtual BOX - HotKey : Prawy control

Ctrl-Alt-Del -> HotKye Del

FullScreen -> HotKye F

#### AutoSkalowanie -> HotKye Y

Na poniższym schemacie (rys. 1) przedstawiony został zestaw laboratoryjny na którym będą wykonywane ćwiczenia.



Rys. 1. Schemat wirtualnej sieci laboratoryjnej

DC1: Windows Server 2022, kontroler domeny

Adresacja IP 172.16.0.10/16 , Brama domyślna 172.16.0.1, DNS 127.0.0.1

SVR1: Windows Server 2022, członek domeny

Adresacja IP 172.16.0.11/16 , Brama domyślna 172.16.0.1, DNS 172.16.0.10

SVR2: Windows Server 2022, członek domeny

Adresacja IP 172.16.0.12/16 , Brama domyślna 172.16.0.1, DNS 172.16.0.10

**SVR3**: System Windows Server 2022 – zainstalowany , bez wstępnej konfiguracji

**SVR5**: Komputer bez systemu ( w napędzie DVD znajduje się płyta instalacyjna z Windows 2022)

### UWAGI dotyczące haseł i użytkowników:

Hasło domenowe: Pa55w.rd (administrator)

Hasło lokalne: Pa\$\$w0rd (administrator)

# Zadania do wykonania

# **Zadanie 1:** Zapoznaj się ze środowiskiem wirtualnym :

Wymagana systemy: DC1,SVR1,SVR2

- 1. Uruchom system **DC1** i zaloguj się do niego.
- 2. Sprawdź adresację IP czy jest zgodna z dokumentacją.
- 3. Poświęć kilka minut na przejrzenie opcji i zapoznanie się z **Server Managerem**.
- 4. Uruchom PowerShell i wydaj następujące komendy

```
Get-ADForest
Get-ADDomain
Get-NetIPConfiguration
Get-ADUser (jaki parameter jest obligatoryjny ?)
```

## Poeksperymentuj:

```
Get-ADuser -filter {name -like "a*"}
Get-ADuser -filter {name -like "a*"} | FT
```

#### Poeksperymentuj z

Get-ADComputer

Wyświetl wszystkie komputery których nazwy zaczynają się na SVR

Wykonaj: \$env:computername

## Poeksperymentuj:

```
Get-Command -Verb Get -Noun *netip*
Get-Help Get-NetIPAddress -ShowWindow
```

- 5. **Uruchom system SVR1** i zaloguj się do niego jako administrator domeny.
- 6. Sprawdź adresację IP czy jest zgodna z dokumentacją.
- 7. Uruchom **powershell** i sprawdź czy masz "połączenie" z kontrolerem domeny

### Test-ComputerSecureChannel

8. Sprawdź z wykorzystaniem **GUI** a następnie PowerShell (Get-LocalGroupMember) kto jest członkiem lokalnych grup

```
Administrators
Users
```

- 9. Uruchom system **SVR2** i zaloguj się do niego jako administrator domeny. Powtórz na **SVR2** kroki **6-8** i wyłącz system **SVR2.**
- 10. Wyłącz SVR1 i SVR2.

# **Zadanie 2:** Instalacja serwera CORE na systemie SVR5 i dodanie go do domeny

- 1. Uruchom komputer wirtualny SVR5.
- 2. Zainstaluj wersję Core, standard (bez GUI) podaj hasło **Pa\$\$w0rd**, jako hasło lokalnego administratora. ( UWAGA ! instalacja zajmuje trochę czasu więc możesz rozpocząć zadanie 3 a później kontynuować , zadanie 2 )

## Uruchom sconfig i:

a. Skonfiguruj następującą adresację IP:

IP: 172.16.0.15
Maska: 255.255.0.0
Brama: 172.16.0.1
DNS: 172.16.0.10

Przetestuj "ping" do DC1

- b. Zmień nazwę na SVR5
- c. Dodaj komputer do domeny keja.msft
- d. Zaloguj się do SVR5 jako administrator domeny.
- 3. Uruchom **powershell** i sprawdź czy masz "połączenie" z kontrolerem domeny

```
Test-ComputerSecureChannel
```

4. Sprawdź zainstalowane funkcjonalności i role

```
Get-WindowsFeature
Get-WindowsFeature RSAT*
```

5. Zainstaluj funkcjonalność służącą do zarządzania AD z wykorzystaniem PowerShell


#### Podpowiedź:

```
Get-WindowsFeature *RSAT-AD-p* ,
Install-WindowsFeature
```

- 6. Sprawdź czy operacja się powiodła: np. uruchom komendę Get-ADComputer filter \*
- 7. Zainstaluj server DNS
- 8. Spróbuj zarządzać serwerem DNS zainstalowanym na SVR5 z narzędzi GUI na **DC1**, w tym celu uruchom na DC1 DNS Management i zarządzaj serwerem SVR5

# **Zadanie 3:** Wstępna konfiguracja systemu Windows SERVER i dodanie komputera do domeny.

- 1. Uruchom system Wirtualny SVR3 i ustal hasło lokalnego Administratora na o Pa\$\$w0rd
- 2. Dokonaj wstępnej konfiguracji IPv4
  - Wyłącz protokół IPv6
  - Adres IP: 172.16.0.13/16 jeśli robisz na SVR3
  - brama domyślna: 172.16.0.1, DNS: 172.16.0.10
- 3. Przetestuj komunikację (ping) do DC1
- 4. Włącz Remote Desktop
- 5. Dodaj lokalnego użytkownika o nawie LocalUser
- 6. Dodaj komputer **SVR3** do domeny **Keja.msft**, zmieniając jego nazwę na **SVR3**.
- 7. Zaloguj się do DC1 i z DC1 korzystając ze zdalnego pulpitu (RDP) połącz się z SVR3
- 8. Na SVR3 zainstaluj narzędzia do zdalnej Administracji Domena AD (RSAT)
- 9. Na SVR3 zainstaluj Server DHCP (nie dokonuj żadnej konfiguracji)
- 10. W Server manager wejdź w opcję ALL Servers i korzystając z Add Servers (patrz rysunek 2) dodaj Server **SVR3**. Co się zmieniło w wyglądzie Server managera , do czego masz dostęp, czym możesz zarządzać.



Rys. 2. All Servers

11. Krok opcjonalny: na SVR3 uruchom program sysprep z opcją generalize i reboot.

## Zadanie 4: Zakończenie pracy

- Wyłącz zdalnie komputer SVR5
- Wyłącz zdalnie komputer SVR3

UWAGA! Po zakończonej instalacji SVR5 wyłącz komputer i wykonaj migawkę nazwij ją Domena Przywróć z migawek INIT komputery DC1, SVR1,SVR2,SVR3