



Podstawy Informatyki

Katedra Telekomunikacji, EiT

dr inż. Jarosław Bułat (c)

kwant@agh.edu.pl





Plan prezentacji

- » Przeciążenie/przeładowanie
- » Referencja
- » Konstruktor kopiujący
- » Dziedziczenie
- » Konstruktor klasy bazowej
- » wskaźnik this



Przeciążenie czy przeładowanie? ang. overloading



- » Możliwość zdefiniowania wielu funkcji/metod o tych samych nazwach w ramach tego samego zasięgu:
 - wspólna nazwa
 - różne argumenty
 - różne implementacje
 - wykonywana implementacja zależna jest od sposobu wywołania
 - przykład statycznego polimorfizmu

polimorfizm (*wielopostaciowość*) Pozwala programiście używać zmiennych, funkcji, wartości na kilka różnych sposobów: jeden interfejs dla wielu różnych rzeczy



```
#include <stdio.h>
class MyPrint {
   public:
     void print(int var) {
        printf("int: %d\n", var);
     void print(float var) {
        printf("float: %f\n", var);
};
int main() {
   MyPrint p;
   p.print(123);
   p.print(0.12f);
   p.print(0.12);
```

» Dwie metody, takie same nazwy, różne argumenty (ten sam zasięg)



```
#include <stdio.h>
class MyPrint {
   public:
     void print(int var) {
        printf("int: %d\n", var);
     void print(float var)
        printf("float: %f\n", var);
};
int main() {
  MyPrint p;
  p.print(123);
  p.print(0.12f);
  p.print(0.12);
```

Dwie metody, takie same nazwy, różne argumenty (ten sam zasięg) Implementacja obu metod różni się



```
#include <stdio.h>
class MyPrint {
  public:
     void print(int var) {
        printf("int: %d\n", var);
     void print(float var) {
        printf("float: %f\n", var);
};
int main() {
  MyPrint p;
   p.print(123);
  p.print(0.12f);
   p.print(0.12);
```

- » Dwie metody, takie same nazwy, różne argumenty (ten sam zasięg)
- » Implementacja obu metod różni się
- » Podczas wywołania wybierana jest implementacja pasująca do wzorca argumentów



```
#include <stdio.h>
class MyPrint {
  public:
     void print(int var) {
        printf("int: %d\n", var);
     void print(float var) {
        printf("float: %f\n", var);
};
int main() {
  MyPrint p;
   p.print(123);
  p.print(0.12f);
   p.print(0.12);
```

- » Dwie metody, takie same nazwy, różne argumenty (ten sam zasięg)
- » Implementacja obu metod różni się
- » Podczas wywołania wybierana jest implementacja pasująca do wzorca argumentów



```
#include <stdio.h>
class MyPrint {
  public:
     void print(int var) {
        printf("int: %d\n", var);
     void print(float var) {
        printf("float: %f\n", var);
};
int main() {
  MyPrint p;
   p.print(123);
  p.print(0.12f);
   p.print(0.12);
```

- » Dwie metody, takie same nazwy, różne argumenty (ten sam zasięg)
- » Implementacja obu metod różni się
- » Podczas wywołania wybierana jest implementacja pasująca do wzorca argumentów



```
#include <stdio.h>
class MyPrint {
  public:
     void print(int var) {
        printf("int: %d\n", var);
     void print(float var) {
        printf("float: %f\n", var);
};
int main() {
  MyPrint p;
   p.print(123);
  p.print(0.12f);
   p.print(0.12);
```

- » Dwie metody, takie same nazwy, różne argumenty (ten sam zasięg)
- » Implementacja obu metod różni się
- » Podczas wywołania wybierana jest implementacja pasująca do wzorca argumentów

```
ex1.cc:17:17: error: call of overloaded 'print(double)' is ambiguous p.print(0.12); ex1.cc:5:14: note: candidate: void void print(int var){ ex1.cc:9:14: note: candidate: void void print(float var){
```





```
#include <stdio.h>

class MyPrint {
   public:
     void print(void);
     void print(int a);
     void print(float a);
     void print(int a, int b);
     void print(char a, int b);
     void print(int a, char b);
};
```

» W języku C++ metodę lub funkcję można przeciążyć po:





```
#include <stdio.h>

class MyPrint {
   public:
     void print(void);
     void print(int a);
     void print(float a);
     void print(int a, int b);
     void print(char a, int b);
     void print(int a, char b);
};
```

W języku C++ metodę lub funkcję można przeciążyć po:

 typie argumentów





```
#include <stdio.h>

class MyPrint {
   public:
     void print(void);
     void print(int a);
     void print(float a);
     void print(int a, int b);
     void print(char a, int b);
     void print(int a, char b);
};
```

- » W języku C++ metodę lub funkcję można przeciążyć po:
 - typie argumentów
 - liczbie argumentów





```
#include <stdio.h>

class MyPrint {
   public:
     void print(void);
     void print(int a);
     void print(float a);
     void print(int a, int b);
     void print(char a, int b);
     void print(int a, char b);
};
```

- » W języku C++ metodę lub funkcję można przeciążyć po:
 - typie argumentów
 - liczbie argumentów
 - kolejności argumentów





```
#include <stdio.h>

class MyPrint {
   public:
     void print(void);
     void print(int a);
     void print(float a);
     void print(int a, int b);
     void print(char a, int b);
     void print(int a, char b);
};
```

- » W języku C++ metodę lub funkcję można przeciążyć po:
 - typie argumentów
 - liczbie argumentów
 - kolejności argumentów
- » Nie można przeciążyć po:
 - nazwie argumentu
 - zwracanym typie
 - zwracanej liczbie wartości



» Uniwersalna klasa <mark>Vector</mark>

```
#include <stdio.h>
class Vector {
  public:
     Vector(double);
     Vector(double, double);
     Vector(double, double, double);
     double abs(void);
  private:
     double *data_;
     size t dimension;
};
```





```
#include <stdio.h>
class Vector {
  public:
     Vector(double);
     Vector(double, double);
     Vector(double, double, double);
     double abs(void);
  private:
     double *data_;
     size t dimension;
};
```

- Uniwersalna klasa Vector
- » Obiekt tej klasy mogę powołać na trzy sposoby



```
#include <stdio.h>
class Vector {
  public:
     Vector(double);
     Vector(double, double);
     Vector(double, double, double);
     double abs(void);
  private:
     double *data_;
     size t dimension;
};
int main() {
  Vector r1(0.0);
                              // R1
  Vector r2(1.0, 1.0); // R2
  Vector r3(0.1, 0.2, 0.3);
                              // R3
```

- » Uniwersalna klasa <mark>Vector</mark>
- » Obiekt tej klasy mogę powołać na trzy sposoby w zależności od użytego konstruktora w przestrzeni odpowiednio:
 - R^1
 - $-R^2$
 - R^3



```
#include <stdio.h>
class Vector {
  public:
     Vector(double);
     Vector(double, double);
     Vector(double, double, double);
     double abs(void);
  private:
     double *data_;
     size t dimension;
int main() {
  Vector r1(0.0);
                              // R1
  Vector r2(1.0, 1.0);
                              // R2
  Vector r3(0.1, 0.2, 0.3);
                              // R3
```

- » Uniwersalna klasa <mark>Vector</mark>
- » Obiekt tej klasy mogę powołać na trzy sposoby w zależności od użytego konstruktora w przestrzeni odpowiednio:
 - R^1
 - R^2
 - R^3
 - Każdy konstruktor zarezerwuje miejsce na dane w **data**_ oraz zachowa rozmiar przestrzeni
 - abs(...) zwróci poprawnąwartość w zależności od danychi wymiaru przestrzeni



```
#include <stdio.h>
class Vector {
  public:
     Vector(double);
     Vector(double, double);
     Vector(double, double, double);
     double abs(void);
  private:
     double *data_;
     size t dimension;
};
int main() {
  Vector r1(0.0);
                              // R1
  Vector r2(1.0, 1.0); // R2
  Vector r3(0.1, 0.2, 0.3);
                              // R3
```

- » Przykład polimorfizmu
- » Jedna klasa
- Przeciążony konstruktor pozwala utworzyć obiekty w różnych przestrzeniach
- » Jedna metoda oblicza wynik na różne sposoby, w zależności od danych (w tym przypadku od rozmiaru przestrzeni)



quiz PI10_overl

socrative.com

- login
- student login

Room name:

KWANTAGH



Referencja vs wskaźnik

czym się różnią?



Referencja

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   int a = 0;
   int &b = a;

   cout << a << endl;
   b = 10;
   cout << a << endl;
   cout << b << endl;
}</pre>
```

- » Zmienną referencyjną można traktować jak drugą nazwę dla zmiennej (lub jej alias)
- » Działanie podobne do zmiennej wskaźnikowej ale z wieloma ograniczeniami - jest bezpieczniejsza w użyciu
- » Skoro **b** i **a** są tym samym to wynik działania:

0 10

10

» Łatwo używać (brak *&)



Referencja

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int a = 0;
  int \&b = a;
  cout << a << endl;
  b = 10;
  cout << a << endl;
  cout << b << endl,
  int &c;
```

» Zmienna referencyjna musi być zainicjalizowana

```
-error: 'c' declared as reference but
not initialized
  int &c;
```



Referencja

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int a = 0;
  int \&b = a;
  cout << a << endl;
  b = 10;
  cout << a << endl;
  cout << b << endl;
  int c;
  \&b = c;
```

- Zmienną referencyjną nie można ponownie zainicjalizować (przypisać do innej zmiennej)
 - nie można jej więc
 "przestawić" na nieistniejącą
 zmienną (jak wskaźnik)
 - nie można użyć na nieistniejącym obiekcie (nie może być NULL)



Referencja - przykład

```
#include <iostream>
using namespace std;
void ref(int &arg) {
  arg++;
int main() {
  int a = 0;
  cout << a << endl;
  ref(a);
  cout << a << endl;
```

- » Najczęściej wykorzystuje się dla argumentów funkcji
- » Zmienna arg w funkcji jest tym samym czym zmienna a
- Zmiany zmiennej arg są odzwierciedlane na zmiennej a
- » Nie ma kopiowania przez argument (szybko przy dużych obiektach)
- » Rezultat: 0\n 1\n
- » Zaleta: łatwe w użyciu + bezp.
- » Wada: patrząc na wywołanie nie wiem czy przez kopię czy przez referencję





Referencja - przykład

```
#include <iostream>
using namespace std;
int ref(const int &arg) {
  return arg+1;
int main() {
  int a = 0;
  cout << a << endl;
  cout << ref(a) << endl;
```

- » Można zabronić modyfikacji "referowanej" zmiennej
- » Rezultat będzie taki sam jak podczas przekazywania argumentu przez kopię
- » Zaleta użycia referencji to brak kopiowania (szybkie przy dużych obiektach)



Referencja - porównanie

```
#include <iostream>
using namespace std;
int ref(const int &arg) {
  return arg+1;
int main() {
  int a = 0;
  cout << a << endl;
  cout << ref(a) << endl;
  cout << a << endl;
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
void ref(int *arg) {
  (*arg)++;
  // *arg++; ERROR !!!
int main() {
  int a = 0;
  cout << a << endl;
  ref(&a);
  cout << a << endl;
```

- » Wykorzystanie referencji jest prostsze niż wskaźników
- » Mniejsza możliwość popełnienia błędu



quiz Pl10 ref

socrative.com

- login
- student login

Room name:

KWANTAGH



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Intencją jest utworzenie klasy, dodającej N-wymiarowe wektory (na razie N=1)
- » Klasa dynamicznie rezerwuje i zwalnia pamięć dla danych
- » Metoda add(...) wykonuje dodawanie dwóch zmiennych



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data_+*(arg.data_);
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- » Intencją jest utworzenie klasy, dodającej N-wymiarowe wektory (na razie N=1)
- » Klasa dynamicznie rezerwuje i zwalnia pamięć dla danych
- » Metoda add(...) wykonuje dodawanie dwóch zmiennych
 - pierwszy składnik to dane z obiektu tej klasy
 - drugi składnik to dane z obiektu przekazanego przez argument



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

```
Problem:
1
*** Error in
'/Pl/lab_10_overload_inheritance/ex
04': double free or corruption
```

(fasttop): 0x0000000002245c40 ***

====== Backtrace: ======



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

» Problem:

- Program poprawnie zadziałał ale potem wykonał niedozwoloną operację
- » Dlaczego?



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;</pre>
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data_**(arg.data_);
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

I. Konstruktor a: New: 0x861c20



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
       data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- 1. Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor b: New: 0x862c50



```
class Vector {
  public:
     double *data_;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;</pre>
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data_+*(arg.data_);
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- 1. Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor b: New: 0x862c50
- Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) b

niejawnie wykonywana zostanie operacja przypisania:

-Vector arg(b);

w przypadku obiektów, skopiowane zostaną składowe b.* do odpowiednich składowych arg.* czyli: arg.data_ = b.data_

tylko wskaźniki zostaną skopiowane



};

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data_ = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;</pre>
     ~Vector() {
          cout << data << endl;
          delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data_+*(arg.data_);
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor **b**: **New: 0x862c50**
- Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) **b**
 - arg jest kopią b, wartość data_: a. 0x862c50 (czyli taka jak w obiekcie **b**)



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data_ = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data_+*(arg.data_);
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- 1. Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor b: New: 0x862c50
- Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) b
 - a. arg jest kopią b, wartość data_:
 0x862c50 (czyli taka jak w obiekcie b)



};

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data_ = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;</pre>
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data_+*(arg.data_);
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor **b**: **New: 0x862c50**
- Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) **b**
 - arg jest kopią b, wartość data_: 0x862c50 (czyli taka jak w obiekcie **b**)
 - wykonuje dodawanie b.
 - niszczy obiekt arg (wychodzi z zasięgu)



};

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data_ = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;</pre>
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor **b**: **New: 0x862c50**
- Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) **b**
 - arg jest kopią b, wartość data_: 0x862c50 (czyli taka jak w obiekcie **b**)
 - wykonuje dodawanie b.
 - niszczy obiekt arg (wychodzi z zasięgu)
 - arg jest objektem więc wykonywany jest destruktor



Problem

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;</pre>
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor **b**: **New: 0x862c50**
 - Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) **b**
 - a. <mark>arg</mark> jest kopią <mark>b</mark>, wartość data_: 0x862c50 (czyli taka jak w obiekcie **b**)
 - wykonuje dodawanie b.
 - niszczy obiekt arg (wychodzi z zasięgu)
 - arg jest objektem więc wykonywany jest destruktor:

zwalnia **0x862c50**



};

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data_+*(arg.data_);
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Konstruktor a: New: 0x861c20
- 2. Konstruktor **b**: **New: 0x862c50**
- Metoda add(...) otrzymuje kopię zmiennej (obiektu) **b**
 - arg jest kopią b, wartość data_: 0x862c50 (czyli taka jak w obiekcie **b**)
 - wykonuje dodawanie
 - niszczy obiekt arg (wychodzi z zasięgu)
 - arg jest objektem więc wykonywany jest destruktor: zwalnia 0x862c50
- Niszczony jest obiekt **b** czyli zwalniana pamięć 0x862c50 !!!!!



```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data_ = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- Konstruktor a: New: 0x861c20
- Konstruktor b: New: 0x862c50
- 3. Rezultat:
 - a. dwukrotnie zwalniana pamięć o adresie 0x862c50
 - b. podczas drugiego wywołania
 OS wykrywa niedozwoloną
 operację i zgłasza wyjątek
 - c. nie dochodzi do wykonania destruktora na obiekcie **a** ponieważ proces został zatrzymany



Rozwiązanie

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
       data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

» Przekaż <mark>wskaźnik</mark> zamiast obiektu



Rozwiązanie

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
       data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- » Przekaż wskaźnik zamiast obiektu
- » Przekaż referencję zamiast obiektu



Rozwiązanie

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
        cout << data << endl;
     ~Vector() {
         cout << data << endl;
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- » Przekaż wskaźnik zamiast obiektu
- » Przekaż referencję zamiast obiektu
- » Utwórz konstruktor kopiujący



Rozwiązanie - wskaźnik

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {
         delete data;
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {
       delete data;
     double add(Vector *arg){
       return *data +*(arg->data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(8b) << endl;
```



Rozwiązanie - referencja

- Minimalne różnice
 w stosunku do oryginalnego
 kodu
- » Duża czytelność kodu
- » Referencja (jak i wskaźnik) jest niszczony na końcu bloku (końcu metody add()) ale to nie wyzwala destruktora oryginalnego obiektu

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {
        delete data ;
     double add(Vector & arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```



Rozwiązanie - konstruktor kopiujący

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;</pre>
```

» Dodaj konstruktor kopiujący aby podczas wyrażenia

Vector arg(b);

poprawnie utworzył nowy obiekt



Rozwiązanie - konstruktor kopiujący

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data = new double;
        *data = data;
     Vector(const Vector &copy);
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- » Konstruktor kopiujący:
 - zarezerwuj nową pamięć
 - skopiuj zawartość danych z kopiowanego obiektu do nowego

```
Vector::Vector(const Vector &copy){
  data_ = new double;
  memcpy(data_, copy.data_, sizeof(double));
}
```

W rezultacie, podczas tworzenia obiektu **arg** zostanie przydzielona nowa pamięć a zawartość danych z obiektu **b** zostanie do niego skopiowana



Rozwiązanie - konstruktor kopiujący

```
class Vector {
  public:
     double *data ;
     Vector(double data) {
        data_ = new double;
        *data = data;
     Vector(const Vector &copy);
     ~Vector() {delete data ;}
     double add(Vector arg){
        return *data +*(arg.data );
};
int main() {
  Vector a(0.0);
  Vector b(1.0);
  cout << a.add(b) << endl;
```

- » Konstruktor kopiujący to specjalny konstruktor
- Zawsze przyjmuje tylko jeden argument - referencję do typu klasy w której jest zdefiniowany
- Jeżeli sami go nie utworzymy, zrobi to automatycznie kompilator ale ograniczy się do kopiowania składowych
- » Konstruktor jest wywoływany jeżeli inicjalizujemy obiekt innym obiektem tej samej klasy:

T obj0; T obj1(obj0);



quiz Pl10 cc

socrative.com

- login
- student login

Room name:


KWANTAGH



Dziedziczenie esencja OOP



- » Mechanizm współdzielenia funkcjonalności pomiędzy klasami czyli ponowne użycie kodu
- » Jeżeli dwie klasy wykonują podobne czynności, możemy wyekstrahować wspólną część i uczynić ją klasą bazową po której będą dziedziczyć obie klasy
- » A jest klasą podstawową, po której dziedziczy klasa B (klasa pochodna)
- » Klasa B rozszerza klasę A
- » W obiektach klasy B możemy wykorzystywać składowe (zmienne, metody) klasy A
- » Z jednej klasy bazowej możemy uzyskać wiele klas pochodnych
- » C++ pozwala na wielokrotne dziedziczenie: po kilku klasach podstawowych








- » Zależność pomiędzy klasami bazowymi i pochodnymi tworzy hierarchię klas
- » Hierarchia klas jest niezmienna jest ustalana podczas kompilacji
- » Klasy pochodne otrzymają atrybuty klasy podstawowej, mogą dodawać własne składowe
- » Dopuszczalne jest nadpisywanie metod (zmianę implementacji) klasy podstawowej
- » Istnieje możliwość ograniczenie widoczności składowych klasy podstawowej w klasie pochodnej






- » Animal: klasa podstawowa (bazowa)
- » Dog: klasa pochodna




» Dwie klasy pochodne z jednej klasy bazowej





Multiple Inheritance



- » Dziedziczenie wielokrotne
- » Dwie klasy podstawowe
- » Klasa pochodna może używać funkcjonalności obu



quiz PI10_001

socrative.com

- login
- student login

Room name:

KWANTAGH



```
class A {
   public:
      int a;
   protected:
      int aa;
   private:
      int aaa;
};
class B : public A {
   public:
      int b;
   private:
      void f(void) {
        a = 10;
        aa = 20;
        // aaa = 30;
```

- » Klasa B (pochodna) dziedziczy po klasie A (podstawowej)
- » Klasa podstawowa musi być wcześniej zadeklarowana



```
class A {
   public:
      int a:
   protected:
      int aa;
   private:
      int aaa;
};
class B : public A {
   public:
      int b;
   private:
      void f(void) {
         a = 10;
        aa = 20;
         // aaa = 30;
```

- » Klasa B (pochodna) dziedziczy po klasie A (podstawowej)
- » Klasa podstawowa musi być wcześniej zdefiniowana
- Dowolne metody klasy pochodnej mogą odnosić się do dowolnych składowych publicznych i chronionych klasy bazowej, tak jak do swoich składowych
- » Dostępu do składowych prywatnych nie ma



int main() {

B obj;

obi.a = 1;

obi.b = 1;

-// obj.aa = 1;

-// obi.aaa = 1;

```
class A {
  public:
     protected:
     int aa; ←--
  private:
     int aaa;
};
class B : public A {
  public:
     int b;
  private:
     void f(void) {
        a = 10;
        aa = 20;
        // aaa = 30;
```

```
» Z poziomu zasięgu obiektu, dostęp 
jest tylko do składowych publicznych
```

Deklarując obiekt klasy pochodnej
 (B) można "sięgnąć" publicznych
 składowych klasy podstawowej tego
 obiektu (A) tak jak składowych
 publicznych obiektu B



```
#include <iostream>
using namespace std;
class CDROM {
  public:
     void eject();
     char *read();
};
class <a href="CDROM">CDROM</a>{
  public:
     void write(char *);
```

```
int main() {
  char tab[650];
  CDROM cd;
  cd.eject();
  cd.read();
  CDRW cdrw;
  cdrw.eject();
  cdrw.read();
  cdrw.write(tab);
```

Klasa pochodna używa implementacji z klasy podstawowej



```
int main() {
#include <iostream>
                                          char tab[650];
using namespace std;
                                          CDROM cd;
                                          cd.eject();
class CDROM {
                                          cd.read();
  public:
     void eject();
                                          CDRW cdrw;
     char *read();
                                           cdrw.eject();
};
                                           cdrw.read();
                                           cdrw.write(tab);
class CDRW: public
CDROM{
  public:
     void write(char *);
};
```

Klasa pochodna używa implementacji z klasy podstawowej




```
int main() {
#include <iostream>
                                           char tab[650];
using namespace std;
                                           CDROM cd;
                                          cd.eject();
class CDROM {
                                           cd.read();
  public:
     void eject();
                                           CDRW cdrw;
     char *read();
                                           cdrw.eject();
};
                                           cdrw.read();
                                           cdrw.write(tab);
class CDRW: public
CDROM{
  public:
     void write(char *);
     char *read();
};
```

» Klasa pochodna może "przykryć" definicje komponentu klasy bazowej nawet tego samego typu (bez przeciążenia)





```
#include <iostream>
using namespace std;
class CDROM {
  public:
     void eject();
     char *read();
};
class CDRW: public
CDROM{
  public:
     void write(char *);
     char *read();
};
```





quiz PI10_002

socrative.com

- login
- student login

Room name:

KWANTAGH



Konstruktor mojego konstruktora

jest moim przyjacielem :-)



```
class CDROM {
  public:
     CDROM(){}
     void printVendor(){
       cout << "vendor:" << endl;
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(){}
int main() {
  CDRW cdrw;
  cdrw.printVendor();
```

- » Rozważmy prosty przypadek
- » Klasa bazowa
- » Klasa pochodna
- » Konstruktory "puste"



```
class CDROM {
  public:
     CDROM(){}
     void printVendor(){
        cout << "vendor:" << endl;
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(){}
};
int main() {
  CDRW cdrw;
  cdrw.printVendor();
```

- » Klasa bazowa
- » Klasa pochodna
- » Konstruktory "puste"
- » Obiekt klasy tworzony bez żadnej inicjalizacji





```
class CDROM {
   public:
     CDROM(){}
     void printVendor(){
         cout << "vendor:" << endl;
};
class <a href="CDRW">CDRW</a> : public CDROM{
   public:
     CDRW(){}
};
int main() {
  CDRW cdrw;
   cdrw.printVendor();
```

- » Klasa bazowa
- » Klasa pochodna
- » Konstruktory "puste"
- » Obiekt klasy tworzony bez żadnej inicjalizacji
 - Metoda wywołana na obiekcie klasy pochodnej jest metoda klasy bazowej



```
class CDROM {
  private:
     string vendor;
  public:
     CDROM(string vendor);
     void printVendor(){
        cout << "vendor:" << endl;</pre>
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(string);
};
int main() {
  CDRW cdrw("TEAC");
  cdrw.printVendor();
```

- » Klasa bazowa ma składową prywatną
 - konstruktor ją inicjalizuje
- » Klasa pochodna nie ma dostępu do prywatnych składowych klasy bazowej



```
class CDROM {
  private:
     string vendor;
  public:
     CDROM(string vendor);
     void printVendor(){
        cout << "vendor:" << endl;</pre>
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(string);
};
int main() {
  CDRW cdrw("TEAC");
  cdrw.printVendor();
```

- » Klasa bazowa ma składową prywatną
 - konstruktor ją inicjalizuje
- Klasa pochodna nie ma dostępu do prywatnych składowych klasy bazowej
- » Jak zainicjalizować vendor_ z poziomy konstruktora klasy pochodnej???



```
class CDROM {
  private:
     string vendor;
  public:
     CDROM(string vendor);
     void printVendor(){
        cout << "vendor:" << endl;
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(string);-
};
int main() {
  CDRW cdrw("TEAC");
  cdrw.printVendor();
```

```
CDROM::CDROM(string vendor) :
    vendor_(vendor){
}

CDRW::CDRW(string vendor) :
    CDROM(vendor) {
}
```

» Konstruktor klasy podstawowej inicjalizuje vendor_ listą inicjalizacyjną



```
class CDROM {
  private:
     string vendor;
  public:
     CDROM(string vendor);
     void printVendor(){
        cout << "vendor:" << endl;</pre>
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(string);
};
int main() {
  CDRW cdrw("TEAC");
  cdrw.printVendor();
```

```
CDROM::CDROM(string vendor) :
    vendor_(vendor){
}

CDRW::CDRW(string vendor) :
    CDROM(vendor) {
}
```

- » Konstruktor klasy podstawowej inicjalizuje vendor_ listą inicjalizacyjną
- Konstruktor klasy pochodnej wywołuje jawnie konstruktor klasy podstawowej przekazując parametr do inicjalizacji



```
class CDROM {
  private:
     string vendor;
  public:
     CDROM(string vendor);
     void printVendor(){
        cout << "vendor:" << endl;</pre>
};
class CDRW : public CDROM{
  public:
     CDRW(string);
};
int main() {
  CDRW cdrw("TEAC");
  cdrw.printVendor();
```

```
CDROM::CDROM(string vendor) :
    vendor_(vendor){
}

CDRW::CDRW(string vendor) :
    CDROM(vendor) {
}
```

- » Konstruktor klasy podstawowej inicjalizuje vendor_ listą inicjalizacyjną
- Konstruktor klasy pochodnej wywołuje jawnie konstruktor klasy podstawowej przekazując parametr do inicjalizacji



- » Wygląda podobnie jak lista inicjalizacyjna
- » Mogę wywołać dowolny (przeciążony) konstruktor klasy podstawowej
- » Mogę przekazać dowolną liczbę danych
- » Z poziomu klasy pochodnej mogę w pełni zainicjalizować klasę podstawową już w konstruktorze
- » Mogę jawnie wywołać konstruktor » klasy podstawowej

```
CDROM::CDROM(string vendor) :
    vendor_(vendor){
}

CDRW::CDRW(string vendor) :
    CDROM(vendor) {
}
```

- Konstruktor klasy podstawowej inicjalizuje vendor_ listą inicjalizacyjną
- Konstruktor klasy pochodnej wywołuje jawnie konstruktor klasy podstawowej przekazując parametr do inicjalizacji



quiz PI10_003

socrative.com

- login
- student login

Room name:

KWANTAGH



Wskaźnik "this"



```
class CDROM {
  public:
     void printThis(){
        cout << this << endl;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.printThis();
  cout << &cdrom << endl;
  CDROM cdrom1;
  cdrom1.printThis();
  cout << &cdrom1 << endl;</pre>
```

- » "this" jest wskaźnikiem na obiekt
- » Można go użyć w metodach klasy, this dotyczy konkretnego obiektu na którym metoda została wywołana



```
class CDROM {
  public:
     void printThis(){
        cout << this << endl;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.printThis();
  cout << &cdrom << endl;
  CDROM cdrom1;
  cdrom1.printThis();
  cout << &cdrom1 << endl;</pre>
```

- » "this" jest wskaźnikiem na obiekt
- » Można go użyć w metodach klasy, this dotyczy konkretnego obiektu na którym metoda została wywołana
- » Rezultat:

0x7fff4ad3970x7fff4ad3970x7fff4ad3970x7fff4ad397



```
class CDROM {
  public:
     void printThis(){
       cout << this << endl;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.printThis();
  cout << &cdrom << endl;
  CDROM cdrom1;
  cdrom1.printThis();
  cout << &cdrom1 << endl;
```

- » "this" jest wskaźnikiem na obiekt
- » Można go użyć w metodach klasy, this dotyczy konkretnego obiektu na którym metoda została wywołana
- » Rezultat:

```
0x7fff4ad39710
0x7fff4ad39710
0x7fff4ad39730
0x7fff4ad39730
```

Do czego może się to przydać?





» Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji





```
class CDROM {
    private:
        string vendor; // not vendor_
    public:
        CDROM(string);
};

CDROM::CDROM(string vendor) {
    this->vendor = vendor;
}
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
 - w konstruktorze inicjalizuję składową





```
class CDROM {
    private:
        string vendor; // not vendor_
    public:
        CDROM(string);
};

CDROM::CDROM(string vendor) {
    this->vendor = vendor;
}
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
 - w konstruktorze inicjalizuję składową
 - nazwa składowej jest taka sama jak argumentu





```
class CDROM {
    private:
        string vendor; // not vendor_
    public:
        CDROM(string);
};

CDROM::CDROM(string vendor) {
    this->vendor = vendor;
}
```

- Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
 - w konstruktorze inicjalizuję składową
 - nazwa składowej jest taka sama jak argumentu
 - wskaźnik **this** pozwoli rozróżnić obie nazwy





```
class CDROM {
    private:
        string vendor; // not vendor_
    public:
        CDROM(string);
};

CDROM::CDROM(string vendor) {
    this->vendor = vendor;
}
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
 - w konstruktorze inicjalizuję składową
 - nazwa składowej jest taka sama jak argumentu
 - wskaźnik **this** pozwoli rozróżnić obie nazwy
 - w tym przypadku, argument konstruktora "przykryje" nazwę składowej klasy





- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)



```
class CDROM;
void externalFunction(CDROM
*cdromInstance){
class CDROM {
  public:
     CDROM();
     void callExternal(){
        externalFunction(this);
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.callExternal();
  externalFunction(&cdrom);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda callExternal() wywołuje zewnętrzną funkcję do której przekazuje wskaźnik na obiekt na którym została wywołana



```
class CDROM;
void externalFunction (CDROM
*cdromInstance){
class CDROM {
  public:
     CDROM();
     void callExternal(){
        externalFunction(this);
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.callExternal();
  externalFunction(&cdrom);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda callExternal() wywołuje zewnętrzną funkcję do której przekazuje wskaźnik na obiekt na którym została wywołana



```
class CDROM;
void externalFunction (CDROM
*cdromInstance){
class CDROM {
  public:
     CDROM();
     void callExternal(){
        externalFunction(this);
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.callExternal();
  externalFunction(&cdrom);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda callExternal() wywołuje zewnętrzną funkcję do której przekazuje wskaźnik na obiekt na którym została wywołana



```
class CDROM;
void externalFunction (CDROM
*cdromInstance){
class CDROM {
  public:
     CDROM();
     void callExternal(){
       externalFunction(this);
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.callExternal();
  externalFunction(&cdrom);
```

- Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda callExternal() wywołuje zewnętrzną funkcję do której przekazuje wskaźnik na obiekt na którym została wywołana
- » Funkcję można też wywołaćz poziomu obiektu





- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda zwraca referencję do obiektu na którym została wykonana



```
class CDROM {
     int x ;
     inty;
  public:
     CDROM &setX(int x){
        x_{-} = x;
        return *this;
     CDROM &setY(int y){
        y_{-} = y;
        return *this;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.setX(1);
  cdrom.setY(2);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda zwraca referencję do obiektu na którym została wykonana
 - setX(...) i setY(...) to settery



```
class CDROM {
     int x ;
     inty;
  public:
     CDROM &setX(int x){
        x_{-} = x;
        return *this;
      CDROM &setY(int y){
        y_{-} = y;
        return *this;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.setX(1);
  cdrom.setY(2);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- Metoda zwraca referencję do obiektu na którym została wykonana
 - setX(...) i setY(...) to settery
 - dodatkowo zwracają referencję na typ klasy



```
class CDROM {
     int x ;
     inty;
  public:
     CDROM &setX(int x){
        x_{-} = x;
        return *this;
      CDROM &setY(int y){
        y_{-} = y;
        return *this;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.setX(1);
  cdrom.setY(2);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda zwraca referencję do obiektu na którym została wykonana
 - setX(...) i setY(...) to settery
 - dodatkowo zwracają referencję na typ klasy
 - zwracają referencję na obiekt na którym zostały wywołane



```
class CDROM {
     int x ;
     inty;
  public:
     CDROM &setX(int x){
        x_{-} = x;
        return *this;
     CDROM &setY(int y){
        y_{-} = y;
        return *this;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.setX(1);
  cdrom.setY(2);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda zwraca referencję do obiektu na którym została wykonana
 - setX(...) i setY(...) to settery
 - dodatkowo zwracają referencję na typ klasy
 - zwracają referencję na obiekt na którym zostały wywołane
 - Można wywołać settery "zwyczajnie"



```
class CDROM {
     int x ;
     inty;
  public:
     CDROM &setX(int x){
        x_{-} = x;
        return *this;
     CDROM &setY(int y){
        y_{-} = y;
        return *this;
};
int main() {
  CDROM cdrom;
  cdrom.setX(1).setY(2);
```

- » Rozwiązywanie niejednoznacznych sytuacji
- » Przekazanie uchwytu obiektu do funkcji (poza klasę)
- » Metoda zwraca referencję do obiektu na którym została wykonana
 - setX(...) i setY(...) to settery
 - dodatkowo zwracają referencję na typ klasy
 - zwracają referencję na obiekt na którym zostały wywołane
 - Można wywołać settery "zwyczajnie"
 - Można użyć wywołania łańcuchowego



quiz PI10_004

socrative.com

- login
- student login

Room name:

KWANTAGH



Dziękuję