MAT02036 - Amostragem 2

Aula 14 - Amostragem por Conglomerados - Correlação Intraclasse, IC e tamanho de amostra

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2022/2

Housekeeping

- Aproveitem o momento presencial para tirar dúvidas
- Se estivéssemos no ensino remoto ou à distância
 - o vocês poderiam estar somente ouvindo, sem interação
 - o u assistindo vídeos e material em outro momento
- Depois das aulas, rever material da aula passada
 - fazer exercícios
 - se preparar para a próxima aula

Aula passada 💿

Amostragem por Conglomerados em 1 Estágio Simples

Exercício

Um certo país possui M=10 companhias aéreas com N_i aviões cada. As milhas (*em milhares*) de cada avião (y_{ij}) num determinado período de tempo foram registradas.

Cia (i)	No. aviões (N_i)	T_i	\overline{Y}_i
1	10	40	4
2	15	75	5
3	15	75	5
4	15	60	4
5	10	60	6
6	15	90	6
7	15	75	5
8	10	70	7
9	10	40	4
10	15	90	6

Aula passada 💾

Amostragem por Conglomerados em 1 Estágio Simples

Exercício

a. Calcule os parâmetros total (T) e média, individual (\overline{Y}) e por conglomerados (\overline{Y}_C) e a variância entre totaia dos conglomerados S^2_{ec} .

b*. Calcule o viés dos estimadores **HT** e de **razão** para o total, \widehat{T} (ou média, \overline{y}), são não viesados para os respectivos parâmetros que se destinam a estimar, T e \overline{Y} . (Obs. mostrar analiticamente ou com os dados do exercício)

b. Assumindo o plano **AC1S** com **AASs** de conglomerados, para amostras de tamanho m=4, calcule a variância do estimador natural (HT) do total, $Var_{AC1S}\left(\widehat{T}^{HT}\right)$, e a variância do estimador da média, $Var_{AC1S}\left(\overline{y}^{HT}\right)$.

- c. Repetir o item (b) para estimador o estimador de razão.
- **d.** Escolha um estimador para o total (ou para a média), selecione uma amostra e estime o parâmetro com base na amostra observada.

• O Efeito do Plano Amostral - EPA é uma medida para comparar a eficiência de duas estratégias, E_1 e E_2 , formadas pelas combinações de plano amostral e estimador, para um mesmo tamanho de amostra.

$$EPA(E_1;\,E_2) = V_{E_1}(\hat{ heta}_{\,1})/V_{E_2}(\hat{ heta}_{\,2})$$

- O termo original em inglês é **Design Effect deff** e foi sugerido por @Kish1965.
- Outra medida que dá uma indicação **semelhante** ao **EPA** é o **Fator do Plano Amostral FPA**, que vem do inglês *Design Factor*, definido como:

$$FPA(E_1;\,E_2) = \sqrt{EPA(E_1;\,E_2)} = DP_{E_1}(\hat{ heta}_1)/DP_{E_2}(\hat{ heta}_2)$$

- O *FPA* compara diretamente o *desvio padrão* dos estimadores sob duas estratégias diferentes de amostragem.
 - É mais comum o uso do EPA que do FPA, sendo o FPA mais diretamente relacionado com a margem de erro das estimativas, enquanto o uso do EPA é mais conveniente quando se trata de planejar e dimensionar amostras.

Exemplo - Efeito do plano amostral ao estimar a média populacional por unidade elementar, através do estimador HT com amostragem conglomerada simples em um estágio, em relação ao uso de uma AAS de igual tamanho.

Neste caso, as duas estratégias cuja eficiência se quer comparar são:

- Estratégia 1: Amostragem conglomerada em um estágio simples AC1S, com o estimador natural $\overline{y}_{AC1S/HT}$.
- Estratégia 2: Amostragem aleatória simples AAS de mesmo tamanho total (n), com o estimador usual de média $\overline{y} = \frac{1}{n} \sum_{i \in s} y_i$.

O efeito do plano amostral (neste caso, conglomeração) ao estimar a média populacional por unidade elementar é:

$$EPA(AC1S/HT;\ AAS) = rac{V_{AC1S}(\overline{y}_{AC1S/HT})}{V_{AAS}(\overline{y})}$$

O EPA mede o quanto a variância do estimador é maior (ou menor) por usar, neste caso, AC1S em lugar de AAS.

- $EPA < 1 \Rightarrow ganho \ de \ precisão$, devido ao uso de amostragem conglomerada.
- $EPA=1\Rightarrow mesma\ precis\~ao$, não há diferença de precisão, pode-se optar pelo plano operacionalmente mais vantajoso.
- $EPA > 1 \Rightarrow perda \ de \ precisão$, devido ao uso de amostragem conglomerada.

Um valor de EPA=5, por exemplo, indicaria que a variância sob amostragem conglomerada seria cinco vezes maior que a variância de uma AAS de igual tamanho total.

Exemplo 2 - Efeito do plano amostral ao estimar a média populacional por unidade elementar, através do estimador tipo razão com AC1S em relação ao uso da AAS.

- Estratégia 1: Amostragem conglomerada em um estágio simples AC1S, com estimador tipo razão $\overline{y}_{AC1S}^R = \frac{1}{n} \sum_{i \in a} Y_i$ para a média.
- Estratégia 2: Amostragem aleatória simples AAS de mesmo tamanho total (n), com o estimador usual de média $\overline{y} = \frac{1}{n} \sum_{i \in s} y_i$.

O efeito do plano amostral (neste caso, conglomeração) ao estimar a média populacional por unidade elementar é:

$$EPA(AC1S^R;\ AAS) = rac{V_{AC1S}(\overline{y}_{AC1S}^R)}{V_{AAS}(\overline{y})}$$

Nota: Os estimadores pontuais são idênticos; somente os planos amostrais (e as variâncias) são diferentes.

Efeito do plano e Correlação Intraclasse

Se os **tamanhos** dos conglomerados forem todos *iguais*, $N_i = \overline{N}, \ \forall \ i = 1, \dots, M$, então, de acordo com @Cochran1977, página 242, tem-se:

$$EPA(AC1S^R;\ AAS) \doteq 1 + (\overline{N}-1)
ho$$

onde:

$$ho = rac{\sum_{i \in C} \sum_{j \in C_i} \sum_{k
eq j \in C_i} \left(y_{ij} - \overline{Y}
ight) \left(y_{ik} - \overline{Y}
ight)}{\left(\overline{N} - 1
ight) \left(M\overline{N} - 1
ight) S_y^2} \doteq 1 - rac{S_d^2}{S_y^2}$$

é o coeficiente de correlação intraconglomerado ou intraclasse; e S_d^2 é a medida da variância dentro dos conglomerados, dada por:

$$S_{dc}^2 = rac{1}{M} \sum_{i \in C} rac{1}{\overline{N}-1} \sum_{j \in C_i} \left(y_{ij} - \overline{Y_i}
ight)^2 = rac{1}{M} \sum_{i \in C} S_i^2.$$

com:

$$S_i^2 = rac{1}{\overline{N}-1} \sum_{j \in C_i} \left(y_{ij} - \overline{Y_i}
ight)^2.$$

Exemplo: (cont. Exemplo slides Aula 12)

Considere a população de tamanho N=6 agrupada em M=3 conglomerados, de três maneiras diferentes:

$$YA = ((7,8); (9,10); (12,14))$$

$$YB = ((7,10); (12,8); (9,14))$$

$$YC = ((7,14);(12,8);(9,10))$$

• Lembrando, variância total é dada por:

$$S_y^2 = rac{1}{N-1} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C_i} \left(y_{ij} - \overline{Y}
ight)^2.$$

• Vimos que a variância **total** também pode ser expressa em função das variâncias *entre* conglomerados, S_e^2 , e *dentro* dos conglomerados, S_d^2 , através da expressão:

$$S_y^2 = rac{(\overline{N}-1)MS_d^2 + \overline{N}(M-1)\overline{S}_e^2}{M\overline{N}-1}$$

onde,
$$\overline{S}_e^2=rac{S_e^2}{\overline{N}}$$
 .

A expressão para o $EPA(AC1S^R; AAS)$ resulta do uso das expressões de acordo com @Cochran1977, página 241:

$$Var_{AC1S}(\overline{y}_{AC1S}^R) \doteq \left(rac{1}{m\overline{N}} - rac{1}{M\overline{N}}
ight)S_y^2[1 + (\overline{N}-1)
ho]$$

Algumas considerações relacionadas com a variação do EPA para AC1S:

- **1.** Se os conglomerados tiverem variância dentro grande, isto é, se $S_d^2 \doteq S_y^2$, então $\rho \doteq 0$ e portanto, $EPA(AC1S^R; AAS) \doteq 1 + (\overline{N} 1) \times 0 = 1$.
 - Nesse caso, não ocorreria perda de precisão devido ao uso de amostragem conglomerada.
- **2.** Pode ser demonstrado que $\left[-\left(\frac{M-1}{N-M}\right)\right] \leq \rho \leq 1$, ou ainda, de forma aproximada, que $\frac{-1}{\overline{N}-1} \leq \rho \leq 1$.
 - Em muitas aplicações práticas, $\rho > 0$, porque os conglomerados tendem a ser mais homogêneos internamente do que a população em geral.
 - Consequência: $EPA(AC1S^R; AAS) > 1$ na maioria das vezes.

- **3.** Raramente ρ < 0, caso em que AC1S seria mais eficiente que AAS.
- **4.** Num caso extremo, ho=1 e portanto $EPA(AC1S^R;AAS)=\overline{N}$ e $Var_{AC1S}(\overline{y}_{AC1S}^R)=EPA(AC1S^R;AAS)$ $Var_{AAS}(\overline{y})\doteq\overline{N}\frac{S_y^2}{m\overline{N}}=\frac{S_y^2}{m}$
 - Nesse caso, a precisão da amostra conglomerada de tamanho total igual a $m\overline{N}$ é equivalente apenas àquela obtida com uma amostra aleatória simples de tamanho m!!!

A tabela abaixo apresenta EPAs sob **AC1S** de acordo com valores selecionados dos tamanhos dos conglomerados e do coeficiente de correlação intraclasse.

Tamanho	ho=0,01	ho=0,05	ho=0,1	ho=0,2	ho=0,3	ho=0,5
2	1	1	1	1	1	2
5	1	1	1	2	2	3
11	1	2	2	3	4	6
21	1	2	3	5	7	11
31	1	3	4	7	10	16

 Numa amostra retirada com reposição, o coeficiente de correlação intraclasse pode ser estimado por:

$$r=rac{s_{ec}^2rac{s_{dc}^2}{\overline{N}}}{s_{ec}^2+s_{dc}^2}$$

Exemplo - continuação: Considerando a divisão A:

Para conglomerados de tamanhos diferentes

Exemplo -

Considere a população de tamanho N=6 agrupada em M=3 conglomerados da seguinte forma: Y=((12);(7,9,14);(8,10))

- a) Veja neste exemplo que $\frac{\gamma^2}{\sigma^2}$.
- b) Calcule o CCI pela definição e pelo método proposto do Bolfarine e Bussab.

Intervalos de Confiança na AC1S

Intervalos de Confiança na AC1S

• Para a **média**, se os conglomerados são de tamanhos iguais, a normalidade de \overline{y}_{AC1S} segue da média amostral na **AAS**.

Para M e M suficientemente grandes (\ref{q}), então pelo TCL

$$rac{\overline{y}_{AC1S} - \overline{Y}}{\sqrt{Var_{AC1S}\left(\overline{y}_{AC1S}
ight)}} pprox Normal(0;1)$$

em que $Var_{AC1S}\left(\overline{y}_{AC1S}
ight)=rac{Var_{ec}}{m}$.

Logo, um intervalo de confiança de nível $1-\alpha$ para \overline{Y} é dado por:

$$IC_{AC1S}(\overline{Y};1-lpha) = \left[\overline{y}_{AC1S} \mp z_{lpha/2} \sqrt{\widehat{Var}_{AC1S}\left(\overline{y}_{AC1S}
ight)}
ight]$$

em que
$$\widehat{Var}_{AC1S}\left(\overline{y}_{AC1S}
ight)=rac{s_{ec}^2}{m}$$
 .

Intervalos de Confiança na AC1S

• Para o total:

$$IC_{AC1S}(T;1-lpha) = \left[\widehat{T}_{AC1S} \pm z_{lpha/2} \sqrt{\widehat{Var}_{AC1S}\left(\widehat{T}_{AC1S}
ight)}
ight]$$

• Para a proporção:

$$IC_{AC1S}(P;1-lpha) = \left[\widehat{P}_{AC1S} \pm z_{lpha/2} \sqrt{\widehat{Var}_{AC1S} \left(\widehat{P}_{AC1S}
ight)}
ight]$$

Exemplo - Dados de companhias aéreas - aula passada

Considere os dados das companias aéreas, construa o IC 95% para a média e para o total.

Tamanho de amostra na AC1S

Tamanho de amostra na AC1S

- Para planejar uma **AC1S**, é necessário **determinar** o **número de conglomerados** m que serão sorteados para fazer parte da amostra.
 - Vimos que pode-se utilizar fórmulas que dependem do **erro relativo** e_r ou do **erro absoluto** e.
- Erro relativo

Seja $CV = rac{Var_{ec_T}}{\overline{Y}_c}$ então na **AASc** de conglomerados

$$m=rac{z_{lpha/2}\,CV^2}{e_r^2},$$

e na **AASs** de conglomerados

$$m = rac{M \, z_{lpha/2} \, CV^2}{z_{lpha/2} \, CV^2 + (M-1) \, e_r^2}.$$

Tamanho de amostra na AC1S

• Erro absoluto

Para casa 🏦

- Fazer a lista 2 de exercícios.
- Ler o capítulo 2 da apostila da Profa. Vanessa.
- Rever os slides.

Próxima aula IIII



• Acompanhar o material no moodle.

Amostragem por Conglomerados

- Coeficiente de correlação intraclasse
- Tamanho de amostra e Intervalos de confiança

Muito obrigado!



Fonte: imagem do livro Combined Survey Sampling Inference: Weighing of Basu's Elephants.

Referências

- Amostragem: Teoria e Prática Usando o R
- Elementos de Amostragem, Bolfarine e Bussab.
- Cochran(1977)

Resumo da notação