Betriebssysteme - Das ultimative Cheat Sheet

Basierend auf Kurs 01670 - FernUniversität in Hagen

1 KE 1: Einführung & Grundlagen

1.1 Was ist ein Betriebssystem (BS)?

 $\bf Definition:$ Menge von Programmen, die es ermöglichen, den Rechner zu betreiben und Anwendungsprogramme auf ihm auszuführen.

Zwei Hauptsichten:

- Abstrakte/Virtuelle Maschine: Verbirgt Hardware Komplexität, bietet einfache Schnittstelle (API)
- Ressourcen-Manager: Verwaltet & verteilt Ressourcen (CPU, Speicher, Geräte) fair und effizient

1.2 Aufgaben eines Betriebssystems

Klassische Aufgaben:

- Gerätesteuerung: Verbergen der Hardware-Besonderheiten, Anbieten von Diensten
- Schutz: Speicherschutz, Zugriffschutz zwischen Benutzern
- Fehlerbehandlung: Division durch 0, illegale Adressen, Hardware-Defekte
- Mehrprogrammbetrieb: Parallele Ausführung mehrerer Programme
- Prozess-Synchronisation/-Kommunikation: Nachrichtenaustausch, Synchronisation
- Ressourcenverwaltung: CPU, E/A-Geräte, Hauptspeicher, Kommunikationsverbindungen
- Kommandosprache: Textuelle/grafische Schnittstelle zum System
- Administration: Datensicherung, Systemkonfiguration, Leistungsüberwachung

1.3 Systemarchitektur & Ebenenmodell

Ebenenmodell (von unten nach oben):

- 1. Digitale Logikebene: Gatter, Boole'sche Funktionen
- 2. Mikroprogramm-Ebene: Mikrobefehle, Mikroprogramme
- 3. Konventionelle Maschinenebene: Maschinenbefehle des Prozessors
- 4. **Betriebssystem-Ebene:** Systemaufrufe erweitern Maschinenebene
- 5. **Assembler-Sprachen:** Lesbare Namen für Maschinenbefehle
- 6. Höhere Programmiersprachen: Hardware-unabhängig

Betriebssystem-Komponenten:

- Kern (Kernel): Programme, die immer im Hauptspeicher sind
- Standard-Bibliotheken: Häufig benötigte Funktionen
- Dienstprogramme (Utilities): Administration, Textverarbeitung

1.4 Hardware-Grundlagen

Unterbrechungen (Interrupts):

- Hardware-Interrupts: Asynchrone Signale von Geräten (E/A-Abschluss)
- Software-Interrupts (Traps): Synchron durch Programmfehler oder Systemaufrufe
- Unterbrechungsvektor: Tabelle mit Adressen der Unterbrechungsroutinen

Speicherschutz:

- \bullet ${\bf Grenzregister:}$ Trennt Benutzer- und Betriebssystem-Bereich
- \bullet $\mathbf{Zweck:}$ Schutz des BS vor fehlerhaften/bösartigen Programmen

System- und Benutzermodus:

- Benutzermodus (User Mode): Eingeschränkte Befehle, Speicherschutz aktiv
- Systemmodus (Kernel Mode): Alle Befehle erlaubt, Speicherschutz deaktiviert
- Supervisor Call (SVC): Kontrollierter Übergang User→Kernel für Systemaufrufe

1.5 Mehrprogrammbetrieb

Motivation

- Auslastungsverbesserung: CPU arbeitet während E/A-Wartezeiten anderer Prozesse
- Parallelität: Mehrere Benutzer/Programme gleichzeitig
- Virtueller Prozessor: Jeder Prozess hat Eindruck einer eige-

nen CPU

Zeitscheiben:

- Zeitgeber (Timer): Hardware-Komponente für regelmäßige Unterbrechungen
- Zeitscheibenablauf: Unterbrechung nach Ablauf der zugeteilten Zeit
- Prozesswechsel: Umschaltung zwischen Prozessen

1.6 Betriebsarten

Interaktiver Betrieb (Dialog):

- Sofortige Programmausführung, direkte Benutzer-Programm-Kommunikation
- Time-Sharing: Mehrbenutzer-Dialogsysteme
- Optimierungsziel: Kurze Antwortzeiten

Stapelbetrieb (Batch):

- Jobs werden in Warteschlange eingereiht, keine direkte Kommunikation
- Optimierungsziel: Maximale Ressourcenauslastung
- Höhere Durchsatzraten, längere Wartezeiten akzeptabel

Hintergrundausführung:

- Programme laufen parallel zu interaktiven Prozessen
- Keine direkte Benutzerinteraktion während der Ausführung

Realzeitbetrieb:

- Harte Zeitgrenzen müssen eingehalten werden
- Zeitkritische Prozesse haben höchste Priorität
- Erfordert speziell konstruierten Betriebssystemkern

1.7 Systemstart (Bootstrap)

Ladevorgang:

- Urlader (Bootstrap Loader): Lädt Betriebssystem von Festplatte
- Master Boot Record (MBR): Enthält Startinformationen
- Boot Manager: Auswahl zwischen mehreren Betriebssystemen

1.8 Historisches Beispiel: CP/M

Komponenten:

- BIOS: Hardware-abhängige Gerätetreiber
- BDOS: Hardware-unabhängige Dateiverwaltung
- CCP: Kommandointerpreter (Shell)
- TPA: Transient Program Area (Benutzerbereich)

2 KE 2: Prozesse & Scheduling

2.1 Programm vs. Prozess

- Programm: Statische Formulierung eines Algorithmus (Programmtext)
- Prozess: Áblaufendes Programm inklusive aktueller Stand des Befehlszählers, Registerinhalte und Hauptspeicherbereich mit Variablenbelegungen

2.2 Prozessmerkmale

Prozesszustände:

- erzeugt: Datenstrukturen werden erstellt, Adressraum zugewiesen
- bereit: Rechenbereit, wartet auf Prozessorzuteilung
- rechnend: Prozessor ist zugeteilt, führt Anweisungen aus
- blockiert: Wartet auf Ereignis (z.B. E/A)
- beendet: Programmausführung ist beendet

Speicherbereich eines Prozesses:

- Programmsegment: Ausführbarer Code (ändert sich nicht)
- Stacksegment: Programmstack mit Aktivierungsblöcken
- Datensegment: Daten des Programms

Prozesskontrollblock (PCB):

- Prozessidentifikation: Eindeutige Prozess-ID
- Prozessorstatus: Programmzähler, alle Register
- Prozesskontrollinformationen: Zustand, Priorität, Speicherbereich, geöffnete Dateien, Buchhaltung, Besitzer

2.3 Zustandsübergänge & Prozesswechsel

Wichtige Übergänge:

- erzeugt → bereit (2): Ressourcen zugeteilt
- bereit → rechnend (3): Prozessor zugeteilt
- rechnend \rightarrow blockiert (5): Warten auf Ereignis
- \bullet blockiert \rightarrow bereit (6): Ereignis eingetreten
- \bullet rechnend \to bereit (4): Zeitscheibe abgelaufen oder freiwillige Abgabe
- rechnend \rightarrow beendet (7): Prozess terminiert

Dispatcher: Führt Prozesswechsel durch

- Sichert Prozessorzustand (Register, Programmzähler)
- Übergibt PCB an Scheduler
- Stellt Zustand des neuen Prozesses wieder her

Präemptiv vs. Nicht-präemptiv:

- Nicht-präemptiv: Nur Prozess selbst gibt Prozessor ab
- **Präemptiv:** Betriebssystem kann Prozessor entziehen (Timer-Interrupt)

2.4 Scheduling-Strategien

Qualitätsmaßstäbe:

- Prozessorauslastung, Durchlaufzeit, Durchsatz, Antwortzeit, Fairness
- CPU burst: Zeit, die Prozess den Prozessor am Stück behalten will

Nicht-präemptive Verfahren:

| Verfahren | Vorteile | Nachteile |
|-----------|---|--|
| FCFS | Einfach, fair, geringer Verwaltungsaufwand | Kurze Prozesse war- ten lange (Convoy- Effekt) |
| SJF | Minimale mittlere Wartezeit | Verhungern langer Prozesse, Bedienzeit unbekannt |
| Priority | Wichtige Aufgaben schnell | Verhungern bei stati- schen Prioritäten |

Präemptive Verfahren:

| Verfahren | Vorteile | Nachteile |
|-------------|------------------------|-----------------------|
| Round Robin | Sehr fair, gut für in- | Overhead durch Kon- |
| | teraktive Systeme | textwechsel |
| SRTF | Optimal für bekannte | Verhungern, viele Un- |
| | Zeiten | terbrechungen |
| Priority | Flexible Prioritäten | Komplexer |
| (präemptiv) | | |

Quantum-Wahl bei Round Robin:

- Zu klein: Hoher Verwaltungsaufwand
- Zu groß: Schlechte Antwortzeiten
- Optimal: Etwas größer als typische Interaktionszeit

2.5 Kombinierte Strategien

Feedback Scheduling:

- Berücksichtigt Vergangenheit des Prozesses
- Aging: Priorität steigt mit Wartezeit → verhindert Verhungern
- Rechenzeitabhängig: Neue Prozesse hohe Priorität + kleine Zeitscheibe
- Bei Quantumverbrauch: Niedrigere Priorität + größere Zeitscheibe

Multiple Queues:

- Verschiedene Klassen (System-, Dialog-, Hintergrundprozesse)
- Jede Klasse eigene Warteschlange + Scheduler
- \bullet Prozessorzeit-Verteilung zwischen Klassen (z.B. 60%/30%/10%)

Linux-Scheduler:

- O(1)-Scheduler: Konstante Laufzeit, Prioritäten 0-139, aktive/abgelaufene Gruppen
- CFS (Completely Fair): Virtuelle Zeit pro Prozess, perfekte Fairness angestrebt

2.6 Threads (Leichtgewichtige Prozesse)

Konzent

- Mehrere Ausführungspfade pro Prozess
- Gemeinsam: Code, Daten, geöffnete Dateien
- Separat: Programmzähler, Register, Stack

Realisierungen:

| Benutzer-Threads | Kernel-Threads |
|---|--|
| + Einfache Realisierung | + Echte Parallelität auf Multi- |
| + Schnelles Umschalten | prozessoren + Ein blockierender Thread stoppt nicht alle |
| - Blockierung stoppt alle - Keine echte Parallelität | - Aufwändige Realisierung - Langsameres Umschalten |

Anwendungsgebiete:

- Mehrprozessor-Maschinen (Parallelisierung)
- Gerätetreiber (parallele Anfragen-Bearbeitung)
- Verteilte Systeme (Server mit mehreren Clients)

3 KE 3: Hauptspeicherverwaltung

3.1 Grundlagen

Logische vs. Physische Adressen:

- Physische Adresse: Reale Adresse einer Speicherzelle im RAM
- Logische/Virtuelle Adresse: Vom Programm erzeugte Adresse, hardware-unabhängig
- MMU (Memory Management Unit): Hardware zwischen CPU und Hauptspeicher für Adressumsetzung

Übersetzer, Binder und Lader:

- Quellprogramm-Modul \to Compiler \to Bindemodul \to Binder \to Lademodul \to Lader \to Geladenes Programm
- Absolute Adressen: Binder kennt logischen Adressraum bereits
- Relative Adressen: Lader addiert Startadresse zu relativen Adressen
- Basisregister-Adressierung: (Registernummer, Offset) für verschiebbare Programme
- Dynamisches Binden: Bindung zur Laufzeit, Module werden bei Bedarf nachgeladen

3.2 Einfache zusammenhängende Speicherzuweisung

Konzept: Ein Prozess = ein zusammenhängender Speicherbereich

- $\bullet\,$ Betriebssystemkern ab Adresse0
- Anwenderprogramm ab Adresse a
- Speicherschutz: Grenzregister verhindert Zugriff auf Adressen < a
- Swapping: Kompletter Prozess wird auf Sekundärspeicher aus-/eingelagert

3.3 Mehrfache zusammenhängende Speicherzuweisung

MFT (Multiprogramming with Fixed Tasks):

- Feste Segmentgrößen beim Systemstart
- Interne Fragmentierung: Zugewiesener Speicher > Bedarf
- Best-available-fit: Kleinstes ausreichendes Segment wählen
- Best-fit-only: Nur Segmente verwenden, die nicht wesentlich größer sind

MVT (Multiprogramming with Variable Tasks):

- Variable Segmentgrößen je nach Bedarf
- Externe Fragmentierung: Viele kleine, nicht nutzbare Lücken
- Lückenmanagement erforderlich

Speicherplatzvergabestrategien:

- First Fit: Erste ausreichend große Lücke
- Next Fit: Wie First Fit, aber ab letzter Zuteilung suchen
- Best Fit: Kleinste ausreichend große Lücke (erzeugt kleine Restlücken)
- Worst Fit: Größte Lücke wählen (große Restlücke bleibt nutzbar)
- Buddy-Verfahren: Nur 2er-Potenzen, interne Fragmentierung, aber effiziente Verwaltung

Kompaktifizierung (Garbage Collection):

- Verschieben belegter Bereiche zur Zusammenlegung freier Bereiche
- Hoher Aufwand, daher selten verwendet

3.4 Nichtzusammenhängende Speicherzuweisung

Segmentierung:

- Trennung von Programm und Daten in separate Segmente
- Logische Adresse = (Segmentnummer, Relativadresse)
- Basisregister pro Segment für Adressumsetzung
- Wiedereintrittsfähige Programme (Reentrant Code): Ein Programmsegment für mehrere Prozesse
- Shared Libraries: Gemeinsam benutzte Bindemodule

3.5 Paging (Seitenorientierte Speicherverwaltung)

Grundkonzept:

- Seiten (Pages): Logischer Adressraum in gleichgroße Blöcke (typisch 4 KB)
- Seitenrahmen (Page Frames): Physischer Speicher in gleichgroße Blöcke
- Seitentabelle: Bildet Seiten auf Seitenrahmen ab

Adressumsetzung:

- $\bullet \; \; \text{Physische Adresse} \; r = ST[s] \times p + d$
- TLB (Translation Lookaside Buffer): Schneller Assoziativspeicher für häufig benutzte Seitentabellen-Einträge
- TLB Hit: Eintrag im TLB gefunden (schnell)
- TLB Miss: Zugriff auf Seitentabelle im Hauptspeicher (langsam)

Zusätzliche Funktionen:

- Individueller Speicherschutz: Protection-Bits pro Seite (read/write/execute)
- Shared Memory: Seiten in mehreren Adressräumen einblenden
- Memory-Mapped Files: Dateiseiten in virtuellen Speicher einblenden

Implementierung:

- Mehrstufige Seitentabellen: Bei großen Adressräumen (z.B. 32 Bit)
- Seitenrahmentabelle: Globale Tabelle über Zustand aller Frames

3.6 Virtueller Hauptspeicher

Demand Paging:

- Konzept: Seiten werden erst bei Bedarf geladen, nicht alle Seiten eines Prozesses sind im RAM
- Seitenfehler (Page Fault): Zugriff auf nicht geladene Seite → Trap → Einlagerung
- Present-Bit: Zeigt an, ob Seite im Hauptspeicher liegt
- Dirty Bit: Zeigt an, ob Seite seit Einlagerung verändert wurde
- Swap-Bereich: Reservierter Festplattenbereich für ausgelagerte Seiten

Kosten eines Seitenfehlers:

- Festplattenzugriff $\approx 10^5~\mathrm{CPU\text{-}Instruktionen}$
- Seitenfehler dürfen nur sehr selten auftreten ($< 10^{-4}$)

3.7 Seitenauslagerungsstrategien

Optimale Strategie (theoretisch):

- Lagere Seite aus, die am weitesten in der Zukunft benutzt wird
- Nicht implementierbar (Hellsehen unmöglich)
- $\bullet~$ Dient als Vergleichsmaßstab

LRU (Least Recently Used):

- Lagere am längsten unbenutzte Seite aus
- Beste praktische Approximation der optimalen Strategie
- Problem: Aufwändige exakte Implementierung

Approximation von LRU:

- Zugriffsbits (Referenced Bits): Hardware setzt Bit bei jedem Zugriff
- Schieberegister: Sammelt Zugriffsmuster über mehrere Perioden
- Clock-Algorithmus: Zirkuläre Liste + Uhrzeiger, effiziente Implementierung von Second Chance

Einfachere Strategien:

- \bullet FIFO: Längste Zeit im Speicher \to Problem: kann auch aktive Seiten auslagern
- Nachteile: Belady-Anomalie möglich (mehr Frames → mehr Seitenfehler)

3.8 Zuweisungsstrategien

Lokalitäten:

- Lokalitätsprinzip: Programme greifen zeitlich/räumlich konzentriert auf Speicher zu
- Lokalität: Menge von Seiten, die über kurzen Zeitraum häufig benutzt werden
- Beispiele: Schleifen, sequentielle Datenverarbeitung, zusammenhängende Datenstrukturen

Arbeitsmengenstrategie (Working Set):

- Arbeitsmenge: Seiten, die in letzter Zeit"benutzt wurden
- Fenster: Betrachteter Zeitraum (≈ 10.000 Zugriffe)
- Strategie: Jedem Prozess so viele Frames zuteilen, wie Arbeits-

menge groß ist

- Bei Seitenfehler: Weiteren Frame zuteilen
- Seite fällt aus Arbeitsmenge: Frame entziehen

Seitenfehler-Frequenz-Algorithmus (PFF):

- Misst Zeit t zwischen Seitenfehlern eines Prozesses
- Wenn $t \leq T$: Prozess braucht mehr Frames
- Wenn t > T: Alle Seiten mit R-Bit = 0 auslagern

3.9 Scheduling bei virtuellem Speicher

Thrashing (Seitenflattern):

- System produziert nur noch Seitenfehler, kaum produktive Arbeit
- Ursache: Summe aller Arbeitsmengen > physischer Speicher
- Lösung: Weniger Prozesse parallel ausführen

Scheduling-Aspekte:

- Nur so viele Prozesse im Zustand "bereit", dass ihre Arbeitsmengen in den RAM passen
- Bei Speichermangel: Prozesse komplett stilllegen (alle Seiten auslagern)
- Vor Reaktivierung: Arbeitsmenge wieder einlagern (Prepaging)

Benutzergesteuerte Speicherverwaltung:

- Programme können Hinweise auf Zugriffsmuster geben
- \bullet Wichtige Datenstrukturen \rightarrow bevorzugt im Speicher halten

4 KE 4: Prozesskommunikation

4.1 Grundlagen der Prozesskommunikation

Warum Kommunikation?

- Gemeinsame Betriebsmittel: Hardware/Software gleichzeitig
- Kosteneffizienz: Shared Libraries, gemeinsame Datenbasen
- Wiedereintrittsinvariante Programme: Ein Programm für mehrere Prozesse

Prozessarten:

- Disjunkte Prozesse: Keine gemeinsamen veränderbaren Daten
- Überlappende Prozesse: Gemeinsame veränderbare Daten \rightarrow Race Conditions

 ${\bf Race}$ ${\bf Conditions:}$ Ergebnis hängt von zeitlicher Reihenfolge der Operationen ab

4.2 Kritische Abschnitte

Definition:

- Kritischer Abschnitt: Programmteil mit Zugriff auf gemeinsame Daten
- Unkritischer Abschnitt: Kein Zugriff auf gemeinsame Daten

Wechselseitiger Ausschluss (Mutual Exclusion):

- Nur ein Prozess darf gleichzeitig im kritischen Abschnitt sein
- Abstrakte Form: enter_critical_section → kritischer Abschritt → leave_critical_section

4.3 Anforderungen an wechselseitigen Ausschluss

5 Grundanforderungen:

- Mutual Exclusion: Höchstens ein Prozess im kritischen Abschnitt
- 2. Deadlock Freedom: Entscheidung in endlicher Zeit
- 3. Fairness: Kein Prozess verhungert (Starvation-frei)
- Unabhängigkeit: Gestoppter Prozess außerhalb kritischem Abschnitt blockiert andere nicht
- Geschwindigkeitsunabhängigkeit: Keine Annahmen über relative Prozessgeschwindigkeiten

4.4 Synchronisationsvariablen

Einfache Ansätze (unzureichend):

Alternating Turn:

```
s := 1;
Prozess 1: if s=1 do {...; s:=2}
Prozess 2: if s=2 do {...; s:=1}
```

Problem: Strikte Alternierung, Selbstbehinderung **Flag-Variablen:**

```
Problem: Deadlock möglich
                                                              Erzeuger:
                                                                                            Verbraucher:
Peterson-Algorithmus (korrekt):
                                                              repeat
                                                                                            repeat
flag[0]:=false; flag[1]:=false; turn:=0;
                                                                Erzeuge Ware;
                                                                                            down(voll):
Prozess i: flag[i] := true; turn := i;
                                                                down(leer);
                                                                                             down(mutex);
          while (flag[1-i] and turn=i) do {};
                                                                down(mutex);
                                                                                             Hole aus Puffer;
          {...kritisch...}; flag[i] := false;
                                                                Bringe in Puffer;
                                                                                             up(mutex);
                                                                up(mutex);
                                                                                             up(leer);
4.5 Hardware-Unterstützung
                                                                up(voll);
                                                                                            Verbrauche Ware;
                                                              until false:
                                                                                           until false:
Test-and-Set-Lock (TSL):
• Atomare Operation: Liest Wert und setzt ihn auf 1
                                                              4.7.2 Philosophen-Problem
  Bus wird gesperrt während TSL-Ausführung
• Funktionsweise: LOCK=0 (frei), LOCK=1 (belegt)
                                                              Szenario: n Philosophen an rundem Tisch, n Gabeln, jeder braucht
                                                              2 Gabeln zum Essen
enter_critical_section:
                                                              Naive Lösung (deadlock-anfällig):
                   ; Kopiere LOCK nach RX, setze LOCK=1
    TSL RX, LOCK
                    ; War LOCK vorher 0?
    CMP RX, #0
                                                              var gabel : array[0..n-1] of semaphor;
    JNE enter_critical_section ; Nein \rightarrow wiederholen
                                                              for i := 0 to n-1 do gabel[i] := 1;
                    ; Ja → weiter
                                                              Philosoph i:
leave critical section:
    MOVE LOCK, #0 ; LOCK freigeben
                                                              {\tt repeat}
                                                                denken;
    RET
                                                                down(gabel[i]);
                                                                                        (* linke Gabel *)
                                                                down(gabel[(i+1) mod n]); (* rechte Gabel *)
Problem: Aktives Warten (Busy Waiting) verschwendet CPU-Zeit
                                                                essen;
                                                                up(gabel[(i+1) mod n]);
4.6 Semaphore
                                                                up(gabel[i]);
Konzept (Dijkstra 1968):
                                                              until false;
• Semaphor: Ganzzahlige Variable mit speziellen Operationen
                                                              Korrekte Lösung:
\bullet Initialisierung: s := k (k gleichzeitige Zugriffe erlaubt)
Atomare Operationen:
                                                              var ausschluss : semaphor; privat : array[0..n-1] of semaphor;
• down(s) / P(s) / wait(s):
                                                              var c : array[0..n-1] of (denken, hungrig, essen);
    - s := s - 1
   - if s ; 0 then blockiere Prozess
                                                              procedure teste(i):
  up(s) / V(s) / signal(s):
                                                                if (c[i] = hungrig and
   - s := s + 1
                                                                    c[links(i)] <> essen and
   - if s \le 0 then wecke einen wartenden Prozess
                                                                    c[rechts(i)] <> essen) then
Implementierung:
                                                                begin
                                                                  c[i] := essen:
down(s):
                                                                  up(privat[i]);
    s := s - 1:
                                                                end;
    if s < 0 then begin
        füge Prozess in Warteschlange ein;
                                                              procedure gabel_nehmen(i):
        blockiere Prozess:
                                                                down(ausschluss):
    end;
                                                                c[i] := hungrig;
                                                                teste(i);
up(s):
                                                                up(ausschluss);
    s := s + 1;
                                                                down(privat[i]); (* warte falls nötig *)
    if s <= 0 then begin (* Warteschlange nicht leer *)
       wähle Prozess aus Warteschlange;
                                                              procedure gabel_weglegen(i):
        versetze in "bereit"-Zustand;
                                                                down(ausschluss);
    end:
                                                                c[i] := denken;
                                                                teste(links(i));
                                                                                  (* Nachbarn prüfen *)
Semaphor-Typen:
                                                                teste(rechts(i)):
up(ausschluss);
• Allgemeine Semaphore: s \ge 0, für Ressourcenzählung
Interpretation des Semaphor-Werts:
                                                              4.7.3 Leser-Schreiber-Problem
\bullet\,s\geq 0: Anzahl verfügbarer Ressourcen
\bullet s < 0: —s— = Anzahl wartender Prozesse
                                                              Szenario: Mehrere Leser gleichzeitig OK, aber nur ein Schreiber
                                                              exklusiv
4.7 Klassische Synchronisationsprobleme
                                                              Priorität für Leser:
       Erzeuger-Verbraucher-Problem
                                                              var readcount : integer; db, readsem : semaphor;
Szenario: Erzeuger produziert Daten, Verbraucher konsumiert sie
                                                              readcount := 0; db := 1; readsem := 1;
über Puffer
                                                                                            Schreiber:
                                                              Leser:
Unbegrenzter Puffer:
                                                              repeat
                                                                                            repeat
var inhalt : semaphor;
                                                                down(readsem);
                                                                                             down(db);
                                                                readcount := readcount+1;
                                                                                              Schreibe Daten;
inhalt := 0;
                                                                if readcount=1 then
                                                                                              up(db);
                                                                  down(db);
                                                                                            until false;
Erzeuger:
                             Verbraucher:
                                                                up(readsem):
repeat
                             repeat
 Erzeuge Ware;
                              down(inhalt);
                                                                Lies Daten;
                                                                down(readsem);
                              Hole aus Puffer;
  Bringe in Puffer;
                                                                readcount := readcount-1;
  up(inhalt);
                              Verbrauche Ware;
```

until false;

Begrenzter Puffer (Kapazität n):

var voll, leer, mutex : semaphor; voll := 0; leer := n; mutex := 1;

until false;

if readcount=0 then

Problem: Schreiber können verhungern

up(db);

up(readsem); until false;

4.8 Nachrichtenaustausch

Konzept: Kommunikation ohne gemeinsamen Speicher

Ringpuffer-Implementierung:

- Sender: Erzeugt Nachrichten, legt sie in Puffer
- Empfänger: Entnimmt Nachrichten aus Puffer
- Synchronisation: Semaphore für leer", "voll", SZugriffschutz"

Briefkasten-Prinzip:

- Einweg-Kommunikation: $A \rightarrow B$ (unidirektional)
- Zweiweg-Kommunikation: A ↔ B mit Bestätigung (acknowledgment)

4.9 Monitore

Konzept (Hoare 1974):

- Kapselung: Daten + Prozeduren in einem Modul
- Automatischer Mutex: Nur ein Prozess zur Zeit im Monitor
- Bedingungsvariablen: Für komplexere Synchronisation

Grundstruktur:

```
monitor monitorname
  Datendeklarationen;

procedure prozedur1(...) { ... }
  procedure prozedur2(...) { ... }

begin
    Initialisierung;
  end monitor;
```

Bedingungsvariablen:

- wait(c): Blockiert Prozess, gibt Monitor frei
- signal(c): Weckt einen wartenden Prozess (falls vorhanden)

Erzeuger-Verbraucher mit Monitor:

```
monitor erzeuger_verbraucher;
  buffer : array[0..N-1] of item;
  in, out, count : integer;
  notfull, notempty: condition;
  procedure insert(x);
  begin
    if count = N then wait(notfull);
    buffer[in] := x;
    in := (in + 1) \mod N;
    count := count + 1;
    signal(notempty);
  end:
  procedure remove(x);
  begin
    if count = 0 then wait(notempty);
    x := buffer[out];
    out := (out + 1) mod N;
    count := count - 1:
    signal(notfull);
  end:
begin
  in := 0; out := 0; count := 0;
end monitor;
```

4.10 Deadlocks (Systemverklemmungen)

Definition: Eine Menge von Prozessen befindet sich im Deadlock, wenn jeder Prozess auf ein Ereignis wartet, das nur von einem anderen Prozess der Menge ausgelöst werden kann.

Vier notwendige Bedingungen (Coffman et al.):

- 1. Wechselseitiger Ausschluss: Ressourcen können nur exklusiv benutzt werden
- Hold-and-Wait: Prozesse halten Ressourcen und warten auf weitere
- 3. **Keine Unterbrechung:** Ressourcen können nicht entzogen werden
- 4. **Zyklisches Warten:** Geschlossene Kette von Prozessen und Ressourcen

Deadlock-Strategien:

- 1. Erkennung und Beseitigung (Detection):
- Zustandsdarstellung: Matrizen für Allokation, Anforderung, Verfügbarkeit
- Erkennungsalgorithmus: Suche nach beendbaren Prozessen
- Beseitigung: Prozesse abbrechen oder Ressourcen entziehen

Erkennungsalgorithmus:

```
for i := 1 to n do beendbar[i] := false;
repeat
  noch_einer_beendbar := false;
for i := 1 to n do
   if not beendbar[i] then
      if Anforderung[i] <= Verfügbar then
      begin
       beendbar[i] := true;
      Verfügbar := Verfügbar + Allokation[i];
      noch_einer_beendbar := true;
  end;
until not noch_einer_beendbar;

deadlock := exists i: not beendbar[i]:</pre>
```

2. Vermeidung (Avoidance):

- Banker-Algorithmus: Basiert auf maximalen Anforderungen
- Sichere Zustände: Existiert Ausführungsreihenfolge ohne Deadlock
- Problem: Maximale Anforderungen meist unbekannt
- 3. Verhinderung (Prevention):
- Wechselseitiger Ausschluss aufheben: Meist unmöglich
- Hold-and-Wait verhindern: Alle Ressourcen auf einmal anfordern
- Unterbrechung erlauben: Ressourcenentzug (nicht immer möglich)
- Lineare Ordnung: Ressourcen nur in fester Reihenfolge anfordern

4. Ignorieren ("Vogel-Strauß-Strategie"):

- Problem wird ignoriert (Windows, Linux)
- Benutzer muss selbst eingreifen
- Begründung: Deadlocks sehr selten

Übergreifende Strategie:

- Interne Ressourcen: Verhinderung durch lineare Ordnung
- Hauptspeicher: Verhinderung durch Swapping
- Prozessressourcen: Vermeidung mit Voranmeldung
- Swap-Bereich: Verhinderung durch Vorausallokation

5 KE 5: Geräteverwaltung & Dateisysteme

5.1 Ein-/Ausgabe-Geräte

Gerätetypen nach Zweck:

- Sekundärspeicher: Permanente Speicherung (Festplatten, Bänder, optische Speicher)
 - Arbeitsdaten: Täglich benötigt, schneller Zugriff
 - Sicherungskopien: Backup-Daten, langsamerer Zugriff OK
 - Archivierte Daten: Langzeitspeicherung (Jahrzehnte)
- Ausgabegeräte: Bildschirme, Drucker, Lautsprecher
 Eingabegeräte: Tastaturen, Mäuse, Scanner
- Kommunikationsgeräte: Ethernet, Modems, WLAN

Gerätetypen nach Übertragungseinheit:

- Block-Geräte: Übertragung in Blöcken fester Größe (Festplatten, Bänder)
- Zeichen-Geräte: Byteweise Übertragung ohne Blockstruktur (Terminals, Drucker)

5.2 Ein-/Ausgabe-Kommunikationstechniken

Controller (Geräte-Steuereinheit):

- Hardware zwischen CPU und Geräten
- Mehrere Geräte pro Controller möglich (z.B. USB: bis 127 Geräte)
- Entlastet CPU von elementaren Steuerungsaufgaben
- Eigene Prozessoren für Prüfsummen, Fehlerkorrektur

CPU-Controller-Kommunikation:

- I/O-Ports: Spezielle Befehle IN/OUT für Registeradressen
- Memory-mapped I/O: Controller-Register im Hauptspeicher-Adressraum

Drei E/A-Techniken:

- 1. Programmgesteuerte E/A:
- CPU fragt Statusregister ab (Polling, Busy Waiting)
- Synchrone Abarbeitung
- Nachteil: CPU komplett belegt bis E/A beendet
- 2. Interrupt-gesteuerte E/A:
- Ablauf: CPU gibt Auftrag \to wird blockier
t \to Interrupt bei Fertigstellung \to CPU fortgesetzt
- Ermöglicht überlappende E/A-Operationen
- CPU kann andere Prozesse bearbeiten

3. DMA (Direct Memory Access):

• Controller kann direkt auf Hauptspeicher zugreifen

- DMA-Register: Quelle, Ziel, Anzahl Bytes, Richtung
- CPU nur für Initialisierung und Abschluss involviert
- Ablauf: CPU initialisiert \rightarrow DMA überträgt \rightarrow Interrupt bei Fertigstellung

5.3 E/A-Software-Schichtenmodell

Von unten nach oben:

- 1. Interrupt-Handler: Verarbeitet alle Unterbrechungen
- 2. Gerätetreiber: Geräteabhängige Funktionen
 - Ein Treiber pro Controller-Typ
 - Übersetzt abstrakte Befehle in konkrete Hardware-Operationen
 - ullet Beispiel: Blockadresse o Zylinder, Sektor, Oberfläche
- 3. Geräteunabhängige E/A-Software:
 - Einheitliche Schnittstelle für alle Geräte
 - Pufferung, Fehlerbehandlung, Gerätezuteilung
- Benutzer-E/A-Software: Systemaufrufe, Libraries

Wichtige Funktionen der geräteunabhängigen Schicht:

- $\mathbf{E}/\mathbf{A}\text{-}\mathbf{A}\mathbf{uftragslistenverwaltung:}$ Warteschlangen pro Gerät
- Gerätezustandstabelle: Status aller angeschlossenen Geräte
- Pufferung: Double Buffering, Ringpuffer für Effizienz
- Spooling: Simulation exklusiver Geräte (Drucker)
- Geräteallokation: Zuteilung und Freigabe von Geräten

5.4 Festplatten (Magnetplatten)

Physischer Aufbau:

- Scheiben: Mehrere übereinander (2-10), gemeinsame Achse
- Oberflächen: Beide Seiten jeder Scheibe beschichtet
- Arme: Bewegliche Lese-/Schreibköpfe zwischen Scheiben
- Spuren: Kreisförmige Linien auf Oberflächen
- Zylinder: Spuren gleichen Radius übereinander
- **Sektoren:** Unterteilung der Spuren (0,5-4 KB)

Sektoradressierung:

- Sektoradresse: (Zylinder z, Oberfläche o, Sektor s)
- **Sektornummer:** $(z \times O + o) \times S + s$
- Wo O = Anzahl Oberflächen, S = Sektoren pro Spur

Zugriffszeiten:

- Suchzeit: Positionierung der Köpfe (1-10 ms)
- Latenzzeit: Warten auf richtigen Sektor (durchschnittlich halbe Umdrehung, 2,8-7 ms)
- Übertragungszeit: Datentransfer $(T = \frac{b}{\omega n})$ Sekunden für b By-
- Gesamte Zugriffszeit = Suchzeit + Latenzzeit + Übertragungszeit

Optimierungsverfahren:

- SSTF (Shortest Seek Time First): Nächster Auftrag mit geringster Suchzeit
 - Problem: Starvation möglich
- SCAN (Elevator): Arme wandern alternierend nach außen/innen
 - Verhindert Starvation, faire Bedienung
- Interleaving: Sektoren überspringen beim Schreiben
 - Grund: Zeit für Datenübertragung zum Hauptspeicher
 - Interleave Factor bestimmt Anzahl übersprungener Sektoren

Partitionierung:

- Master Boot Record (MBR): Sektor 0 mit Bootcode und Partitionstabelle
- Partitionstypen: Primär (max. 4), erweitert mit logischen Laufwerken
- High-Level-Formatierung: Anlegen des Dateisystems pro

5.5 Optische Speicher & Flash

Optische Platten:

- CD-ROM: Nur lesbar, 650 MB
- CD-R/DVD±R: Einmal beschreibbar
- CD-RW/DVD±RW: Wiederbeschreibbar
- Blu-ray: Bis 25 GB pro Layer
- Langsamere Übertragung als Festplatten, aber wechselbar

Flash-Speicher (SSD):

- NAND vs. NOR: NAND für Massenspeicher, NOR für Code
- Erase Blocks: 128-256 KB, nur blockweise löschbar
- Pages: Kleinste Lese-/Schreibeinheit innerhalb Block
- Wear Leveling: Gleichmäßige Abnutzung aller Blöcke Garbage Collection: Aufräumen ungültiger Daten

Flash Translation Layer (FTL):

- Adressübersetzung: Logische \rightarrow physische Blöcke
- Bad Block Management: Defekte Blöcke ausblenden
- Wear Leveling: Hot/Cold Data auf Young/Old Blocks verteilen

5.6 Dateisysteme - Grundlagen

Datei-Konzept:

- Datei: Sammlung zusammengehöriger Informationen
- Transparenz: Details der Speicherung verborgen

Dateierungen:

- Beliebig viele Dateien verschiedener Größe
- Sinnvolle Organisation in Verzeichnissen
- Strukturierte Zugriffe (Zeichen, Sätze)
- Zugriffskontrolle zwischen Benutzern

5.7 Dateiverzeichnisse

Hierarchische Dateisysteme:

- Wurzelverzeichnis: Einstiegspunkt ins Dateisystem
- Pfadnamen:
 - Absolut: Beginnend mit / oder \
 - Relativ: Bezogen auf aktuelles Arbeitsverzeichnis
- Navigation: cd für Verzeichniswechsel, .. für Elternverzeichnis

Dateiattribute:

- Größe: Aktuelle Dateigröße in Bytes
- Besitzer: Kontrolle über Zugriffsrechte
- Zugriffsrechte: Lesen, Schreiben, Ausführen
- Zeitstempel: Erstellung, letzter Zugriff, letzte Änderung
- Dateityp: Anwendbare Zugriffsmethode
- Speicherort: Verweise auf Datenblöcke

5.8 Verwaltung der Dateisektoren

- 1. File Allocation Table (FAT):
- Prinzip: Zentrale Tabelle mit einem Eintrag pro Sektor
- Verkettung: Sektoren einer Datei als verknüpfte Liste
- Startsektor: Steht im Verzeichniseintrag
- Vorteile: Einfach, gut für sequentiellen Zugriff
- Nachteile: Gesamte FAT muss im RAM sein (bei 20 GB ≈ 80 MB)

Beispiel FAT-Eintrag:

```
Datei "spiel" in Sektoren 3,27,19:
Verzeichnis: spiel → Startsektor 3
FAT[3] = 27, FAT[27] = 19, FAT[19] = nil
```

2. i-nodes (Index-Nodes):

- Prinzip: Separate Datenstruktur pro Datei
- Inhalt: Dateimetadaten + Zeiger auf Datenblöcke
- Mehrstufige Indirektion:
 - 10 direkte Zeiger (Blöcke 0-9)
 - 1 einfach indirekter Zeiger (Blöcke 10 bis 9+x)
 - − 1 doppelt indirekter Zeiger (Blöcke 10+x bis 9+x+x²)
 - 1 dreifach indirekter Zeiger (Blöcke $10+x+x^2$ bis $9+x+x^2+x^3$)
- Vorteile: Nur benötigte i-nodes im RAM, gut für kleine/große Dateien
- Beispiel: $x=256 \rightarrow max$. Dateigröße $\approx 16 \text{ GB}$
- 3. NTFS (NT File System):
- $\bullet\,$ MFT (Master File Table): Array von 1 KB-Einträgen
- Sektorfolgen: Kompakte Darstellung zusammenhängender
- Format: (Startblock, Länge) statt einzelner Blockadressen
- Journaling: Protokollierung aller Operationen für Crash-Recovery
- Eindeutige Nummern: 48 Bit Position + 16 Bit Sequenznum-

5.9 Verwaltung freier Sektoren

1. Verkettete Liste:

- Alle freien Sektoren als verknüpfte Liste
- Bei FAT: Nutzung der FAT-Struktur selbst
- Bei Direktverwaltung: Folgezeiger im Sektor selbst (I/O-
- Verbesserung: Gruppierung (x Nummern pro Indexblock)
- 2. Bitmap:
- Ein Bit pro Sektor: 1=frei, 0=belegt
- Vorteile: Einfaches Löschen, wortweise Suche möglich
- Nachteile: Bei fast voller Platte langsame Suche
- **Speicherbedarf:** Bei 20 GB ≈ 2.5 MB für Bitmap

5.10 Optimierungen

E/A-Puffer:

- Zweck: Zwischenspeicherung für mehrere Prozesse
- Double Buffering: Ein Puffer wird gefüllt, anderer geleert

• Cache-Strategien: LRU, FIFO für Pufferersetzung

Asynchrones Schreiben:

- Synchron: Warten bis Daten auf Platte (sicher)
- Asynchron: Rückkehr nach Pufferung (schnell)

Vorausschauendes Lesen:

- Bei sequentiellem Zugriff: Nächste Blöcke vorab laden
- Read-ahead basierend auf Zugriffsmuster

Suchzeitreduktion:

- i-node-Lokalität: i-nodes nahe bei Datenblöcken
- Reorganisation: Zusammenhängende Speicherung
- Zylindergruppen: Aufteilen der Platte in Bereiche

5.11 Zugriffsmethoden

Zugriffsstrukturen:

- Sequentiell: Wie verknüpfte Liste, nur Anhängen möglich
- Direktzugriff statisch: Array-artig, direkter Zugriff über Index
- Direktzugriff dynamisch: Index-sequentiell mit Schlüsseln

Speichereinheiten:

- $\bullet\,$ Zeichen: Byteweise, linearer Adressraum
- Sätze: Strukturierte Einheiten
 - Feste vs. variable Länge
 - Satzende-Markierung oder Längenfeld

5.12 Magnetbänder

Eigenschaften:

- Sequentieller Zugriff: Nur vorwärts/rückwärts
- Variable Blockgrößen möglich
- Gaps: Lücken zwischen Blöcken nötig
- Wechselbare Datenträger

Anwendung:

- Backup: Günstig pro MB, langsamer Zugriff OK
- Archivierung: Langzeitspeicherung
- Tape Libraries: Automatische Bandwechsler

Operationen:

- read/write next/previous block
- skip n blocks forward/backward
- rewind to beginning

6 KE 6: Sicherheit

6.1 Grundlagen der Sicherheit

Taxonomie der Sicherheit:

- Schäden: Verlust der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit; finanzieller Verlust; Missbrauch
- Bedrohungen: Unerwünschte/unerlaubte Vorgänge (unzulässige Aktionen, Fehlverhalten, Materialfehler, Eindringlinge)
- Sicherheitsmaßnahmen: Verhindern, begrenzen oder entdecken von Schäden

Sicherheit im engeren Sinn: Schutz vor ungewollter/unerlaubter Benutzung eines Rechners (nicht: Programmierfehler, Hardware-Defekte)

Primäre vs. Sekundäre Bedrohungen:

- \bullet Primäre Bedrohung: Unabhängig vom Rechner (z.B. Diebstahl)
- Sekundäre Bedrohung: Entstehen durch Rechnereinsatz (z.B. schwache Authentisierung)

6.2 Sicherheitsstrategien

Organisatorische vs. Automatisierte Sicherheitsstrategie:

- \bullet Organisatorische: Gesetze, Vorschriften, Regeln, Praktiken
- Automatisierte: Durch Rechner realisierte Sicherheitsmaßnahmen
- Wichtig: Automatisierte ergänzt organisatorische, ersetzt sie nicht!

Schichtenmodell der Sicherheit:

- 1. Hardware (Speicherschutz, privilegierte Modi)
- 2. Betriebssystem (Systemaufrufe, Dateischutz)
- $3. \ \ Datenbank systeme/Middle ware$
- $4. \ \ Anwendung sprogramme$

6.3 Sicherheitsklassifikationen

Orange Book (TCSEC85):

- Klasse D: Keine Sicherheit
- Klasse C: Diskretionärer Schutz (C1, C2)
- Klasse B: Mandatory Access Control (B1, B2, B3)
- Klasse A: Mathematisch beweisbar sicher

ITSEC (Information Technology Security Evaluation Cri-

teria):

- F1-F2: Entspricht C1-C2 (die meisten Unix/Linux/Windows-Systeme)
- F3-F5: Entspricht B1-B3 (Zugriffskontrolle mit Sicherheitsstufen)
- F6-F10: Integrität, Verfügbarkeit, Netzwerksicherheit

6.4 Funktionsbereiche der Sicherheit

Identifikation und Authentisierung:

- Identifikation: Wer bist du? (Benutzername)
- Authentisierung: Beweise deine Identität!
- Drei Faktoren:
 - Wissen (Passwort)
 - Besitz (Schlüssel, Karte)
 - Eigenschaften (Biometrie)

Zugriffskontrollen:

- Rechteverwaltung und Rechteprüfung
- Kontrolle von Informationsfluss, Zugang, Ressourcennutzung
- Least Privilege Principle: Nur minimal benötigte Rechte gewähren

Beweissicherung/Audit:

- Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse
- Erkennung von Missbrauch und Penetrationsversuchen
- Parametrisierbar nach Art und Umfang

Speicherschutz:

- Initialisierung von Speicherbereichen vor Wiederverwendung
- Verhindert unzulässigen Informationsfluss

6.5 Benutzerverwaltung und -identifikation

Drei Stufen der Zugriffskontrolle:

- 1. Zulassung als Benutzer
- 2. **Benutzerprofile** (generelle Beschränkungen)
- 3. **Zugriffskontrollen** (objektspezifische Rechte)

Benutzerverwaltung:

- Gespeicherte Daten: Name, interne ID, Authentisierungsdaten, Profil, Zeitstempel
- UID (User ID): Eindeutige Nummer (0-65535)
- Superuser/root: UID 0, kann alle Schutzmechanismen umge-

Benutzergruppen:

- GID (Group ID): Eindeutige Gruppennummer
- Mitgliedschaft: Durch Systemadministrator oder Authentisie-
- Aktivierung: Nicht alle Gruppen gleichzeitig aktiv
- Strategien: Eine Gruppe (UNIX System V), mehrere Gruppen, hierarchische Gruppen

Authentisierung:

- Passwort-Regeln:
 - Mindestens 8 Zeichen
 - Klein- und Großbuchstaben
 - Sonderzeichen/Zahlen
 - Nicht in Wörterbüchern
 - Regelmäßige Änderung
- Verschlüsselte Speicherung: Auch Superuser kann Passwörter nicht lesen

Programme als Subjekte:

- Problem: Zu grobkörnige Rechte für Benutzer
- Lösung: Programme erhalten eigene Rechte
- SETUID-Bit: Programm läuft mit Rechten des Besitzers, nicht des Aufrufers
- Gefahren: Alle Rechte des Besitzers, nicht nur benötigte!

6.6 Benutzerprofile

Generelle Benutzungsbeschränkungen:

- Kommandosprache: Einschränkung verfügbarer Befehle
- Quota: Quantitative Beschränkungen (CPU-Zeit, Speicher, Druckerpapier)
- Sicherheitsfunktionen: Verbot von Break-Taste, Subprozessen, Passwort-Änderung
- Rollen: Gast/Benutzer/Operator/Administrator mit vordefinierten Privilegien
- Zeit/Ort: Beschränkung auf Bürozeiten, bestimmte Terminals/Netzwerke

6.7 Zugriffskontrollen - Grundlagen

Subjekte und Objekte:

• Subjekt: Aktive Einheit (Benutzer, Gruppen, Programme, Prozesse)

- Objekt: Passive Einheit (Dateien, Verzeichnisse, Geräte, Speicherseiten)
- Zugriffsmodi: Gruppierung von Operationen (r, w, x, a, n, d, o)

Geschlossene vs. Offene Systeme:

- Geschlossen: Erlaubt ist nur, was explizit erlaubt ist (Standard)
- Offen: Verboten ist nur, was explizit verboten ist (unsicher)

Persistenter vs. Transienter Rechtezustand:

- Persistent: Überdauert Systemabschaltung (Dateien)
- Transient: Prozessspezifisch, vergänglich (geöffnete Dateien)

6.8 Diskretionäre Zugriffskontrollen (DAC)

Konzept:

- Zugriffskontrolle basierend auf Identität von Subjekten/Gruppen
- Diskretionär: Besitzer entscheidet über Rechte
- Schwäche: Kann Informationsfluss nicht kontrollieren!

Abstrakter Rechtezustand:

- Abbildung: zugriff: S × O × M → W
- \bullet S = Subjekte, O = Objekte, M = Modi, W = erlaubt, verboten

6.8.1 Granulatorientierte Implementierungen

Zugriffskontrolllisten (ACL):

- Pro Objekt: Liste von (Subjekt, Modi)-Paaren
- ACL-Auswertung:
 - Sequenz: Erste passende Regel entscheidet
 - Menge: Rechte werden addiert (erlaubt, wenn mindestens ein Subjekt erlaubt)
- Dreiwertige Logik: erlaubt/nicht explizit erlaubt/explizit verboten
- Benannte ACLs: Mehrere Objekte teilen sich eine ACL Schutzbits (UNIX):
- User/Group/Others: 3×3 Bits für rwx-Rechte
- Beispiel: rwxr-xr-- = Besitzer: rwx, Gruppe: rx, Others: r
- SETUID-Bit: Ausführung mit Rechten des Dateibesitzers
- Einschränkung: Nur 3 Subjekttypen, begrenzte Modi

Besitzer-Konzept:

- Owner-Modus: Berechtigung zur Änderung der ACL
- Exklusiver Besitzer: Genau ein Besitzer pro Objekt
- Delegierung: Weiterübertragung von Rechten in Ketten

6.8.2 Subjektorientierte Implementierungen

Profile:

- Pro Subjekt: Liste von (Objekt, Modi)-Paaren
- Nachteile: Hohe Anzahl Objekte, schwierige Objektverwaltung
- Einsatz: Hauptsächlich für transiente Rechte

Capabilities:

- \bullet Konzept: SSchlüsselfür direkten Objektzugriff
- Schutz vor Manipulation:
 - Hardware: Zusätzliches Bit pro Speicherwort
 - Betriebssystem: Capability-Listen im Kernel
 - Verschlüsselung: Geschützte Capabilities im Benutzerraum
- **Beispiel:** UNIX-Dateideskriptoren (Zeiger in globale Dateitabelle)

6.9 Informationsflusskontrolle (MAC)

Problem mit DAC: Benutzer können Informationen unkontrolliert weitergeben

Grundidee MAC: System kontrolliert Informationsfluss automatisch

6.9.1 Bell-LaPadula-Modell (Vertraulichkeit)

Sicherheitsklassen: Jedes Subjekt/Objekt hat Vertraulichkeitsstufe (Zahl)

Zugriffsregeln:

- Einfache Geheimhaltung: Prozess darf nur Objekte lesen, die nicht höher klassifiziert sind (No Read Up")
- *-Eigenschaft: Prozess darf nur in Objekte schreiben, die nicht niedriger klassifiziert sind (No Write Down")
- Ruhe-Prinzip: Klassifikation von Objekten kann nicht verändert werden

Kommunikationsregel: Prozess P1 darf P2 nur Daten senden, wenn $Klasse(P1) \leq Klasse(P2)$

6.9.2 Biba-Modell (Integrität)

Dual zu Bell-LaPadula:

- Einfache Integritätsbedingung: Lesen nur von höherer/gleicher Integritätsstufe
- *-Eigenschaft für Integrität: Schreiben nur in niedrigere/gleiche Integritätsstufe

Beispiel: Leutnant kann Befehl des Generals nicht verändern

6.9.3 Erweiterte Konzepte

Gleitende Klassen:

- Automatische Anhebung der Prozess-/Objektklasse bei Bedarf
- Problem: Daten werden tendenziell immer geheimer
- Lösung: Abschaltbares Gleiten

Vertrauenswürdiges Ändern (Trusted Downgrade/Upgrade):

- Spezielle Subjekte dürfen Klassifikationen ändern
- Durchbricht automatisierte Strategie, aber nicht organisatorische
- Begrenzte Anzahl vertrauenswürdiger Personen

6.10 Sicherheitsfunktionen in der Praxis

Implementierung erfordert Hardware-Unterstützung:

- Speicherschutzmechanismen
- Privilegierte/nicht-privilegierte Modi
- Schutz von Geräte-Schnittstellen

Verteilte Spezifikation:

- Spezielle Systemaufrufe (chmod, chgrp)
- Fehlercodes in allen relevanten Systemaufrufen
- Sicherheitsaspekte in der Semantik vieler Operationen

Typische Kombination:

- Dateien: Diskretionäre Kontrolle (ACLs/Schutzbits)
- Sensible Systeme: Zusätzlich mandatory Kontrolle
- Netzwerke: Spezielle Übertragungssicherung

7 KE 7: Kommandosprachen

7.1 Kommandointerpreter (Shell)

- Schnittstelle zwischen Benutzer und BS
- Startet Prozesse (typisch: fork() & exec())
- Verwaltet die Prozessumgebung (Variablen, offene Dateien)
- I/O-Umlenkung:
 - > leitet Ausgabe in Datei um
 - < liest Eingabe aus Datei
 - | (Pipe) leitet Ausgabe eines Prozesses als Eingabe an den nächsten weiter
- Shell-Skripte: Automatisierung von Kommandoabfolgen mit Variablen und Kontrollstrukturen