

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Da escolha ao preparo.

Totem e QR na mesa, interfaces da equipe, frete por trajeto e impressão na cozinha.

UMA OPERAÇÃO CONECTADA

Cliente pede.
A equipe acompanha.
A cozinha recebe.

01	02	03	04
PEDIDO	SERVIDOR	AGENTE LOCAL	COZINHA

Este guia orienta a ativação dos recursos no projeto existente. Os passos de servidor e impressora ficam com o responsável técnico; o cadastro de pessoas, as tarifas e a conferência dos pedidos ficam com a gestão.

Configuração	Operação
02 • Servidor e mapas	06 • Conectar a impressora
03 • Acessos da equipe	07 • Impressão e recuperação
04 • Tablet e QR das mesas	08 • Entregas e navegação
05 • Origem e tarifa de frete	09 • Lista de ativação e referências

Situação desta versão

Build e testes locais aprovados. A ativação em produção, a consulta aos serviços reais de mapas e a impressão física ainda precisam ser verificadas na loja.

01 • RESPONSÁVEL TÉCNICO

Preparar o servidor

Parta da instalação existente do Barbacue, com PostgreSQL, domínio HTTPS e acesso ao ambiente do servidor.

1 Conferir o ambiente

Use a raiz do monorepo, que contém **apps/** e **packages/**. Preserve as configurações existentes. O computador do agente de impressão exige **Node.js 22.9 ou superior**. Faça backup do banco antes da atualização.

2 Aplicar as migrações do projeto

Com **DATABASE_URL** apontando para o banco correto, execute o mecanismo de migrações. Ele inclui 0010 (acessos), 0011 (autoatendimento e impressão) e 0012 (entrega e funções).

```
npm run db:migrate --workspace=apps/web
```

3 Configurar o ambiente privado

Use o **.env da raiz** ou as variáveis do ambiente de execução. Preencha a senha administrativa e um **ADMIN_COOKIE_SECRET** de pelo menos 16 caracteres. Não reutilize os valores de exemplo.

Serviços necessários para calcular o frete

O cálculo usa dados OpenStreetMap: Nominatim localiza endereços e OSRM calcula a rota de carro. Contrate os dois serviços ou disponibilize uma instalação própria. O projeto não fornece servidores públicos padrão para produção.

Variável privada	O que informar
DELIVERY_NOMINATIM_URL	URL base do Nominatim, sem acrescentar /search.
DELIVERY_OSRM_URL	URL base do OSRM, sem /route/v1/driving.
DELIVERY_OSM_USER_AGENT	Nome da aplicação e contato da operação.
DELIVERY_PROVIDER_TIMEOUT_MS	8.000 ms por padrão; máximo de 15.000 ms.
PRINT_AGENT_TOKEN	Segredo dedicado, igual no servidor e no agente local. Veja a página 06.

Depois: gere o build e reinicie o serviço da aplicação pelo procedimento de publicação já utilizado na loja. As novas variáveis precisam existir também no ambiente do processo em execução.

```
npm run build --workspace=apps/web
```

Conferência: acesse /admin/login e localize a origem no painel de frete. O indicador “configurado” não comprova a disponibilidade real dos serviços; teste também uma rota.

02 • GESTÃO

Uma interface por função

Cada pessoa entra em /admin/login com sua própria conta. A tela inicial e os atalhos seguem suas permissões.

- 1
- Cadastrar a equipe**
Entre como administrador e abra **/admin/staff**. Defina nome, usuário, senha, função e acesso ativo. O cargo exibido identifica a pessoa, mas não concede permissões.

Função	Tela inicial	Responsabilidade principal
Administrador	/admin	Acesso geral e gestão das contas da equipe.
Gerente	/admin	Operação, pedidos, salão, cardápio e horários.
Caixa	/admin/orders	Confirmar pedidos e atribuir entregadores.
Cozinha	/admin/kitchen	Preparar pedidos e acompanhar a fila de impressão.
Garçom	/admin/waiter	Atender mesas, criar pedidos e marcar os prontos como servidos.
Entregador	/admin/delivery	Ver suas entregas, abrir a rota e registrar saída/conclusão.
Funcionário	/admin/workspace	Acessar somente as funções concedidas individualmente.

- 2
- Ajustar permissões quando necessário**
A configuração individual **substitui** o conjunto padrão da função. Sem configuração individual, valem os padrões; uma lista vazia não concede acessos. Somente o administrador cria contas da equipe.
- 3
- Validar com uma conta de cada função**
Abra uma sessão separada e confirme a tela inicial, os atalhos e as ações permitidas. Alterações de acesso e desativação são verificadas no servidor mesmo em sessões já abertas.

Permissões usadas nesta ativação
settings: origem e tarifa de frete. **kitchen:** cozinha e impressão. **floor:** salão. **deliveries:** entregas. Para receber uma entrega, a pessoa precisa estar ativa, ter função de entregador e permissão de entregas.

O que cada equipe enxerga


A cozinha e o garçom veem informações de preparo e atendimento, sem telefone, endereço de entrega ou valores. O entregador vê somente pedidos atribuídos a ele e os dados necessários à entrega. O caixa acompanha a atribuição e a cobrança.

Cientes: a conta em **/conta** é independente do acesso da equipe. Para visitar a loja com uma sessão administrativa aberta, use “Ver loja” ou **/?loja=1**.

03 • SALÃO E AUTOATENDIMENTO

Ativar o tablet e as mesas

O cliente monta o pedido no navegador. O servidor grava o pedido e sua tarefa de impressão na mesma transação.



Tela de tablet com carrinho lateral. Captura de teste; produtos, nomes e valores são ilustrativos.

Uso	Endereço para abrir
Tablet no balcão	https://SEU-DOMINIO/totem
Tablet fixo em uma mesa	https://SEU-DOMINIO/totem?mesa=TOKEN_DA_MESA
QR impresso da mesa	https://SEU-DOMINIO/mesa/TOKEN_DA_MESA

- 1

Cadastrar e conferir as mesas
Em **/admin/tables**, cadastre a mesa e imprima o QR. Use o token gerado pelo sistema. Escaneie cada QR para confirmar o número correto; os QRs existentes continuam válidos.
- 2

Preparar o tablet
Abra o endereço do balcão ou da mesa no navegador, confira a marca do domínio e mantenha internet e energia disponíveis. Valide produtos e horários antes de liberar ao cliente.

Pedido confirmado não significa pagamento recebido

O cliente escolhe cartão ou dinheiro no local. O pedido entra confirmado para preparo, com pagamento pendente. A fila automática atende os canais novos de totem e QR; o checkout de entregas mantém o fluxo de impressão já existente.

Reinício do totem: 25 segundos após concluir. Carrinho abandonado: aviso após 3 minutos e limpeza 30 segundos depois. Se o envio ficar sem resposta, o pedido pendente é preservado na aba para recuperar o mesmo identificador e evitar duplicação.

04 • GESTÃO

Definir o frete por trajeto

Abra /admin/delivery-settings com permissão de configurações. O cálculo começa desativado.

Configuração de exemplo: a origem e os valores da captura não são dados operacionais da loja.

1 Localizar a saída da loja

Informe rua, número, bairro e cidade. Use “Localizar loja pelo endereço” e confira as coordenadas. O ponto deve corresponder à retirada feita pelo entregador.

2 Preencher valores e alcance

Defina taxa de saída, valor por quilômetro, frete mínimo e distância máxima. O alcance é medido pela rota de ida, no perfil de carro. Informe pelo menos um componente de tarifa maior que zero.

3 Ativar, salvar e testar

Ative o cálculo após preencher origem, serviços e tarifas. Teste um endereço dentro e outro fora do alcance. Uma falha do serviço de mapas exige nova tentativa; não gera frete grátis.

Exemplo de cálculo, sem arredondar quilômetros inteiros

Rota de 3,75 km × R\$ 1,20/km + saída de R\$ 3,00 = R\$ 7,50. Com mínimo de R\$ 5,00, o frete fica em R\$ 7,50. São valores ilustrativos; defina a tarifa da loja.

O valor cobrado é o maior entre o mínimo e a soma de saída + distância × tarifa por km, calculada em centavos. O cupom reduz os produtos; o frete é somado depois. O troco deve cobrir o total final.

05 • RESPONSÁVEL TÉCNICO

Conectar a impressora

Use o computador que já imprime na loja. Confirme modelo, conexão, largura do papel e sistema operacional.

Impressora / computador	Modo disponível
Fila instalada no macOS ou Linux, inclusive USB	CUPS: usa a fila e o driver existentes.
Rede com suporte ESC/POS, inclusive no Windows	TCP: IP estável e porta da impressora, normalmente 9100.
USB disponível somente no Windows	Precisa de integração específica para o modelo; não há adaptador USB Windows nesta versão.

1. No servidor, gere um segredo com o comando abaixo e configure **PRINT_AGENT_TOKEN**. Use exatamente o mesmo segredo no agente, com pelo menos 32 caracteres e sem espaços. Reinicie a aplicação após ajustar as variáveis.

```
openssl rand -hex 32
```

2. Na raiz do monorepo, prepare o arquivo privado do agente. Mantenha o token fora de mensagens, URLs, QR codes e arquivos versionados.

```
cd apps/print-agent
cp .env.example .env
chmod 600 .env
```

3. Preencha o .env do agente com **um** dos transportes abaixo. Os comandos de permissão e de fila CUPS são para macOS/Linux; no Windows com TCP, copie o arquivo pelo sistema e restrinja seu acesso ao usuário do agente.

CUPS • MACOS / LINUX

Consulte a fila com **lpstat -p -d**.

```
PRINT_TRANSPORT=cups
PRINT_API_URL=https://SEU-DOMINIO
PRINT_AGENT_TOKEN=SEU_SEGREDO
PRINT_CUPS_PRINTER=NOME_DA_FILA
PRINT_CUPS_FORMAT=text
PRINT_COLUMNS=48
PRINT_CUT=false
```

TCP • REDE ESC/POS

Reserve o IP no roteador da loja.

```
PRINT_TRANSPORT=tcp
PRINT_API_URL=https://SEU-DOMINIO
PRINT_AGENT_TOKEN=SEU_SEGREDO
PRINT_TCP_HOST=192.168.1.50
PRINT_TCP_PORT=9100
PRINT_COLUMNS=48
PRINT_CUT=false
```

4. Mantenha as outras opções e use **PRINT_STATE_DIR** local, persistente e privado, com caminho absoluto. Ajuste 32/48 colunas ao papel e confirme suporte antes de habilitar o corte.

Próximo passo: validar antes de consumir a fila

Dry-run não altera pedidos. Cups/tcp consomem a fila, inclusive pendências. Confira o que está na fila e faça a primeira impressão com a cozinha acompanhando.

06 • RESPONSÁVEL TÉCNICO E COZINHA

Manter a impressão funcionando

O computador do agente deve permanecer ligado, conectado e sem suspensão durante o atendimento.

Validar e iniciar

Execute na raiz do monorepo. O preview mostra uma comanda fictícia no terminal; não imprime nem retira pedidos da fila. Os testes usam recursos locais de simulação.

```
npm test --workspace=@barbacue/print-agent
npm run preview --workspace=@barbacue/print-agent
# Depois de configurar e coordenar o teste físico:
npm start --workspace=@barbacue/print-agent
```

Em **/admin/kitchen**, confira conexão do agente, pendências e envios recentes. O estado online considera o último contato nos últimos 60 segundos. Faça uma comanda identificada e confirme a saída física do papel.

Iniciar automaticamente após a validação

- Linux:** serviço systemd com o usuário que já imprime.
 - macOS:** LaunchAgent desse usuário, ao entrar na sessão.
 - Windows/TCP:** Agendador de Tarefas com a pasta do agente em “Iniciar em”.
- Em todos, configure reinício após falha e use caminhos absolutos:

```
node --env-file=/CAMINHO/print-agent/.env /CAMINHO/print-agent/src/index.mjs
```

Use caminhos reais, uma única instância e o mesmo **PRINT_STATE_DIR** nos reinícios. Não use nuvem ou pasta temporária para o estado. O guia técnico contém os modelos de inicialização.

Recuperar sem duplicar o preparo

Situação	Ação da equipe
Agente sem conexão	Restabeleça rede/processo. Os pedidos aceitos permanecem no servidor.
Enviado, mas sem papel	Confira papel, tampa, driver e spool. Em CUPS, consulte lpstat -o.
Envio incerto ou timeout	Confira papel e spool antes de tentar novamente no painel; a original pode ter sido enviada.
Erro de autenticação	Confira o token no servidor e no agente; reinicie após corrigir.
Erro de disco / mudança de PC	Preserve o diário. Ao trocar de computador, pare o antigo e copie todo o estado antes de iniciar o novo.


“Enviado” não confirma saída do papel. Não apague o diário nem execute cópias independentes para forçar reimpressão. Confira com a cozinha antes de reenviar.

07 • CAIXA E ENTREGADOR

Despachar e acompanhar a entrega

A navegação usa o destino do pedido. Google Maps e Apple Maps abrem por link; o frete é calculado por OpenStreetMap/OSRM.

- 1 Conferir a cotação**
O cliente informa o endereço e vê o frete antes de confirmar. A cotação vale **15 minutos** e fica vinculada à marca e ao endereço.
- 2 Confirmar e atribuir**
No caixa, abra **/admin/orders** e escolha um entregador ativo com permissão de entregas. A atribuição não altera o preparo.
- 3 Preparar o pedido**
A cozinha atualiza confirmado, em preparo e pronto. O entregador acompanha apenas os pedidos atribuídos a ele.
- 4 Registrar a saída**
Em **/admin/delivery**, o entregador só pode sair com um pedido pronto e atribuído a ele. Abra o link no aplicativo de mapas escolhido.
- 5 Concluir ao entregar**
Registre a conclusão após a saída. O sistema guarda os horários. A conclusão da entrega não marca o pagamento como recebido.



Interface do entregador. Captura de teste com dados ilustrativos.

Rota e valor de cobrança

O aplicativo de mapas pode recalculer o caminho; o frete do pedido permanece o cotado. A estimativa de tempo é só de deslocamento de ida, sem preparo, espera ou retorno. Pedidos já pagos mostram valor a cobrar igual a zero.

Regras para o atendimento

Endereço alterado ou cotação vencida: recalcule antes de confirmar. Uma alteração de tarifa mantém cotações ainda válidas; desativar o cálculo invalida seu uso no checkout.

WhatsApp: o bot mostra distância, frete e total e pede a mensagem exata **CONFIRMAR ENTREGA**. Se houver dúvida sobre o recebimento do pedido, confira com a equipe antes de começar outro com **NOVO PEDIDO**.

Troca de entregador: permitida antes da saída. Após despachar, a reatribuição fica bloqueada. O entregador vê suas conclusões recentes por 24 horas.

08 • CONFERÊNCIA NA LOJA

Lista de ativação

Preencha esta lista junto com a gestão, a cozinha e o responsável técnico antes de liberar o atendimento.

- ☐ **Servidor.** Migrações aplicadas, HTTPS funcionando, variáveis ativas e token igual no servidor e no agente.
- ☐ **Equipe.** Uma conta por pessoa; gerente, caixa, cozinha, garçom e entregador com acessos conferidos.
- ☐ **Mesa e totem.** QR identifica a mesa correta; tablet abre o canal esperado; cardápio e horários conferidos.
- ☐ **Pedido de teste.** Enviar uma única comanda identificada pelo totem/QR; confirmar pedido, itens e pagamento pendente.
- ☐ **Impressora.** Conferir papel, largura, observações e uma única saída da comanda; registrar modelo, conexão e fila/IP.
- ☐ **Reinício.** Reiniciar o agente com o mesmo estado; conferir reconexão e ausência de reimpressão indevida.
- ☐ **Mapas e tarifas.** Validar origem real, uma rota dentro do limite e outra fora; conferir mínimo, valor por km e total.
- ☐ **Entrega.** Atribuir pedido pronto, abrir navegação, registrar saída/conclusão e conferir o valor a cobrar.

Se o frete não puder ser calculado

Complete rua, número, bairro e cidade. Confira a origem e o alcance da loja. Se o provedor estiver indisponível, verifique as URLs privadas, a rede e a disponibilidade dos serviços. O cliente pode tentar novamente ou escolher retirada; erro de mapas não vira tarifa zero.

Referências para o responsável técnico

Na raiz do monorepo:

apps/web/docs/SELF-SERVICE-PRINTING.md - instalação, serviços e recuperação.

apps/web/docs/DELIVERY.md - frete, provedores e validação.

apps/web/ACESSOS.md - funções e permissões.

.env.example e apps/print-agent/.env.example - campos de configuração.

Documentação oficial: [CUPS: opções de impressão](#) · [Nominatim: busca de endereços](#) · [OSRM: serviço de rotas](#) · [Google Maps: links de navegação](#) · [Apple Maps: links de navegação](#)

Registro de validação

Sem token, pedidos aceitos continuam na fila. Referência do projeto: **08/09/2026**. Build, testes locais e revisão visual aprovados. As capturas usam dados de teste. Serviços reais de mapas e impressão física dependem da conferência desta instalação.