
详解语音处理检测技术中的热点——端点检测、降噪和压缩

|端点检测

首先来看端点检测(Voice Activity Detection, VAD)。音频端点检测就是从连续的语音流中检测出有效的语音段。它包括两个方面,检测出有效语音的起始点即前端点,检测出有效语音的结束点即后端点。

在语音应用中进行语音的端点检测是很必要的,首先很简单的一点,就是在存储或传输语音的场景下,从连续的语音流中分离出有效语音,可以降低存储或传输的数据量。其次是在有些应用场景中,使用端点检测可以简化人机交互,比如在录音的场景中,语音后端点检测可以省略结束录音的操作。



为了能更清楚说明端点检测的原理,先来分析一段音频。上图是一段只有两个字的简单音频,从图上可以很直观的看出,首尾的静音部分声波的振幅很小,而有效语音部分的振幅比较大,一个信号的振幅从直观上表示了信号能量的大小:静音部分能量值较小,有效语音部分的能量值较大。语音信号是一个以时间为自变量的一维连续函数,计算机处理的语音数据是语音信号按时间排序的采样值序列,这些采样值的大小同样表示了语音信号在采样点处的能量。



采样值中有正值和负值,计算能量值时不需要考虑正负号,从这个意义上看,使用采样值的绝对值来表示能量值是自然而然的想法,由于绝对值符号在数学处理上不方便,所以采样点的能量值通常使用采样值的平方,一段包含N个采样点的语音的能量值可以定义为其中各采样值的平方和。

这样,一段语音的能量值既与其中的采样值大小有关,又与其中包含的采样点数量有关。为了考察语音能量值的变化,需要先将语音信号按照固定时长比如20毫秒进行分割,每个分割单元称为帧,每帧中包含数量相同的采样点,然后计算每帧语音的能量值。

如果音频前面部分连续M0帧的能量值低于一个事先指定的能量值阈值E0,接下来的连续M0帧能量值大于E0,则在语音能量值增大的地方就是语音的前端点。同样的,如果连续的若干帧语音能量值较大,随后的帧能量值变小,并且持续一定的时长,可以认为在能量值减小的地方即是语音的后端点。

现在的问题是,能量值阈值E0怎么取?M0又是多少?理想的静音能量值为0,故上面算法中的E0理想状态下取0。不幸的是,采集音频的场景中往往有一定强度的背景音,这种单纯的背景音当然算静音,但其能量值显然不为0,因此,实际采集到的音频其背景音通常有一定的基础能量值。

我们总是假设采集到的音频在起始处有一小段静音,长度一般为几百毫秒,这一小段静音是我们估计阈值 E0的基础。对,总是假设音频起始处的一小段语音是静音,这一点假设非常重要!!!!在随后的降噪介 绍中也要用到这一假设。在估计E0时,选取一定数量的帧比如前100帧语音数据(这些是"静音"),计 算其平均能量值,然后加上一个经验值或乘以一个大于1的系数,由此得到E0。这个E0就是我们判断一帧语音是否是静音的基准,大于这个值就是有效语音,小于这个值就是静音。

至于M0,比较容易理解,其大小决定了端点检测的灵敏度,M0越小,端点检测的灵敏度越高,反之越低。语音应用的场景不同,端点检测的灵敏度也应该被设置为不同的值。例如,在声控遥控器的应用中,由于语音指令一般都是简单的控制指令,中间出现逗号或句号等较长停顿的可能性很小,所以提高端点检测的灵敏度是合理的,M0设置为较小值,对应的音频时长一般为200-400毫秒左右。在大段的语音听写应用中,由于中间会出现逗号或句号等较长时间的停顿,宜将端点检测的灵敏度降低,此时M0值设置为较大值,对应的音频时长一般为1500-3000毫秒。所以M0的值,也就是端点检测的灵敏度,在实际中应该做成可调整的,它的取值要根据语音应用的场景来选择。

以上只是语音端点检测的很简单的一般原理,实际应用中的算法远比上面讲的要复杂。作为一个应用较广的语音处理技术,音频端点检测仍然是一个较为活跃的研究方向。科大讯飞已经使用循环神经网络(Recurrent Neural Networks, RNN)技术来进行语音的端点检测,实际的效果可以关注讯飞的产品。

隆噪

降噪又称噪声抑制(Noise Reduction),前文提到,实际采集到的音频通常会有一定强度的背景音,这些背景音一般是背景噪音,当背景噪音强度较大时,会对语音应用的效果产生明显的影响,比如语音识别率降低,端点检测灵敏度下降等,因此,在语音的前端处理中,进行噪声抑制是很有必要的。

噪声有很多种,既有频谱稳定的白噪声,又有不稳定的脉冲噪声和起伏噪声,在语音应用中,稳定的背景噪音最为常见,技术也最成熟,效果也最好。本课程只讨论稳定的白噪声,即总是假设背景噪声的频谱是稳定或者是准稳定的。

前面讲的语音端点检测是在时域上进行的,降噪的过程则是在频域上进行的,为此,我们先来简单介绍或者说复习一下用于时域-频域相互转换的重要工具——傅里叶变换。

为了更容易理解,先看高等数学中学过的傅里叶级数,高等数学理论指出,一个满足Dirichlet条件的周期为2T的函数f(t),可以展开成傅里叶级数:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)].$$

其中
$$\omega = \frac{\pi}{T}$$
, 三角系数 a_n 和 b_n 分别为:

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} f(t) \cos(n\omega t) dt, n = 0, 2, 4, \cdots$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} f(t) \sin(n\omega t) dt, n = 1, 3, 5, \cdots$$

对于一般的连续时域信号f(t),设其定义域为[0,T],对其进行奇延拓后,其傅里叶级数如下式:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [b_n \sin(n\omega t)], \quad t \in [0, T]$$

bn的计算同上,由上式可知,任何一个连续的时域信号f(t),都可以由一组三角函数线性叠加而成。或者说, f(t)都可以由一个三角函数线性组合组成的序列来无限的逼近。信号的傅里叶级数展示的是构成信号的频率以及各个频率处的振幅,因此,式子的右端又可以看做是信号f(t)的频谱,说的更直白一点,信号

的频谱就是指这个信号有哪些频率成分,各个频率的振幅如何。上式从左到右的过程是一个求已知信号的 频谱的过程,从右到左的过程是一个由信号的频谱重构该信号的过程。

虽然由信号的傅里叶级数很容易理解频谱的概念,但在实际中求取信号的频谱时,使用的是傅里叶级数的一种推广形式——傅里叶变换。

傅里叶变换是一个大的家族,在不同的应用领域,有不同的形式,在这里我们只给出两种形式——连续形式的傅里叶变换和离散傅里叶变换:

一般形式的 Fourier 变换

序列 $\{x_n\}_{n=0}^{N-1}$ 的离散 Fourier 变换:


$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt \qquad X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}.$$

其中的j是虚数单位,也就是j*j=-1,其对应的傅里叶逆变换分别为:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt \qquad x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{\frac{j2\pi kn}{N}}.$$

在实际应用中,将数字采样信号进行傅里叶变换后,可以得到信号的频谱。频域上的处理完成后,可以使用傅里叶逆变换将信号由频域转换到时域中。对,傅里叶变换是一个可以完成由时域向频域转换的重要工具,一个信号经傅里叶变换后,可以得到信号的频谱。


以上是傅里叶变换的简单介绍,数学功底不太好的朋友看不大懂也没关系,只要明白,一个时域信号进行 傅里叶变换后,可以得到这个信号的频谱,即完成如下转换:



左面的是时域信号,右面的是对应的频谱,时域信号一般关注的是什么时间取什么值,频域信号关心的是频率分布和振幅。

有了以上的理论作为基础,理解降噪的原理就容易多了,<mark>噪音抑制的关键是提取出噪声的频谱,然后将含噪语音根据噪声的频谱做一个反向的补偿运算,从而得到降噪后的语音。</mark>这句话很重要,后面的内容都是围绕这句话展开的。

噪声抑制的一般流程如下图所示:




同端点检测类似,假设音频起始处的一小段语音是背景音,这一假设非常重要,因为这一小段背景音也是背景噪声,是提取噪声频谱的基础。

降噪过程:首先将这一小段背景音进行分帧,并按照帧的先后顺序进行分组,每组的帧数可以为10或其他值,组的数量一般不少于5,随后对每组背景噪声数据帧使用傅里叶变换得到其频谱,再将各频谱求平均后得到背景噪声的频谱。

得到噪声的频谱后,降噪的过程就非常简单了,上图下面左侧的图中红色部分即为噪声的频谱,黑色的线为有效语音信号的频谱,两者共同构成含噪语音的频谱,用含噪语音的频谱减去噪音频谱后得到降噪后语音的频谱,再使用傅里叶逆变换转回到时域中,从而得到降噪后的语音数据。

下图展示了降噪的效果


时域对比



左右两幅图是降噪前后时域中的对比,左面的是含噪语音信号,从图中可以看到噪声还是很明显的。右侧的是降噪后的语音信号,可以看出,背景噪声被大大的抑制了。

下面两幅图是频域中的对比

频域对比



其中横轴表示时间轴,纵轴表示频率,左面的是含噪语音,其中的亮红色部分是有效语音,而那些像沙子一样的紫色的部分则是噪声。从图中可以看出,噪声不仅是"无时不在",而且还是"无处不在",也就是在各种频率处都有分布,右侧的是降噪后的语音,可以很明显的看出,降噪前那些像沙子一样的紫色的部分淡了很多,就是噪声被有效的抑制了。

在实际应用中,降噪使用的噪声频谱通常不是一成不变的,而是随着降噪过程的进行被持续修正的,即降噪的过程是自适应的。这样做的原因一方面是语音数据前部的静音长度有时不够长,背景噪声数据不足导致得到的噪声频谱往往不够准确,另一方面,背景噪声往往不是绝对稳定的,而是渐变的甚至会突变到另一种稳定的背景噪声。

这些原因都要求在降噪的过程中对使用的噪声频谱做及时修正,以得到较好的降噪效果。修正噪声频谱的方法是使用后继音频中的静音,重复噪声频谱提取算法,得到新的噪声频谱,并将之用于修正降噪所用的噪声频谱,所以降噪的过程中仍然要使用端点检测中用到的如何判断静音。噪声频谱修正的方法或者是新旧频谱进行加权平均,或者使用新的噪声频谱完全替换使用中的噪声频谱。

以上介绍的是降噪的非常简单的原理。实际应用中的降噪算法远比上面介绍的要复杂,现实中的噪声源多种多样,其产生的机理和特性也较为复杂,所以噪声抑制在现今仍然是一个较为活跃的研究领域,各种新技术也层出不穷,比如在实际应用中已经使用了多麦克风阵列来进行噪声抑制。