

PIX automático (recarga creditada sozinha)

Estrutura pronta. Falta só conectar uma conta de PSP e ligar 2 variáveis de ambiente. Sem isso, a recarga por PIX continua funcionando no modo manual (gera o QR e você clica em **Confirmar recarga**).

Como funciona

```
RechargeForm ■■■■ fn_create_pix_charge (cria cobrança PENDENTE com txid)
  QR PIX (mesmo txid) ■■■■ cliente paga
    PSP (Asaas/Efi) ■■■■ POST /api/webhooks/pix?secret=...
      fn_confirm_pix(txid) ■■■■ credita saldo + marca PAID
```

- Tabela `pix_charges` e funções estão em `supabase/pix.sql`.
- Webhook: `src/app/api/webhooks/pix/route.ts`.
- O webhook aceita os formatos comuns de Asaas, Efi/Gerencianet e Mercado Pago (campos `txid/externalReference` e `status PAID/CONFIRMED/RECEIVED`).

Passos para ativar

1. **Rode o SQL:** `supabase/wallet.sql` (se ainda não) e depois `supabase/pix.sql`.
2. **Crie a conta no PSP** (recomendado: **Asaas** — PIX com webhook e conta grátis).
3. **No Vercel** → **Settings** → **Environment Variables**, adicione:
 - `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` = a `*service_role key*` do Supabase (Project Settings → API).
 - `PIX_WEBHOOK_SECRET` = uma senha qualquer forte (ex.: `sgo_pix_8f2k...`).
4. **No painel do PSP**, cadastre o webhook de pagamento apontando para:
`https://sgo-fuel.vercel.app/api/webhooks/pix?secret=SEU_PIX_WEBHOOK_SECRET`
5. Pronto: quando o cliente pagar o QR, o saldo do cartão é creditado sozinho e aparece em **Recargas recentes**.

Segurança: o `service_role` ignora RLS e é usado **só** no servidor

(`src/lib/supabase/admin.ts`). Nunca exponha essa chave no front.

Teste manual do webhook (sem PSP)

Crie uma cobrança PIX na tela de recarga (gera o `txid`) e simule a confirmação:

```
curl -X POST "https://sgo-fuel.vercel.app/api/webhooks/pix?secret=SEU_SEGREDO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"txid":"O_TXID_DA_COBRANCA","status":"CONFIRMED"}'
```

O saldo deve subir automaticamente.