#### VTIČNIKI

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
```

### Ustvarjanje vtičnika

int sockfd = socket(domain, type, protocol)

**sockfd:** oprimek na vtičnik

domain: Število, ki definira komunikacijsko domeno: AF\_INET (IPv4 protokol), AF\_INET6 (IPv6 protokol)

type: tip komunikacije SOCK STREAM: TCP (zanesljivo) ali SOCK DGRAM: UDP (nezanesljivo)

protocol: internetni protokol, ki bo uporabljen za vtičnik (man protocols)

#### Upravljanje z nastavitvami vtičnika

int setsockopt(int sockfd, int level, int optname,const void \*optval, socklen\_t optlen)

```
sockfd: oprimek na vtičnik
```

level: nivo, na katerem bomo kontrolirali vtičnik (SOL SOCKET)

optname: zastavice, ki jih bomo nastavljali (SO\_REUSEADDR) -> address already in use

```
Primer:
```

int opt=1;

setsockopt(server\_fd, SOL\_SOCKET, SO\_REUSEADDR | SO\_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt));

# Povezava vtičnika z naslovom na portu

## int bind(int sockfd, const struct sockaddr \*addr, socklen\_t addrlen)

Ko ustvarimo vtičnik, ga moremo povezati z IP:port, ki ju specificiramo v strukturi **sockaddr** (man 7 ip). V tej strukturi definiramo IP, port in domeno v kateri bomo uporabljali vtičnico.

#### Postavitev vtičnika v pasivni način (poslušanje)

#### int listen(int sockfd, int backlog)

Čakamo na odjemalca da se poveže na strežnik. Backlog definira maksimalno število zahtev, ki lahko čakajo v vrsti zahtev. Če prispe nova povezava, medtem ko je vrsta polna, bo funkcija vrnila napako.

### Sprejemanje povezav

#### int new\_socket=accept(int sockfd, struct sockaddr \*addr, socklen\_t \*addrlen)

Iz vrste povezav vzame prvo zahtevo, ustvari nov oprimek, ki je direktna povezava med strežnikom in odjemalcem.

## Povezava na obstoječ vtičnik

int connect(int sockfd, const struct sockaddr \*addr, socklen\_t addrlen)

Vse omenjene funkcije vračajo število < 0 ob napaki.

# Pošiljanje podatkov

ssize\_t send(int sockfd, const void \*buf, size\_t len, int flags)

sockfd: oprimek na vtičnik

**buf:** kazalec na podatke, ki jih bomo pošiljali, **len:** velikost podatkov v bajtih, ki jih želimo poslati

flags: dodatne opcije pri pošiljanju podatkov (potrjevanje, ...). Načeloma ne potrebuje dodatnih zastavic (če

uporabimo 0, lahko funkcijo enačimo z write()).

Funkcija vrača število poslanih podatkov v bajtih oz. -1 ob napaki.

## **Branje podatkov**

ssize t recv(int sockfd, void \*buf, size t len, int flags)

Funkcija vrača število poslanih podatkov v bajtih oz. -1 ob napaki.