Programación Orientada a Objetos

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Examen de evaluación continua

Curso 2019-20

3

Viernes 15 de mayo de 2020

0

Sea una clase llamada *Binario* que almacena un número binario de longitud arbitraria, representado por la secuencia de bits que lo componen (dígitos 0 y 1). La longitud de un objeto *Binario* se establecerá en el momento de la construcción y permanecerá fija hasta que el objeto sea destruido.

La secuencia de bits de un *Binario* se almacena de menos a más significativo en el atributo llamado bits, un vector de bajo nivel de **unsigned int**. Cada elemento del vector bits contiene hasta **sizeof(unsigned int)** bytes de la secuencia. Los bits más significativos del último elemento del vector que sobren valdrán 0 y se ignorarán. El tamaño del vector (m) depende de la longitud en bits (n) del número binario y viene dado por la expresión $m = (n + bits_elto - 1) / bits_elto$, donde la constante $bits_elto$ corresponde al número de bits de **unsigned int**.

Ejemplo: Representación de un *Binario* de n=57 bits, suponiendo que **sizeof(unsigned int)** = 2 bytes = 16 bits = $bits_elto$, almacenado en el atributo bits, un vector de bajo nivel de $m=(n+bits_elto-1)$ / $bits_elto=(57+16-1)/16=4$ **unsigned int** en el que sobran los 7 bits más significativos.

 $\operatorname{Binario} = 1\ 0101\ 0011 \quad 0011\ 1010\ 0000\ 1000 \quad 1010\ 0111\ 0000\ 0000 \quad 0111\ 0000\ 1010\ 0011$

1

2

```
0000 000 1 0101 0011
                          0011 1010 0000 1000
                                                1010 0111 0000 0000
                                                                       0111 0000 1010 0011
  bits sobrantes
class Binario {
public:
   refBit operator[](size_t i);
  bool bit(size_t i) const;
  // ...
private:
  static const size_t bits_elto = CHAR_BIT * sizeof(unsigned); // CHAR_BIT = bits por byte
                  // longitud en bits
const size_t n;
const size_{-}t m;
                 // longitud del vector de enteros
unsigned* bits; // vector de enteros
```

Asuma que la clase Binario ya dispone de dos métodos de acceso a los bits individuales y de un tipo auxiliar, refBit, que representa una referencia a un bit. El método Binario:: operator [] devuelve por referencia el bit i-ésimo de un Binario, representada por un objeto refBit. Y el método Binario:: bit() devuelve un bool que representa el valor del bit i-ésimo, 0 (false) y 1 (false).

1. Complete la clase *Binario* con la declaración de los mínimos métodos imprescindibles para que las siguientes instrucciones proporcionen los resultados descritos en los comentarios.

1 p

2. Implemente los métodos declarados en el apartado anterior, teniendo en cuenta que habrá que lanzar una excepción de tipo $std::invalid_argument$ en el caso de que se trate de construir un número binario con algún dígito distinto de 0 o 1.

3 p

Suponga que el **operator** = está sobrecargado para el tipo refBit, de forma que usándolo junto a Binario::operator [] se puede modificar el valor de un bit individual. Por ejemplo:

```
Binario bin\{8\};

bin[7] = bin[2] = bin[1] = 1; bin[0] = 0; // bin = 10000110
```

- **3.** ¿Es válido el comportamiento por defecto del constructor de copia de *Binario*? En caso afirmativo explique por qué, de lo contrario implemente el método.
- 1 p
- 4. Escriba un fragmento de código en el que se cree un objeto *Binario* a partir de una cadena de caracteres y seguidamente consulte un bit individual del mismo. Capture todas las posibles excepciones que podrían lanzarse e imprima un mensaje explicativo asociado a cada excepción por el flujo de salida estándar de error, teniendo cuenta que el método *Binario*:: *bit* lanza una excepción estándar del tipo *std*:: *out_of_range*.

1 p

5. Un número Binario se podrá insertar en un flujo de salida, de forma que, por ejemplo, el siguiente código:

1 p

```
\begin{aligned} & \textit{Binario b2}("10100"); \\ & \textit{std}:: cout << b2 << std::endl; \\ & \textit{produzca la salida} \end{aligned}
```

El número tiene 2 bits con valor 1 y 3 con valor 0

Complemente la clase Binario con lo necesario para obtener el comportamiento anterior; para ello básese en los métodos Binario:: n-bits y Binario:: unos.

6. Sobrecargue el **operator** & (operador *AND* bit a bit) para la clase *Binario*. La longitud del resultado coincidirá con la del operando más largo (piense que el más corto es como si tuviera ceros a la izquierda).

1 p