Particionado en windows con diskpart

Diskpart es un gestor de particiones por línea de comandos que forma parte de los sistemas Windows de Servidor y Escritorio. Permite realizar las mismas operaciones que hacemos desde el Administrador de disco.

Una característica interesante del Diskpart es que es posible crear scripts. A continuación se recogen los principales comando de diskpart.

- diskpart: Iniciamos diskpart.
- clean: Borra la tabla de particiones del disco seleccionado pero no borra los datos en la superficie del disco. Esto hace que la información del disco sea recuperable.
- clean all: Borra la tabla de particiones del disco seleccionado pero no borra los datos en la superficie del disco imposibilitando la recuperación de los datos.
- list disk: Listar discos.
- select disk: Muestra el disco seleccionado.
- select disk N: Seleccionamos el disco.
- list partition: Mostramos la tabla de particiones del disco.
- create partition (primary extended logical) size=20000: Permite crear la partición primaria de 20000MB. Si no indicamos el tamaño, cogeremos el resto de espacio en disco.
- select partition N: Selecciona una partición en concreto.
- format fs=fat32 quick: Asignamos el sistema de ficheros para la partición.
- assign letter=A: Permite asignar un punto de montaje a nuestra partición para su uso.
- delete partition: Eliminamos la partición seleccionada. Es necesario tener una partición seleccionada para su eliminación.
- convert (MBR | GPT): Podemos indicar el tipo de particionado que queremos realizar.
- 1. Iniciamos diskpart.

```
C:\Users\si>diskpart
```

```
Microsoft DiskPart versión 10.0.19041.964

Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: DESKTOP-CCMLKKE

DISKPART>
```

2. Listamos los discos.

```
DISKPART> list disk

Núm Disco Estado Tamaño Disp Din Gpt

Disco 0 En línea 50 GB 1024 KB *

Disco 1 En línea 50 GB 50 GB
```

3. Seleccionamos el disco.

```
DISKPART> select disk 1
El disco 1 es ahora el disco seleccionado.
```

4. Vemos que el disco seleccionado es el 1.

```
DISKPART> select disk

Los argumentos especificados para este comando no son válidos.

Para obtener más información acerca del comando, escriba: HELP SELECT DISK

El disco 1 es ahora el disco seleccionado.
```

5. Mostramos sus particiones y vemos que hasta este punto no existen.

```
DISKPART> list partition

No hay particiones en este disco para mostrar.
```

6. Vamos a crear una particion primaria de 20000MB en nuestro disco.

```
DISKPART> create partition primary size=20000

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.
```

7. Si vemos la tabla de particiones actualmente tenemos una partición creada.

```
DISKPART> list partition

Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento
-----*
* Partición 1 Principal 19 GB 1024 KB
```

8. Asignamos al disco un sistema de fichero de tipo FAT32.

```
DISKPART> format fs=fat32 quick

100 por ciento completado
```

```
DiskPart formateó el volumen correctamente.
```

9. Creamos una partición extendida con el resto del espacio del disco.

```
DISKPART> create partition extended

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> list partition

Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento

Partición 1 Principal 19 GB 1024 KB
* Partición 0 Extendido 30 GB 19 GB
```

10. Vamos a crear tres particiones lógica. Pongamos atención a que el tamaño que asignamos para **Particion 2** es 10000MiB, lo cual no son 10GiB. En el caso de **Particion 3** y **Particion 4** asignamos un **size=10240** que da un total de 10BiB.

```
DISKPART> create partition logical size=10000
```

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> list partition

	Núm Partición	Tipo	Tamaño	Desplazamiento
	Partición 1	Principal	19 GB	1024 KB
	Partición 0	Extendido	30 GB	19 GB
*	Partición 2	Lógico	9 GB	19 GB

DISKPART> create partition logical size=10240

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> list partition

	Núm Partición	Tipo	Tamaño	Desplazamiento
	Partición 1	Principal	19 GB	1024 KB
	Partición 0	Extendido	30 GB	19 GB
	Partición 2	Lógico	9 GB	19 GB
*	Partición 3	Lógico	10 GB	29 GB

DISKPART> create partition logical size=10240

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

11. A continuación vamos a seleccionar la partición 2 y asignarle como sistema de ficheros ntfs.

```
DISKPART> select partition 2

La partición 2 es ahora la partición seleccionada.

DISKPART> list partition

Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento

Partición 1 Principal 19 GB 1024 KB

Partición 0 Extendido 30 GB 19 GB

Partición 2 Lógico 9 GB 19 GB

Partición 3 Lógico 10 GB 29 GB

Partición 4 Lógico 10 GB 39 GB

DISKPART> format fs=ntfs quick

100 por ciento completado

DiskPart formateó el volumen correctamente.
```

12. Vamos a proceder a eliminar las particiones 3 y 4.

```
DISKPART> select partition 4

La partición 4 es ahora la partición seleccionada.

DISKPART> delete partition

DiskPart eliminó correctamente la partición seleccionada.

DISKPART> list partition

Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento

Partición 1 Principal 19 GB 1024 KB

Partición 0 Extendido 30 GB 19 GB

Partición 2 Lógico 9 GB 19 GB
```

```
Partición 3 Lógico
                    10 GB 29 GB
DISKPART> select partition 3
La partición 3 es ahora la partición seleccionada.
DISKPART> list partition
 Núm Partición Tipo
                    Tamaño Desplazamiento
 -----
                        19 GB 1024 KB
30 GB 19 GB
 Partición 1 Principal Partición 0 Extendido
 Partición 2 Lógico
                             9 GB 19 GB
                            10 GB 29 GB
* Partición 3 Lógico
DISKPART> delete partition
DiskPart eliminó correctamente la partición seleccionada.
DISKPART> list partition
 Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento
 Partición 1 Principal 19 GB 1024 KB
 Partición 0 Extendido
                             30 GB 19 GB
 Partición 2 Lógico
                              9 GB 19 GB
```

13. Por último vamos a asignarle una letra a cada partición correspondiente para poder utilizarlas como sistema de almacenamiento. De este modo tendremos nuestro punto de montaje para esta partición en la letra correspondiente.

```
DISKPART> list partition

Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento

Partición 1 Principal 19 GB 1024 KB

Partición 0 Extendido 30 GB 19 GB

* Partición 2 Lógico 9 GB 19 GB

DISKPART> select partition 1

La partición 1 es ahora la partición seleccionada.

DISKPART> assign letter=A

DiskPart asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje.

DISKPART> select partition 2

La partición 2 es ahora la partición seleccionada.
```

```
DISKPART> assign letter=B

DiskPart asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje.
```

14. Llegados a este punto puede ser interesante convertir nuestro disco con formato **MBR** a particionado **GPT**. Para ello tendremos que borrar primero la tabla de particiones y posteriormente proceder a su conversión. Es importante decir que las particiones en **GPT** se van a nombrar siempre como primarias. Vamos a crear una partición de 20GiB con un sistema de fciheros **NTFS** y asignarle la letra E.

```
DISKPART> list disk
 Núm Disco Estado Tamaño Disp Din Gpt
  ------ ----- -----
 Disco 0 En línea 50 GB 1024 KB
Disco 1 En línea 50 GB 2048 KB
DISKPART> select disk 1
El disco 1 es ahora el disco seleccionado.
DISKPART> clean
DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente.
DISKPART> convert GPT
DiskPart convirtió correctamente el disco seleccionado en el formato GPT.
DISKPART> list partition
 Núm Partición Tipo
                              Tamaño Desplazamiento
  -----
 Partición 1 Reservado 15 MB 17 KB
DISKPART> create partition primary size=20480
DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.
DISKPART> list partition
 Núm Partición Tipo
                       Tamaño Desplazamiento
Partición 1 Reservado 15 MB 17 KB
* Partición 2 Principal 20 GB 16 MB
DISKPART> format fs=ntfs quick
 100 por ciento completado
DiskPart formateó el volumen correctamente.
```

DISKPART> assign letter=E

DiskPart asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje.