#### DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. HERRAMIENTAS GRÁFICAS	1
3. GESTIÓN DE PARTICIONES EN LA HERRAMIENTA DISCOS	2
4. VISUALIZACIÓN DE DISCOS EN TERMINAL	4
5. FICHERO DE DISPOSITIVOS /etc/fstab	
6. GESTIÓN DE PARTICIONES EN TERMINAL	6
7. COMANDOS ÚTILES PARA DISCOS	

## 1. <u>INTRODUCCIÓN</u>


- En Linux los dispositivos físicos y de almacenamiento de información son ficheros especiales ubicados en el directorio /dev.
- Los discos duros, las particiones de estos, CD-ROM, unidades USB, son ejemplos de estos dispositivos.
- Para trabajar con los dispositivos es necesario incorporarlo al sistema de ficheros.
- Montar, es asociar el dispositivo a un directorio.
- Las particiones de discos se montan en directorios.

#### 2. HERRAMIENTAS GRÁFICAS


#### **Discos**



usuario@servidor:~\$ sudo apt install gparted
usuario@servidor:~\$ sudo gparted




# 3. GESTIÓN DE PARTICIONES EN LA HERRAMIENTA DISCOS




#### **CREAR**




Comprobación y operaciones posteriores:



#### Formatear



### Montar




# Desmontar |

#### **ELIMINAR**



# 4. <u>VISUALIZACIÓN DE DISCOS EN TERMINAL</u>



```
usuario@servidor:~$ sudo parted -l
parted
         Modelo: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
         Disco /dev/sda: 21,5GB
         Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
         Tabla de particiones: gpt
         Indicadores de disco:
                               Tamaño Sistema de archivos Nombre Banderas
         Numero Inicio Fin
                1049kB 2097kB 1049kB
         1
                                                                    bios grub
         2
                2097kB 1076MB 1074MB ext4
         3
                1076MB 21,5GB 20,4GB
        Modelo: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
        Disco /dev/sdb: 5369MB
         Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
         Tabla de particiones: msdos
         Indicadores de disco:
         Numero Inicio Fin
                                                 Sistema de archivos Banderas
                               Tamaño Tipo
         1
                1049kB 1574MB 1573MB primary
                                                 ntfs
         3
                1574MB 2622MB 1049MB extended
                1575MB 1785MB 210MB
         5
                                       logical
                                                 ext4
```

#### 5. FICHERO DE DISPOSITIVOS /etc/fstab

En /etc/fstab se especifican dónde y en qué forma se montan los diferentes dispositivos.

#### 6. GESTIÓN DE PARTICIONES EN TERMINAL

En Linux el particionador estándar es fdisk

#### **OPERACIONES**

**m**: ayuda de todos los posibles comandos.

**p** : **imprime** la tabla de particiones.

n: añade una nueva partición.

d : borrar una partición.

1 : lista todos los tipos de particiones.

t : cambiar el tipo de una partición.

w : actualiza la tabla de particiones y termina.

**q**: salir sin salvar los cambios realizados hasta el momento.

# SELECCIONAR EL DISCO SOBRE EL QUE VAMOS A ACTUAR BORRAR particiones existentes (PARA COMENZAR CON EL DISCO LIMPIO)

```
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.34).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (m para obtener ayuda): d
Número de partición (1,2, valor predeterminado 2):

Se ha borrado la partición 2.

Orden (m para obtener ayuda): d
Se ha seleccionado la partición 1
Se ha borrado la partición 1.
```

#### **CREAR** nuevas particiones

```
Orden (m para obtener ayuda)

Tipo de partición

p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))

e extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p):

Número de partición (1-4, valor predeterminado 1):

Primer sector (2048-10485759, valor predeterminado 2048):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-10485759, valor predeterminado 10485759):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 256 MiB.
```

#### guardar cambios

```
Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```

							•	,	
co	m	n	r	n	h	a	Λī	n	n
νv	ш	IJ	1	v	v	а	u	v	ш

	00011.00	. 9	0001100	 	-		-	
sd	b			8:16	0	5G	0	disk
	sdb1			8:17	0	256M	0	part
	_				_		_	

CAMBIAR TIPO DE PARTICIÓN sobre una partición creada previamente

```
Orden (m para obtener ayuda): n

Tipo de partición
   p primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
   e extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p): p

Número de partición (2-4, valor predeterminado 2):

Primer sector (526336-10485759, valor predeterminado 526336):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (526336-10485759, valor predeterminado 10485759): +512
```

```
Orden (m para obtener ayuda): t
Número de partición (1,2, valor predeterminado 2):
Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): L
 0 Vacía
                   24 DOS de NEC
                                       81 Minix / Linux a bf Solaris
1 FAT12
                   27 NTFS de WinRE o 82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
 2 XENIX root
                   39 Plan 9
                                       83 Linux
                                                            c4 DRDOS/sec (FAT-
3 XENIX usr 3c PartitionMagic 84 OS/2 oculto o h c6 DRDOS/sec (FAT-4 FAT16 <32M 40 Venix 80286 85 Linux extendida c7 Syrinx 5 Extendida 41 PPC PReP Boot 86 Conjunto de vol da Datos sin SF 6 FAT16 42 SFS 87 Conjunto de vol db CP/M / CTOS / . 7 HPFS/NTFS/exFAT 4d QNX4.x 88 Linux plaintext de Utilidad Dell
        4e QNX4.x segunda 8e Linux LVM df BootIt
 8 AIX
                                                            e1 DOS access
 9 AIX arrancable 4f QNX4.x tercera 93 Amoeba
 a Gestor de arran 50 OnTrack DM 94 Amoeba BBT e3 DOS R/O
b W95 FAT32 51 OnTrack DM6 Aux 9f BSD/OS e4 SpeedStor
 c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M
                                aO Hibernación de ea alineamiento Ru
 e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a5 FreeBSD
                                                            eb BeOS fs
 f W95 Ext'd (LBA) 54 OnTrackDM6 a6 OpenBSD
                                                            ee GPT
Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): 7
Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'HPFS/NTFS/exFAT'.
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 5 GiB, 536870 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x621296d0
Dispositivo Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1
                           2048 526335 524288
                                                       256M 83 Linux
/dev/sdb2
                                                513 256,5K 7 HPFS/NTFS/exFAT
                         526336 526848
Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```

comprobación con Isblk

comprovación con isola					
sdb	8:16	0	5G	0	disk
sdb —sdb1 —sdb2	8:17	0	256M	0	part /pru_montaje
└─sdb2	8:18	0	256.5K	0	part

#### FORMATEAR la partición

mkfs: crea un sistema de ficheros en una partición

mkfs -t sistema ficheros partición

usuario@servidor:~\$ sudo mkfs -t ntfs /dev/sdb3

Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.

Initializing device with zeroes: 100% - Done.

Creating NTFS volume structures.

mkntfs completed successfully. Have a nice day.

usuario@servidor:~\$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)

Se está creando un sistema de ficheros con 65536 bloques de 4k y 65536 nodos-i

UUID del sistema de ficheros: 6877383f-3d48-4bb6-922b-1ff5cae8c984

Respaldos del superbloque guardados en los bloques:

32768

Reservando las tablas de grupo: hecho Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho


Creando el fichero de transacciones (4096 bloques): hecho

Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

# **MONTAR** LA PARTICIÓN EN PUNTO DE MONTAJE (un directorio existente)

# sudo mount /dev/sdb2 /mon-dis-2


#### comprobación



#### DESMONTAR

sudo umount /dev/sdb2

Comprobar



#### CONSIDERACIONES

Siempre que un dispositivo esté siendo utilizado por el sistema no se podrá desmontar.

Siempre que se trabaje con los **medios extraíbles** no se debe olvidar desmontarlo antes de extraerlo del ordenador.

La mayoría de las distribuciones cuentan con programas que monta automáticamente cualquier dispositivo externo.

Al introducir una unidad óptica el punto de montaje es /media/usuario/...

#### **MONTAR EN /etc/fstab**

La partición estará montada desde el inicio del sistema

# usuario@servidor:~\$ sudo nano /etc/fstab

```
GNU nano 4.8
                                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options>
                                                        <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-SHWr6XJQ902uFQsnzkXsyLx3FQeBk4bnwaIqWubS0ADIhndfzfm
# /hoot was on /dev/sda2 during curtin installation
dev/disk/by-uuid/75eedcb0-c3cf-458d-b5ab-01409f739726 /boot ext4 defaults 0 1/
/swap.img
               none
                       swap
                               SW
                                       0
/dev/sdb1
                               ext4
                                       defaults
                /pru montaje
```

# usuario@servidor:~\$ sudo reboot

#### COMPROBAR

0001100	. 9	 		-		-	/
sdb			8:16	0	5G	0	disk
└─sdb1			8:17	0	256M	0	part /pru_montaje

## CREACIÓN DE PARTICIONES LÓGICAS A PARTIR DE UNA EXTENDIDA

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))
      extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): e
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3):
Primer sector (526849-10485759, valor predeterminado 528384):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (528384-10485759, valor predeterminado 10485759): <mark>+</mark>51
Crea una nueva partición 3 de tipo 'Extended' y de tamaño 512 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
      primaria (2 primaria(s), 1 extendida(s), 1 libre(s))
   Р
       lógica (la numeración empieza por 5)
Seleccionar (valor predeterminado p): l
Se añade la partición lógica 5
Primer sector (530432-1576959, valor predeterminado 530432):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (530432-1576959, valor predeterminado 1576959): +100M
Crea una nueva partición 5 de tipo 'Linux' y de tamaño 100 MiB.
```

#### CREACIÓN DE PARTICIONES SWAP

En Linux es usual crear una o varias particiones como swap o memoria virtual.

Se pueden crear durante la instalación del sistema o posteriormente.

## Partimos de una partición lógica


	1					
Dispositivo	Inicio Comienzo	Final	Sectores	Tamaño	Id	Tipo
/dev/sdb1	2048	526335	524288	256M	83	Linux
/dev/sdb2	526336	526848	513	256,5K	83	Linux
/dev/sdb3	528384	1576959	1048576	512M	5	Extendida
/dev/sdb5	530432	735231	204800	100M	83	Linux
/dev/sdb6	737280	942079	204800	100M	83	Linux


#### cambiar el tipo de partición a swap

```
Orden (m para obtener ayuda): t
Número de partición (1-3,5,6, valor predeterminado 6):
Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): L
0
   Vacía
                    24
                        DOS de NEC
                                        81 Minix / Linux a bf
 1
   FAT12
                    27
                        NTFS de WinRE o 82
                                            Linux swap / So c1
                    39 Plan 9
  XENIX root
                                        83
                                            Linux
                                                             c4
```

```
Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): 82
Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux swap / Solaris'.
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x621296d0
Dispositivo Inicio Comienzo
                           Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1
                      2048 526335 524288
                                              256M 83 Linux
/dev/sdb2
                    526336 526848
                                        513 256,5K 83 Linux
/dev/sdb3
                    528384 1576959 1048576 512M 5 Extendida
/dev/sdb5
                    530432 735231 204800
                                             100M 83 Linux
/dev/sdb6
                    737280 942079 204800 100M 82 Linux swap / Solaris
```

#### REDUCIR Y EXTENDER PARTICIÓN: cfdisk





#### **PARTICIONES GPT**

# usuario@servidor:~\$ sudo fdisk /dev/sdb Bienvenido a fdisk (util-linux 2.34). Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos. Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura. Orden (m para obtener ayuda) g Se ha creado una nueva etiqueta de disco GPT (GUID: B1D2D75B-A012-BD40-A450-27306B B31A07). Orden (m para obtener ayuda): w Se ha modificado la tabla de particiones. Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones. Se están sincronizando los discos. Disco /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores )isk model: VBOX HARDDISK Jnidades: sectores de 1 \* 512 = 512 bytes Famaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes Famaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes Fipo de etiqueta de disco: gpt Identificador del disco: B1D2D75B-A012-BD40-A450-27306BB31A07

```
Orden (m para obtener ayuda): n

Número de partición (2-128, valor predeterminado 2):

Primer sector (206848-10485726, valor predeterminado 206848):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-10485726, valor predeterminado 10485726): +200M

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 200 MiB.

Orden (m para obtener ayuda): t

Número de partición (1,2, valor predeterminado 2):

Tipo de partición (teclee L para ver todos los tipos): L

1 EFI System

C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B

Tipo de partición (teclee L para ver todos los tipos): 1

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux filesystem' a 'EFI System'.
```

#### Comprobación

```
Dispositivo Comienzo Final Sectores Tamaño Tipo

/dev/sdb1 2048 206847 204800 100M Sistema de ficheros de Linux

/dev/sdb2 206848 616447 409600 200M Sistema EFI
```

#### 7. <u>COMANDOS ÚTILES PARA DISCOS</u>

```
du [-c-s-h-b]
-c todos -used by directory -human format -bytes

usuario@servidor:~$ du -sh /home/usuario

158M /home/usuario

usuario@servidor:~$ du -sb /home/usuario

160892837 /home/usuario

usuario@servidor:~$ du -s --si /home/usuario

165M /home/usuario

usuario@servidor:~$ du -sBk /home/usuario

160936K /home/usuario
```

df Visualiza información de particiones y dispositivos montados.

Muestra por defecto su tamaño, el espacio empleado, que porcentaje esta empleado, así como el directorio donde se ha montado.

Sintaxis: df [opciones] [directorio]

#### opciones:

- -h: (human) por defecto los tamaños se muestran en bytes y con esta opción se hace de forma más legible (Ej. G para gigabytes y M para megabytes).
- -T : muestra además el tipo de file system de cada dispositivo.
- -i : describe la utilización de los i-nodos de cada partición, en lugar del espacio.

```
        usuario@servidor:~$ df -h /dev/sdb*

        S.ficheros
        Tamaño Usados
        Disp Uso% Montado en

        udev
        442M
        0 442M
        0% /dev

        /dev/sdb1
        100M
        2,5M
        98M
        3% /media/usuario/09871E0708027EFD

        /dev/sdb2
        178M
        236K
        164M
        1% /media/usuario/disco2-2

        /dev/sdb3
        447M
        732K
        412M
        1% /media/usuario/38734559-21a2-4471-8484-8d4469910b77
```

**dd**: duplica ficheros o partes de estos ya sean regulares o especiales. permite **hacer imágenes**.

dd [opciones]

#### **Opciones:**

if=<fichero>: fichero de entrada o origen.

**of**=<fichero> : fichero de salida o destino.

**bs**=<n> : cantidad de bytes leídos y copiados a la vez o tamaño de bloque.Por defecto es 512.

**count**=<n> : cantidad de bloques a copiar del origen al destino. Por defecto se copian todos los bloques del origen.

dd if=/kernel-image of=/dev/fd0

dd if=/dev/hda1 of=/mnt/floppy/boot sector count=1 bs=512

dd if=/dev/cdrom of=CDimage.iso

dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4096 -» Duplicación disco-a-disco

https://blog.desdelinux.net/guia-completa-y-detallada-con-ejemplos-de-dd/

**eject** : **expulsa** un dispositivo a nivel de software (desmontándolo previamente, si es necesario). Opcionalmente recibe nombre del dispositivo o el directorio donde se montó. Asume el CD-ROM por defecto.

La opción **-t** introduce el dispositivo en lugar de expulsarlo.

En modo gráfico:



#### **CHEOUEO**

fsck: chequea y repara un sistema de ficheros.

#### DESFRAGMENTACIÓN

Instalar el paquete: sudo apt install e2fsprogs

Desfragmentar una unidad: sudo e4defrag /ruta unidad

Desfragmentar un dispositivo: sudo e4defrag /dev/dispositivo

```
usuario@server2:~$ sudo e4defrag /dev/sdb2
e4defrag 1.45.5 (07-Jan-2020)
ext4 defragmentation for device(/dev/sdb2)
[9/9]/media/usuario/disco2-2/.Trash-1000/info/ana1.trashinfo: 100% [ OK ]

Success: [ 1/9 ]
Failure: _ [ 8/9 ]
```