


Guía para crear un cliente para autenticación con Keycloak

Procedimiento de acceso y configuración en el entorno de administración

Accede al entorno de administración y auténticate con el usuario administrador de producción. Ten en cuenta que estas credenciales pueden no ser las mismas que se utilizan para acceder a las aplicaciones.

URL de acceso: <https://iam.smi2000.net:8181/>




Paso 1. Seleccionar el realm correspondiente

Una vez dentro, accede a **Manage realms** y selecciona **SMIApplications**. Verifica que en la esquina superior izquierda aparezca **smiapps Current realm**.


Paso 2. Crear un nuevo cliente

Después, accede a **Clients** y selecciona la opción **Crear cliente**.



Paso 3. Completar la información inicial

En la primera pantalla del asistente, completa los datos solicitados y pulsa **Siguiente** para continuar.



Paso 4. Configurar el método PKCE

En la siguiente pantalla, selecciona únicamente la opción **S256** dentro del campo **PKCE Method** y, a continuación, pulsa **Siguiente**.

Create client
Clients are applications and services that can request authentication of a user.

1 General settings
2 **Capability config**

Client authentication ☐ Off

Authorization ☐ Off

Authentication flow

- ☒ Standard flow
- ☐ Implicit flow
- ☐ Standard Token Exchange
- ☐ OAuth 2.0 Device Authorization Grant
- ☐ OIDC CIBA Grant
- ☐ Direct access grants
- ☐ Service account roles

PKCE Method S256

Require DPoP bound tokens ☐ Off

[Back](#) [Next](#) [Cancel](#)

Paso 5. Configurar las URL de redirección y guardar

En la última pantalla, introduce la URL de la aplicación que deseas integrar con el sistema de autenticación. En los campos **Valid redirect URIs** y **Valid post logout redirect URIs**, añade el comodín **/*** al final de la dirección correspondiente. Para finalizar, pulsa **Guardar**.

[Clients](#) > [Create client](#)

Create client
Clients are applications and services that can request authentication of a user.

1 General settings
2 Capability config
3 **Login settings**

Root URL [?](#) https://myapp.smi200.net

Home URL [?](#) https://myapp.smi200.net

Valid redirect URIs [?](#) https://myapp.smi200.net/*
[+ Add valid redirect URIs](#)


Valid post logout redirect URIs [?](#) https://myapp.smi200.net/*
[+ Add valid post logout redirect URIs](#)

Web origins [?](#) https://myapp.smi200.net
[+ Add web origins](#)

[Back](#) [Save](#) [Cancel](#)

Paso 6. Añadir roles al cliente.

Una vez creado el cliente abre la pestaña roles del cliente y crea los roles que necesites.



Finalmente tendrás el cliente configurado con los roles creados.

