

ITF Ingenieurbüro, Dipl. Ing. Thomas Friedmann info@itf-it.de - www.itf-it.de

Version 1.5 - 17.12.2012

Anleitung zur Komponente TPDFImage für Delphi

Diese Komponente ermöglicht es in Delphi PDF-Dateien anzuzeigen ohne dass dafür der Acrobat Reader installiert sein muss. Dies ist möglich da diese Komponente Ghostscript als Renderer für PDF-Dateien verwendet. Es genügt die gsdll32.dll sowie die Order /fonts und /lib (im ZIP-File enthalten) mit der Anwendung weiter zu geben.

Einschränkungen:

a.) Diese Komponente kann KEINE PDF-Dateien SCHREIBEN.

Neu in Version 1.3: Durch Verwendung von SynPDF (Synopse, http://synopse.info/forum/),

eine Freeware PDF creation library (native Delphi) können auch PDF Dateien geschrieben werden. Allerdings nur als PDF mit eingebetteter Grafik. Inhaltsverzeichnisse und die Möglichkeit nach Text zu suchen gehen dann verloren. Ich verwende das um gescannte mehrseitige PDF Dateien in Einzeldateien zu zerlegen. Kann über eine Compiler Definition USESYNPDF aktiviert werden sofern SynPDF im Suchpfad von Delphi liegt. (Siehe TestPDF Projekt)

b.) Da das PDF von Ghostscript in eine Grafik gerendert wird ist auch keine Suche innerhalb des Dokumentes oder die Ausgabe eines Inhaltsverzeichnisses möglich. Daher ist diese Grafikklasse primär für die Anzeige kleinerer oder aus einem Scanner stammender

PDF-Dateien sowie den Druck geeignet.

Neu in Version 1.2: Durch Verwendung einer optimierten Seitenzählung können auch sehr große PDF-Dokumente (> 200 Seiten) in annehmbarer Zeit (3-5s) geöffnet werden. (Getestet mit dem Manual von VirtualTreeView von Mike Lischke, 810 Seiten)

Neu in Version 1.4: Getestet und optimiert für die Verwendung in multithreaded Programmen. Kleinere Korrekturen.

Neu in Version 1.5: Kleinere Korrekturen für Delphi 7 und höher. Ohne SynPDF speichert TPDFImage die aktuelle Seite als Bitmap.

Lizenz

Diese Komponente ist freigegeben zur Nutzung gemäß der Mozilla Public Licence (MPL) 1.1 Die Verwendung in kommerzieller Software ist ausdrücklich gestattet.

Copyright 2011, ITF Ingenieurbüro, Dipl. Ing. Thomas Friedmann

Copyright für die API Header von Ghostscript (gsapi.pas und gsview.pas) Alessandro Briosi Von mir umgeschrieben auf dynamische Bindung zur Laufzeit.

Installation

Es genügt, die Dateien itfGSApiDynamic.pas und itfPDFImage.pas in einen Ordner zu kopieren und diesen Ordner in den Suchpfad von Delphi auszunehmen. Für die Verwendung muss nur itfPDFImage in die uses Klausel aufgenommen werden, dann registriert sich die Komponente als Grafikklasse für PDF-Dateien (und .PS und .EPS).

Zur Laufzeit wird die Ghostscript API DLL benötigt (gsdll32.dll) die bei einer Ghostscript Installation im Ordner *bin* zu finden ist. Zusätzlich müssen die Ordner /fonts und /lib samt Inhalt im Programmverzeichnis existieren (In der ZIP-Datei enthalten).

Die Klasse TPDFImage ist von TBitmap abgeleitet und erbt daher alle Eigenschaft und Methoden von TBitmap.

Erweiterte Eigenschaften

Name	Datentyp	Funktion	
Resolution	Integer	ger Gibt die Auflösung in DPI an in der das PDF zu einer Bitmap gerendert wird. Standard ist die DPI Angabe	
		die TScreen liefert. Für den Druck sollte eine	
		passende Auflösung gewählt werden, z.B. 300 DPI	
Zoom	Integer	Gibt den Zoomfaktor vor in %. Verändert die	
		Auflösung beim rendern ohne das die DPI Angabe	
		geändert werden muss.	
PageCount	Integer	Nach dem Laden einer PDF-Datei mit LoadFromFile	
		oder LoadFromStream enthält diese Eigenschaft die	
		Anzahl der Seiten,	
CurrentPage	Integer	Enthält die aktuell in der Grafik enthaltene Seite.	
		Durch setzen eines Wertes zwischen 1 und	
		PageCount kann eine andere Seite des Dokumentes	
		angezeigt werden.	

Erweiterte Methoden

Name	Parameter	Funktion
FirstPage	-	Zeigt die erste Seite des geöffneten
		Dokumentes an
NextPage	-	Zeigt die nächste Seite des geöffneten
		Dokumentes an
PreviousPage	-	Zeigt die vorherige Seite des geöffneten
		Dokumentes an
LastPage	-	Zeigt die letzte Seite des geöffneten
		Dokumentes an
ExtractPagesToFile	AFileName:String	Neu in Version 1.3
	APageFrom,	Extrahiert einen Seitenbereich in eine
	APageTo:Integer	PDF-Datei. ACHTUNG: das neue PDF
	AAppend:Boolean	enthält nur eine eingebettete Grafik,
		Inhaltsverzeichnisse und Textsuche
		gehen dann nicht mehr! Ich verwende
		das um gescannte PDF Dateien zu
		zerlegen. Mit AAppend = TRUE und der

		Angabe einer existierenden PDF Datei wird diese um die angegebenen Seiten erweitert. ACHTUNG, das existierende PDF wird ebenfalls in ein Grafik PDF umgewandelt.
		Um alle Seiten zu speichern genügt der Aufruf von SaveToFile oder SaveToStream.
ExtractPagesToStream	AStream:TStream	Neu in Version 1.3
	APageFrom,	Extrahiert einen Seitenbereich in einen
	APageTo:Integer	Stream. (Siehe ExtractPagesToFile)
SaveToStream	AStream:TStream	Neu in Version 1.5
		Wenn SynPDF verwendet wird, wird das
		PDF als PDF gespeichert (gerendert).
		Wenn SynPDF nicht verwendet wird
		dann wird die aktuelle Seite als Bitmap
		gespeichert.

Globale Variablen

Neu in Version 1.2

Name	Vorgabe	Funktion
ProgressivePageCount	TRUE	Bestimmt ob eine Sprungsuche für die
		Ermittlung der Seitenanzahl verwendet
		wird. Ist bei großen PDF-Dateien > 200
		Seiten effektiver als die alte Methode.
PathToGSDLL	<programmpfad></programmpfad>	Gibt den Pfad zur gsdll32.dll an.
PathToGSLib	<programmpfad>\lib</programmpfad>	Gibt den Pfad zum Order \lib an.
PathToGSFonts	<programmpfad>\fonts</programmpfad>	Gibt den Pfad zum Order \fonts an.
MultiThreaded	FALSE	Ändert das Freigeben der intern
		verwendeten Bitmaps da es beim
		Multithreading hierbei Besonderheiten
		zu beachten gibt damit der Speicher
		wieder freigegeben wird.

Anwendungsbeispiel

```
unit fMainSimple;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
   StdCtrls, ExtCtrls, itfPDFImage;

type
   TForm1 = class(TForm)
        Image! TImage;
   btnLoad: TButton;
   btnPrev: TButton;
   btnNext: TButton;
   btnNext: TButton;
   btnZoomIn: TButton;
   btnZoomOut: TButton;
   procedure btnLoadclick(Sender: TObject);
   procedure btnPrevClick(Sender: TObject);
   procedure btnZoomInClick(Sender: TObject);
   procedure btnZoomInClick(Sender: TObject);
   procedure btnZoomOutClick(Sender: TObject);
   procedure btnZoomOutClick(Sender: TObject);
   procedure btnZoomOutClick(Sender: TObject);
   private
```

```
{ Private-Deklarationen }
 public
{ Public-Deklarationen }
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.btnLoadClick(Sender: TObject);
  Image1.Picture.loadFromFile('anleitung.pdf');
 Labell.Caption:='Pagecount = ' + IntToStr(TPDFImage(Imagel.Picture.Graphic).Pagecount);
procedure TForm1.btnPrevClick(Sender: TObject);
TPDFImage(Imagel.Picture.Graphic).PreviousPage; end;
procedure TForm1.btnNextClick(Sender: TObject);
  TPDFImage(Imagel.Picture.Graphic).NextPage;
procedure TForm1.btnZoomInClick(Sender: TObject);
  TPDFImage(Image1.Picture.Graphic).Zoom:=TPDFImage(Image1.Picture.Graphic).Zoom + 25;
procedure TForm1.btnZoomOutClick(Sender: TObject);
  TPDFImage(Image1.Picture.Graphic).Zoom:=TPDFImage(Image1.Picture.Graphic).Zoom - 25;
end.
```

Erläuterungen

Wichtig ist die Aufnahme von itfPDFImage in die uses Klauses sonst erscheint beim Ausführen von LoadFromFile eine Fehlermeldung das der Dateityp PDF eine unbekannte Grafikklasse ist.

Um an die erweiterten Eigenschaften für mehrseitige PDF Dateien zu gelangen muss das Grafikobjekt auf TPDFImage gecastet werden, Beispielsweise mit

TPDFImage(Image1.Picture.Graphic).PreviousPage.

Natürlich kann auch eine Instanz von TPDFImage manuell erzeugt werden.

```
clsPDF:=TPDFImage.Create
clsPDF.CurrentPage:=3;
clsPDF.Resolution:=300;
clsPDF.LoadFromFile('annots.PDF');
```

Hierbei werden CurrentPage und Resolution VOR dem Laden des PDF gesetzt so dass direkt die Seite 3 mit 300 DPI Auflösung geladen wird.

Die erzeuge Bitmap kann dann z.B. mit

Printer.Canvas.Draw(0,0,clsPDF) an den Drucker gesendet oder mit

Image1.Picture.Bitmap.Assign(clsPDF) in einem Image angezeigt werden.

Neu in Version 1.2:

Die Ghostscript API ist komplett umgeschrieben und lädt die gsdll32.dll dynamisch zur Laufzeit.

Wenn Sie diese Komponente

- mögen oder
- hassen oder
- diese einfach nur verwenden oder
- wenn Sie etwas fragen möchten oder
- Sie Vorschläge haben oder
- Sie ein Copyright verletzt sehen

dann schreiben Sie bitte eine Mail an info@itf-it.de

Thomas Friedmann

ITF Ingenieurbüro