

Linux首页 | Linux新闻 | Linux论坛 | Linux文档 | Linux下载 | Linux博客 | Linux捜索 | 开源项目孵化平台 | **《开源时代》**

新手入门 | 安装启动 | 管理员指南 | 开发手册 | 桌面应用 | 程序开发 | 数据库 | 网络技术 | CentOS | Fedora | MySQL | Apache | Ubuntu | Gentoo | OSCONO8

Linux时代 >> 技术文档 >> 系统管理

elf文件类型一 文件格式

来源: ChinaUnix博客 日期: 2008.01.28 15:12 (共有条评论) 我要评论

文件格式

Object文件参与程序的联接(创建一个程序)和程序的执行(运行一个程序)。 object 文件格式提供了一个方便有效的方法并行的视角看待文件的内容, 在他们的活动中,反映出不同的需要。例 1-1图显示了一个object文件的 组织图。

+ 图1-1: Object 文件格式

Linking 视角

Execution 视角

ELF header ELF header

Program header table (optional) Program header table

Section 1 Segment 1 ... Segment 2

Section n

Section header table Section header table (optional)

一个ELF头在文件的开始,保存了路线图(road map),描述了该文件的组织情况。

sections保存着object 文件的信息,从连接角度看:包括指令,数据,

符号表,重定位信息等等。特别sections的描述会出项在以后的第一部分。

第二部分讨论了段和从程序的执行角度看文件。

假如一个程序头表(program header table)存在,那么它告诉系统如何来创建一个进程的内存映象。被用来建立进程映象(执行一个程序)的文件必须要有一个程序头表(program header table);可重定位文件不需要这个头表。一个section头表(section header table)包含了描述文件sections的信息。每个section在这个表中有一个入口;每个入口给出了该section的名字,大小,等等信息。在联接过程中的文件必须有一个section头表;其他object文件可要可不要这个section头表。

注意:虽然图显示出程序头表立刻出现在一个ELF头后,section头表跟着其他section部分出现,事实是的文件是可以不同的。此外,sections和段(segments)没有特别的顺序。只有ELF头(elf header)是在文件的固定位置。

数据表示

object文件格式支持8位、32位不同的处理器。不过,它试图努力的在更大或更小的体系上运行。因此,object文件描绘一些控制数据需要用与机器无关的格式,使它尽可能的用一般的方法甄别object文件和描述他们的内容。在object文件中剩余的数据使用目标处理器的编码方式,不管文件是在哪台机子上创建的。

+ 图 1-2: 32-Bit Data Types

Name Size Alignment Purpose ____ ____ ==== Elf32 Addr 4 4 Unsigned program address Elf32_Half 2 2 Unsigned medium integer Elf32 Off 4 4 Unsigned file offset Elf32_Sword 4 4 Signed large integer 4 Elf32_Word 4 Unsigned large integer unsigned char 1 1 Unsigned small integer

所有的object文件格式定义的数据结构是自然大小(natural size),为相关的类型调整指针。如果需要,数据结构中明确的包含了确保4字节对齐的填充字段。来使结构大小是4的倍数。数据从文件的开始也有适当的对齐。例如,一个包含了Elf32_Addr成员的结构将会在文件内对齐到4字节的边界上。因为移植性的原因,ELF不使用位字段。

======= ELF Header

一些object文件的控制结构能够增长的,所以ELF头包含了他们目前的大小。 假如object文件格式改变,程序可能会碰到或大或小他们不希望的控制结构。 搜索

最新资讯

更多>>

- · 谷歌劝说诺基亚采用Android操作...
- · Apache 基金会确认退出 JCP 执..
- · Chrome 10 新功能探秘: 新增GP...
- 金山宣布开源其安全软件
- · 女黑客在开源会议上抱受骚扰
- · 21款值得关注的Linux游戏
- · 马化腾: 腾讯半年后彻底转型, ..
- ·[多图] Chrome OS 预发布版本多..
- · Lubuntu 11.04 默认应用抢先一览 · Red Hat宣布收购云计算软件提供..

论坛热点

更多>>

- · do_execve时候用户栈中参数的..
- · swapinfo -atm 问题
- · Linux 的优点简述
- · VM虚拟机上得Red Hat Linux上..
- · 我看成了上海男人喜欢女人毛..
- · 校车展览,看了你就知道
- ·在遇到他之前,唯一需要做的..
- ·GRUB的疑问
- ·从来没有人真正付足书价——..
- · 云存储 vs 网盘

文档更新

更多>>

- · orcale queue
- · 谁可以推荐几本经典的操作系统的..
- · 【北京】某物联网公司招云计算应..
- ·【北京】某物联网公司招云计算应..
- ·谁能推荐几本关于操作系统的书
- ·如何添加网络接口eth1
- ·葡萄牙语入门教材的选取与经验分享
- · 葡萄牙语就业前景分析
- · 葡萄牙语学习经验交流
- щ

Elf32_Addr e_entry; Elf32_Off e_phoff;

Elf32_Off e_shoff;

Elf32_Word e_flags; Elf32_Half e_ehsize;

Elf32_Half e_phentsize; Elf32_Half e_phnum;

Elf32_Half e_shentsize; Elf32_Half e_shnum; Elf32_Half e_shstrndx;

} Elf32_Ehdr;

* e_ident

这个最初的字段标示了该文件为一个object文件,提供了一个机器无关的数据,解释文件的内容。在下面的ELF的鉴别(ELF Identification)部分有更详细的信息。

* e_type

该成员确定该object的类型。

Name Value Meaning ==== ===== ===== ET NONE 0 No file type ET REL 1 Relocatable file ET EXEC 2 Executable file 3 Shared object file ET DYN 4 Core file ET_CORE ET_LOPROC 0xff00 Processor-specific ET_HIPROC 0xffff Processor-specific

虽然CORE的文件内容未被指明,类型ET_CORE是保留的。

值从 ET_LOPROC 到 ET_HIPROC(包括ET_HIPROC)是为特殊的处理器保留的。

如有需要,其他保留的变量将用在新的object文件类型上。

* e_machine

该成员变量指出了运行该程序需要的体系结构。

Value Meaning Name ===== ===== 0 No machine EM NONE 1 AT&T WE 32100 EM_M32 EM SPARC 2 SPARC 3 Intel 80386 EM 386 4 Motorola 68000 EM 68K EM 88K 5 Motorola 88000 EM_860 7 Intel 80860 EM MIPS 8 MIPS RS3000

如有需要,其他保留的值将用到新的机器类型上。特殊处理器名使用机器名来区别他们。例如,下面将要被提到的成员flags使用前缀EF_;在一台EM_XYZ机器

上,flag称为WIDGET,那么就称为EF_XYZ_WIDGET。

* e version

这个成员确定object文件的版本。

值1表示原来的文件格式; 创建新版本就用>1的数。EV_CURRENT值(上面给出为1)如果需要将指向当前的版本号。

* e_entry

该成员是系统第一个传输控制的虚拟地址,在那启动进程。假如文件没有如何关联的入口点,该成员就保持为**0**。

* e_phoff

该成员保持着程序头表(program header table)在文件中的偏移量(以字节计数)。 假如该文件没有程序头表的的话,该成员就保持为0。

* e_shoff

该成员保持着section头表(section header table)在文件中的偏移量(以字节 计数)。假如该文件没有section头表的的话,该成员就保持为0。

* e_flags

该成员保存着相关文件的特定处理器标志。

flag的名字来自于EF___。看下机器信息"Machine Information" 部分的flag的定义。

* e_ehsize

该成员保存着ELF头大小(以字节计数)。

* e_phentsize

该成员保存着在文件的程序头表(program header table)中一个入口的大小 (以字节计数)。所有的入口都是同样的大小。

该成员保存着在程序头表中入口的个数。因此,e_phentsize和e_phnum 的乘机就是表的大小(以字节计数).假如没有程序头表(program header table),

* e shentsize

该成员保存着section头的大小(以字节计数)。一个section头是在section 头表(section header table)的一个入口; 所有的入口都是同样的大小。

该成员保存着在section header table中的入口数目。因此,e_shentsize和 e_shnum的乘积就是section头表的大小(以字节计数)。

假如文件没有section头表, e_shnum值为0。

* e shstrndx

Name

该成员保存着跟section名字字符表相关入口的section头表(section header table)索引。假如文件中没有section名字字符表,该变量值为SHN UNDEF。 更详细的信息 看下面"Sections"和字符串表("String Table")。

ELF 鉴别(Identification)

在上面提到的,ELF提供了一个object文件的框架结构来支持多种处理机,多 样的数据编码方式,多种机器类型。为了支持这个object文件家族,最初的几 个字节指定用来说明如何解释该文件,独立于处理器,与文件剩下的内容无关。 ELF头(也就是object文件)最初的几个字节与成员e_ident相一致。

+ 图 1-4: e_ident[] Identification Indexes Value Purnose

	Ivallie	value ruipose
	====	===== =====
	EI_MAG0	0 File identification
	EI_MAG1	1 File identification
	EI_MAG2	2 File identification
	EI_MAG3	3 File identification
	EI_CLASS	4 File class
	EI_DATA	5 Data encoding
	EI_VERSION	6 File version
	EI_PAD	7 Start of padding bytes
	EI_NIDENT	<pre>16 Size of e_ident[]</pre>
j	通过索引访问字	节,以下的变量被定义。

* EI_MAG0 to EI_MAG3

文件的前4个字符保存着一个魔术数(magic number),用来确定该文件是否 为ELF的目标文件。

Name	Value	Position
====	====	= ======
ELFMAG0	0x7f	e_ident[EI_MAG0]
ELFMAG1	'E'	e_ident[EI_MAG1]
ELFMAG2	'L'	e_ident[EI_MAG2]
ELFMAG3	'F'	e_ident[EI_MAG3]

* EI CLASS

接下来的字节是e_ident[EI_CLASS],用来确定文件的类型或者说是能力。

Name Value Meaning ===== ===== ELFCLASSNONE 0 Invalid class ELFCLASS32 1 32-bit objects ELFCLASS64 2 64-bit objects

文件格式被设计成在不同大小机器中可移植的,在小型机上的不用大型机上 的尺寸。类型ELFCLASS32支持虚拟地址空间最大可达4GB的机器;使用上面 定义过的基本类型。

类型ELFCLASS64为64位体系的机器保留。它的出现表明了object文件可能 改变,但是64位的格式还没有被定义。如果需要,其他类型将被定义,会 有不同的类型和不同大小的数据尺寸。

* EI_DATA

字节e_ident[EI_DATA]指定了在object文件中特定处理器数据的编码 方式。当前定义了以下编码方式。

```
Name
              Value Meaning
               ===== =====
      ELFDATANONE
                   0 Invalid data encoding
                 1 See below
      ELFDATA2LSB
                   2 See below
      ELFDATA2MSB
 更多的关于编码的信息出现在下面。其他值保留,将被分配一个新的编码
 方式, 当然如果必要的话。
* EI_VERSION
字节e_ident[EI_VERSION]表明了ELF头的版本号。
现在这个变量的是一定要设为EV_CURRENT,作为上面e_version的解释。
该变量标识了在e_ident中开始的未使用的字节。那些字节保留并被设置为
0;程序把它们从object 文件中读出但应该忽略。假如当前未被使用的字节
有了新的定义,EI_PAD变量将来会被改变。
一个文件的数据编码指出了如何来解释一个基本的object文件。在上述的
描述中,类型ELFCLAS32文件使用占用1,2和4字节的目标文件。下面定义的
编码方式,用下面的图来描绘。数据出现在左上角。
ELFDATA2LSB编码指定了2的补数值。
最小有意义的字节占有最低的地址。
+ 图1-5: Data Encoding ELFDATA2LSB
       0----+
  0x0102 | 01 |
       +----+
       0----+
 0x010204 | 02 | 01 |
       +----+
       0-----1------+
0x01020304 | 04 | 03 | 02 | 01 |
       +----+
ELFDATA2LSB编码指定了2的补数值。
最大有意义的字节占有最低的地址。
+ 图1-6: Data Encoding ELFDATA2MSB
       0----+
  0x0102 | 01 |
       +----+
       0----+
 0x010204 | 01 | 02 |
       +----+
       0-----1------+
0x01020304 | 01 | 02 | 03 | 04 |
       +----+
           机器信息
为了确定文件, 32位Intel体系结构的需要以下的变量。
+ 图1-7: 32-bit Intel Architecture Identification, e_ident
Position
           Value
=======
e ident[EI CLASS] ELFCLASS32
e ident[EI DATA] ELFDATA2LSB
处理器确认ELF头里的e machine成员,该成员必须为EM 386。
ELF报头里的e_flags成员保存了和文件相关的位标记。32位Intel体系上未
定义该标记; 所以这个成员应该为0;
本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请
点: http://blog.chinaunix.net/u/22754/showart_472557.html
                                         发表评论 查看评论(共有条评论) 我要提问
```

关于我们 | 联系方式 | 广告合作 | 诚聘英才 | 网站地图 | 友情链接 | 免费注册

Copyright @ 2001-2009 ChinaUnix.net All Rights Reserved

感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们

京ICP证:060528号