Gli avverbi di frequenza: sempre, spesso, mai

Grammatica A1

Quanto spesso fai una cosa? Qui trovi gli avverbi di frequenza in ordine, dal 100% (sempre) allo 0% (mai), dove metterli nella frase, la doppia negazione non… mai e 30 esercizi.

Dal 100% allo 0%: la scala

Gli avverbi di frequenza dicono quante volte facciamo una cosa. Eccoli in ordine, da quello che vale sempre a quello che non vale mai.

Avverbio	Frequenza	Esempio
sempre	100%	Faccio sempre colazione.
quasi sempre	90%	Vado quasi sempre al lavoro a piedi.
di solito / solitamente	80%	Di solito ceno alle otto.
spesso	70%	Vado spesso al cinema.
a volte / qualche volta	50%	A volte cucino io.
ogni tanto	30%	Ogni tanto chiamo mia nonna.
raramente / di rado	15%	Prendo raramente il taxi.
molto raramente	10%	Vado molto raramente in discoteca.
quasi mai	5%	Non guardo quasi mai la televisione.
mai	0%	Non fumo mai.

Le percentuali sono indicative. Servono a ricordare l’ordine: nessun italiano pensa «spesso = 70%». Fra parole vicine (di solito e spesso, a volte e ogni tanto) la differenza è piccola e dipende da chi parla.

Parole con lo stesso valore. Di solito = solitamente = normalmente. Spesso = frequentemente, più formale. A volte = qualche volta. Raramente = di rado.

Dove si mette l’avverbio

Di solito l’avverbio va subito dopo il verbo. Di solito, a volte, qualche volta e ogni tanto possono stare anche all’inizio o alla fine della frase.

Dopo il verbo
Vado spesso al cinema.

All’inizio
Di solito ceno alle otto.

Alla fine
Ci vediamo ogni tanto.

Con un verbo riflessivo
Mi alzo sempre alle sette.

Con essere
Marco è sempre allegro.

Al passato prossimo
Ho sempre abitato a Milano.

Al passato prossimo sempre, spesso e mai vanno di solito fra l'ausiliare e il participio: ho sempre detto, non sono mai stato. Gli avverbi di più parole stanno meglio all'inizio o alla fine: ci siamo visti ogni tanto.

Non… mai: la doppia negazione

Con mai e quasi mai l'italiano usa due negazioni: non prima del verbo e mai dopo. Non è un errore: è obbligatorio.

Mai: 0%
Non fumo mai.

Quasi mai: 5%
Non esco quasi mai la sera.

Al passato prossimo
Non sono mai stato in Sicilia.

Nelle domande: una volta nella vita
Sei mai stato a Roma?

Da solo, come risposta
Bevi il latte? Mai!

Non sempre: a volte sì, a volte no
Non sempre ho tempo per cucinare.

Mai all'inizio della frase? Si usa solo per dare forza, e allora non sparisce: Mai visto una cosa così! Nelle frasi normali si dice non… mai.

Non sempre non vuol dire mai. Non sempre ho ragione vuol dire che a volte ho ragione e a volte no. Per lo 0% serve mai: non ho mai ragione.

Quante volte? Ogni giorno, due volte alla settimana

Per dire una frequenza precisa si usa una volta, due volte… con al, alla, all', oppure ogni e tutti i / tutte le.

Espressione	Esempio
Quante volte…?	Quante volte alla settimana vai in palestra?
ogni giorno / tutti i giorni	Bevo un caffè ogni giorno.
una volta al giorno	Prendo la medicina una volta al giorno.
due volte alla settimana	Vado a nuotare due volte alla settimana.
una volta al mese	Vado dal parrucchiere una volta al mese.
una volta all'anno	Vado in vacanza una volta all'anno.
ogni lunedì / il lunedì	Il lunedì ho lezione d'italiano.
ogni mattina / tutte le mattine	Corro tutte le mattine.

Ogni vuole il singolare, tutti il plurale con l’articolo: ogni giorno = tutti i giorni, ogni settimana = tutte le settimane. Anche qualche vuole il singolare: qualche volta, mai qualche volte.

Al, alla, all’ seguono il genere della parola: al giorno, al mese, alla settimana, all’anno. Nel parlato si sente anche due volte a settimana.

Errori comuni

Errato: Io mai bevo il caffè. Corretto: Non bevo mai il caffè.

Errato: Bevo mai il caffè. Corretto: Non bevo mai il caffè.

Errato: Non quasi mai esco. Corretto: Non esco quasi mai.

Errato: Sempre faccio colazione. Corretto: Faccio sempre colazione.

Errato: ogni giorni Corretto: ogni giorno / tutti i giorni

Errato: tutti giorni Corretto: tutti i giorni

Errato: qualche volte Corretto: qualche volta / a volte

Errato: due tempi al giorno Corretto: due volte al giorno

Esercizi con feedback immediato

30 frasi in tre parti. Scrivi solo quello che manca: la correzione arriva mentre scrivi.

Parte 1 · La scala

Guarda la percentuale tra parentesi e scrivi l’avverbio.

1. Bevo ___ il caffè la mattina. (100%)

2. Vado ___ al lavoro in bicicletta. (90%)

3. La sera ___ guardo un film. (80%)

4. Mia sorella mi chiama ___. (70%)

5. Il sabato ___ vado al mare. (50%)

6. Vedo i miei cugini ___. (30%)

7. Prendo ___ il taxi: è caro. (15%)

8. Vado ___ in discoteca. (10%)

9. Non guardo ___ la televisione. (5%)

10. Non fumo ___. (0%)

Parte 2 · Non… mai e la posizione

Scrivi la parola che manca.

11. ___ bevo mai il latte.

12. Luca non arriva ___ in orario. (0%)

13. Non esco quasi ___ la sera.

14. Sei ___ stato in Sicilia? Sì, due volte.

15. Non sono ___ stata a Napoli.

16. Ho ___ amato il mare. (100%)

17. Mi alzo ___ alle sette. (100%)

18. ___ sempre ho tempo per lo sport: lavoro molto.

19. Non mangio ___ la carne: sono vegetariana.

20. Hai ___ visto un film di Fellini?

Parte 3 · Quante volte?

Completa l’espressione.

21. ___ volte vai in palestra? Tre volte alla settimana.

22. Vado in palestra tre volte ___ settimana.

23. Prendo le medicine due volte ___ giorno.

24. Vado dal dentista una volta ___anno.

25. Pago l’affitto una volta ___ mese.

26. Faccio la spesa ___ giorni.

27. Leggo il giornale ___ mattina.

28. Telefono a mia madre ___ domenica.

29. Vado in vacanza una ___ all’anno.

30. Vado ___ volta al cinema, ma non spesso.

Portalo nella conversazione

Martin: Quante volte alla settimana studi l’italiano?

Studente: Di solito tre volte alla settimana, a volte anche di più.

Martin: E parli spesso con gli italiani?

Studente: Purtroppo no, quasi mai. Per questo faccio lezione con te!

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti