### Ingeniería Inversa Clase 3

Binarios Ejecutables





- Análisis estático basado en el formato del ejecutable
  - Funciones y variables exportadas
  - Funciones y variables importadas
  - Tablas de símbolos y strings
  - Información de debug
- Pero, ¡no todo está exportado ni tiene símbolos!



- Al compilar y linkear se pierde información
  - Nombres de funciones, variables, comentarios
  - Tipos de las variables
  - Ubicación de funciones no exportadas (estáticas) e información de relocalización
  - Parámetros de las funciones
  - Parte de esta pérdida puede ser intencional: strippear un binario en modo release
  - Compilar es una operación muchos-a-muchos
    - Mismo código assembly, diferente código fuente (o viceversa)



- Análisis estático del código ejecutable
  - Heurísticas de desensamblado
  - Identificación de funciones
  - Identificación de parámetros de las funciones
  - Identificación de variables locales y globales
  - Identificación de "basic blocks" (flujo de la función)
  - Identificación de referencias cruzadas
  - ¡Todo esto se puede automatizar!



- Heurísticas de desensamblado
  - Linear Sweep
    - Desde un punto de partida (ej. símbolo de una función, comienzo del segmento .text o entry point del binario) se desensambla linealmente
      - Intrucciones y operandos de largo variable pero conocido (x86) o de largo fijo (ARM)
    - Ej. mov, add, push, etc.



- Heurísticas de desensamblado
  - Recursive Descent
    - Branching condicional (if, while, for, switch)
      - Se desensambla una rama y se marca la otra para desensamblado futuro
    - Branching incondicional (jmp, call)
      - Problema: ¿conocemos el destino del salto?



- Heurísticas de desensamblado
  - Recursive Descent
    - Branching incondicional (jmp, call)
      - Si lo conocemos, desensamblamos el target. Sino, tenemos un problema.
      - En un call asumimos que existirá un "return" a la dirección siguiente. Por lo tanto, la dirección siguiente queda marcada como pendiente de ser desensamblada.



Entry point (conocido) en el stream binario

```
.text:0040101A
.text:0040101F
               8R
                   45 FC
.text:00401022
.text:00401023
               FF
                  15
.text:00401029
               89
.text:0040102C
                         ดด
.text:00401030
.text:00401032
.text:00401035
.text:00401038
                   4D
.text:0040103B
.text:0040103C
               68
```

E8

4A

.text:00401041

Opcodes y operandos de largo variable pero conocido para la arquitectura





```
offset ProcName
push
.text:0040101F
                                            eax, [ebp+hModule]
               8B
                  45 FC
                                    mov
.text:00401022
                                    push
                                            eax
.text:00401023
                                    call
                 15
                                            ds:GetProcAddress
                                            [ebp+var_8], eax
.text:00401029
               89
                                    mov
.text:0040102C
                                            [ebp+var 8], 0
                                    CMD
                                            short loc 401049
                                    įΖ
.text:00401030
.text:00401032
                                            [ebp+var 8]
                                    call
                                            [ebp+var C], eax
.text:00401035
                                    mov
.text:00401038
                  40
                                            ecx, [ebp+var C]
                                    mov
.text:0040103B
                                    push
                                            ecx
.text:0040103C
               68
                                    push
                                            offset aReturnD
.text:00401041
              E8
                                            sub 401090
                                    call
                  48
```



```
.text:0040101A
                                      push
                                               offset ProcName
.text:0040101F
                                               eax, [ebp+hModule]
                   45 F.C
                                      mnu
.text:00401022
                                      push
                                               eax
.text:00401023
                                      call
                                               ds:GetProcAddress
.text:00401029
                                               [ebp+var 8],
                                      MOV
.text:0040102C
                                               [ehn+var 8],
                                               short loc 401049
.text:00401030 74
                                      įΖ
.text:00401(32 FF
                                               [ebp+var 8]
                                      call
.text:00401035 99 45
                                               [ebp+var_C], eax
                                      mov
                                               ecx, [ebp+var C]
.text:00401038
.text:0040103B
                                      push
                                               ecx
.text:0040103C
                                               offset aReturnD
                                      push
.text:00401041
                E8
                             ดด
                                      call
                                               sub 401090
```

# ¿Dónde continuar desensamblando? CALL a variable local, solo conocido en tiempo de ejecución



- En arquitecturas CISC como x86/x86\_64 (con sets de instrucciones extendidos), muchos opcodes pueden ser válidos.
- Sin embargo, no todas las instrucciones son igualmente probables o frecuentes. El tipo de binario ejecutable nos puede dar pistas: ¿estamos esperando instrucciones de punto flotante?
- ¿Podemos diferenciar un binario ejecutable escrito en assembly a mano de uno generado por un compilador? ¿Podemos identificar idioms o patrones?



- Los compiladores tienden a utilizar con mayor frecuencia ciertas instrucciones y generan ciertos patrones que siguen convenciones o interfaces binarias (ABIs).
- Es importante poder hacer un juicio acerca de la probabilidad de que un código haya sido desensamblado correctamente.
  - Darle una pista al desensamblador por dónde comenzar a desensamblar.



¿Por dónde comenzaríamos a desensamblar?

9	db	.text:004012FF
89h	db	.text:00401300
15h	db	.text:00401301
0D4h	db	.text:00401302
87h	db	.text:00401303
41h	db	.text:00401304
9	db	.text:00401305
0E8h	db	.text:00401306
5	db	.text:00401307
ØFFh	db	.text:00401308
ØFFh	db	.text:00401309
ØFFh	db	.text:0040130A
83h	db	.text:0040130B
0F8h	db	.text:0040130C
ØFFh	db	.text:0040130D
75h	db	.text:0040130E
5	db	.text:0040130F





Parece bien desensamblado?

```
.text:AA4A12FF
                                    db.
                                        41h ; A
.text:004012FF
                                    dh
                                        89h ; ë
.text:00401300
                                    db.
.text:00401301
                                        15h
                                    db.
.text:<mark>0040130</mark>2
.text:<mark>00401302</mark>
                                             87h
                                    aam
                                    inc
.text:00401304
                                             ecx
                                    add
.text:00401305
                                             al, ch
.text:00401307
                                    hha
                                             eax, 83FFFFFFh
.text:0040130C
                                    cle
.text:0040130D
                                    push
                                             dword ptr [ebp+5]
                                             eax, OFFFFFFFh
.text:00401310
                                    or.
                                             short loc 401370
.text:00401313
                                    jmp
.text:00401313
.text:00401315
                                    db.
                                        6Ah ; j
.text:00401316
                                    db.
.text:00401317
                                        6Ah ; i
                                    db.
```





• Parece bien desensamblado?: no 🔀



```
Instruccion rara: ASCII
.text:AA4A12FF
                                      41h
                                                                Adjust AX After Multiply
                                  dh.
.text:AA4A12FF
                                      89h ; ë
.text:00401300
.text:00401301
                                      15h
.text:<mark>0040130</mark>2
.text:<mark>00401302</mark>
                                  aam
                                                                 Los compiladores a
                                  inc
.text:00401304
                                          ecx
                                                                 veces hacen cosas
                                          al. ch
.text:00401305
                                  add
                                          eax, 83FFFFFFh
.text:00401307
                                  add
                                                                 "tontas" pero no "tan
.text:0040130C
                                  cle
                                                                 tontas"
.text:0040130D
                                  push
                                          dword ptr [ebp+!
                                          eax, OFFFFFFFh
.text:00401310
                                  OP.
.text:00401313
                                  jmp
                                          short loc 401370
.text:00401313
.text:00401315
                                  db.
                                      6Ah
.text:00401316
                                  dh
.text:00401317
                                  db
                                      6Ah ; i
```



Parece bien desensamblado?

```
.text:00401300
                                         dword 4187D4, edx
.text:00401300
                                mov
                                         sub 401210
.text:00401306
                                call
.text:0040130B
                                         eax, OFFFFFFFh
                                cmp
.text:0040130E
                                 jnz
                                         short loc 401315
.text:00401310
                                         eax, OFFFFFFFh
                                or
                                         short loc 401370
.text:00401313
                                 jmp
.text:00401315
```





Parece bien desensamblado?: sí



```
Call a una función
     1er parámetro de un
                                   verificable
     call (x86 64 ABI)
                                                     Compara contra -1 el
                                                     resultado de la función
.text:00401300
                                          dword_4187D4, edx
.text:00401300
                                 mov
                                          sub 401210
.text:00401306
                                 call.
.text:0040130B
                                          eax, OFFFFFFFh
                                 CMP
.text:0040130E
                                 jnz
                                          short loc 401315
                                          eax, OFFFFFFFh
.text:00401310
                                 or
.text:00401313
                                          short loc 401370
                                 jmp
.text:00401315
```



- En los ejemplos anteriores asumimos que el binario no está obfuscado / packeado, y que es assembly legítimo de un compilador.
  - Ejemplo de caso de uso: diff de DLLs o SYS modules para parches de seguridad
  - Para analizar malware hay que tener cuidado con estas suposiciones
- Hay una buena parte de "oficio"



- Identificación de funciones
  - Funciones exportadas
  - Target de instrucciones CALL
  - Epílogos (ABIs)
- Identificación de parámetros de funciones
  - Calling conventions (ej. x86 ABI) para el número de parámetros
  - Instrucciones "mov" para el tamaño




- Identificación de parámetros de funciones
  - Es tarea del reverser determinar:
    - Significado de los punteros
    - Estructuras
      - ¿Cuando se leen y escriben las estructuras?
         Eso da valor semántico a sus miembros.
    - Tipos de dato
      - Ej: ¿se realizan operaciones de punto flotante sobre un parámetro?



- Calling conventions Application Binary Interface (ABI)
- ¿Cómo es llamada una función a nivel assembly?
  - Enviar parámetros (valores, alineación, estructuras)
  - Dirección de retorno
  - Valor de retorno
  - Balance del stack
  - ¿Qué registros se conservan? ¿Quién los conserva?
- Es necesaria una convención: código generado por un compilador puede llamar a librerías generadas por otro compilador.
- Estas convenciones dependen de la arquitectura del CPU y de la plataforma (Windows, Unix, etc.)



#### 0xFFFFFFF



Stack
1 en espacio de usuario por thread





```
sub_401060 proc near
arq 0= dword ptr
                    8
arg 4= dword ptr
                    0Ch
arg 8= dword ptr
                   10h
arq C= dword ptr
                    14h
push
        ebp
        ebp, esp
mov
        eax, [ebp+arg_C]
mov
push
        eax
        ecx, [ebp+arg_8]
mov
push
        ecx
        edx, [ebp+arg_4]
mov
push
        edx
        eax, [ebp+<mark>arq 0</mark>]
mov
push
         eax
```



- Calling conventions x86
  - Cdecl
    - La función que llama balancea el stack (parámetros)
  - Stdcall
    - La función llamada balancea el stack (parámetros)
    - Común en la Windows API
  - Fastcall
    - Parámetros por registros




```
int stdcall function a(int p1) { return ++p1; }
int cdecl function b(int p1) { return ++p1; }
int fastcall function c(int p1) { return ++p1; }
void main(void) {
   printf("function a: %d\n", function a(0));
   printf("function b: %d\n", function b(1));
   printf("function c: %d\n", function c(2));
```

#### **MSVC** calling conventions



int \_\_stdcall function\_a(int p1) { return ++p1; }



**Función main** 

```
pop ebp | El llamado balancea el stack, liberando el espacio utilizado para el parámetro
```

Función function\_a



```
int cdecl function b(int p1) { return ++p1; }
                       Parámetro 1 pusheado al stack
push
call
           sub 401020
                                       function b
add
           esp,
                                         Se balancea el stack,
push
           eax
                                         liberando el espacio
           offset aFunction bD
push
                                        utilizado para el
                                         parámetro
call
           sub 4010F0
                                         printf
Función main
           eax, [ebp+arq 0]
mov
                                   El llamado no balancea el stack
           ebp
pop
retn
```

Función function\_b



```
int fastcall function c(int p1) { return ++p1; }
                                 Parámetro 1 cargado en registro
           ecx.
mov
                                         ► function c
call
           sub 401040
push
           eax
                                         No hay desbalance del
           offset aFunction cD
                                         stack
push
           sub 4010F0
call
                                         printf
Función main
```



- Identificación de variables
  - Igual a la identificación de parámetros
  - Las variables locales están referidas (en x86) por EBP - offset
    - El compiler podría referirlas por ESP
    - Podrían estar en registros, según el nivel de optimización
  - Las variables globales son referencias a los segmentos .data (inicializadas) y .bss (noinicializadas)



```
sub 4026F4 proc near
var_C= dword ptr -0Ch
var 8= dword ptr -8
<mark>var 1</mark>= byte ptr -1
arq 0= dword ptr 8
arq 4= dword ptr
                    0Ch
         edi, edi
mov
push
         ebp
         ebp, esp
mov
         esp, OCh
sub
         eax, [ebp+arg_0]
mov
         ecx, [ebp+<mark>var 1</mark>]
1ea
         [ebp+var 8], eax
mov
         [ebp+var C], eax
mov
```




```
[ebp+hModule], 0
cmp
jz
        short loc 401049
                                 offset ProcName ; "test"
                        push
                                 eax, [ebp+hModule]
                        mov
                        push
                                                   hModule
                                 eax
                        call
                                 ds:GetProcAddress
                                 [ebp+var 8], eax
                        mov
                                 [ebp+var 8], 0
                        CMP
                                 short loc 401049
                        įΖ
                    📕 🚄 🖼
                            [ebp+var_8]
                    call
                    mov
                            [ebp+var C], eax
                            ecx, [ebp+var C]
                    mov
```

#### **Basic blocks**



- Identificación de referencias cruzadas
  - Basada en offsets
    - + información de símbolos
    - + valor (ej. String)
  - Búsqueda bidireccional
  - Buena estrategia para "entender" sobre una función






```
push ebp
mov ebp, esp
sub esp, OCh
push offset LibFileName; "test.dll"
call ds:LoadLibraryA
```




- Identificación de patrones
  - Desde assembly al código fuente
    - Un desensamblador permite identificar los opcodes y mostrar el nemotécnico en assembly
    - Un decompilador hace una abstracción de más alto nivel y permite visualizar código C o pseudocódigo



```
call
        puts
        eax, [esp+14h]
mov
        eax, OAh
CMP
        short loc_8048814
jg
                                        eax, [esp+14h]
                                mov
                                cdq
                                        eax, edx
                                xor
                                        eax, edx
                                sub
                                        [esp+20h], eax
                                mov
                                        dword ptr [esp+20h], 80h
                                CMP
                                ja
                                        short loc 8048814
                                 dword ptr [esp+20h], 0
                                 CMP
                                  jnz
                                          short loc 804881C
                                 📕 🚄 🖼
                                loc 8048814:
                                        dword ptr [esp+1Ch], 0
                                mov
```










Identificación de patrones

```
if ( condition_1 && condition_2 ... &&
condition_n) {
   do;
}
```



```
loc 80489C4:
        eax, [esp+13h]
lea
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aC ; "%c"
mov
        isoc99 scanf
call
        eax, byte ptr [esp+13h]
MOVZX
        al, OAh
CMD
        short loc_80489C4
```



```
loc 80489C4:
        eax, [esp+13h]
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aC;
MOV
           isoc99 scanf
call
        eax, byte pur
        al, OAh
        short loc 80489C4
```



Identificación de patrones

```
while ( condition_1 ) {
   do;
}
```

```
mov eop, esp

sub esp, 0Ch


mov [ebp+var_C], 1

mov [ebp+var_8], 3

mov [ebp+var_4], 0

jmp short loc 401026
```







```
010
101
001
```


```
eop, esp
MOV
sub
        esp, UCh
        [ebp+var_C], 1
PJU
mov
        [ebp+var 8], 3
MOV
        [ebp+var 4], 0
        short loc 401026
                               loc_401026:
                                     ecx, [ebp+var 8]
                             mov
                                     [ebp+var_4], ecx
                             CMP
                                     short loc 40103D
                             jge
                                            offset unk 418000
                 push
                 call
                         sub 401090
                                            loc 40103D:
                 add
                         esp, 4
                                            xor
                                                     eax, eax
                         short loc_40101D
                 jmp
                                             mov
                                                     esp, ebp
                                                     ebp
                                             pop
                                            retn
                                             main endp
                    loc 40101D:
                          eax, [ebp+var 4]
                  mov
                          eax, 1
                  add
                          [ebp+var_4], eax
                  mov
```




Identificación de patrones

```
int max = 3;
for ( int i = 0; i < max; i++ ) {
    ...
}</pre>
```













Identificación de patrones

```
if ( condition_1 ) {
  goto error;
if ( condition_2 ) {
  goto error;
error:
  return 0;
```







```
mov
                                                    [ebp+var_U], 33h
                                                    [ebp+var_8], 4
                                           mov
                                                   eax, [ebp+var_1C]
                                           mov
                                                    [ebp+var_18], eax
                                           mov
                                                   [ebp+var_18], 5 ; switch 6 cases
                                           CMP
                                                   short loc 40106A ; jumptable 004010:
                                           ja
               ecx, [ebp+var 18]
               ds:off_401084[ecx*4] ; switch jump
                                                       4 🖼
                           jumptable 0040103F case 3
                                                                                 jumpta
         [ebp+var_14], 3
                                                               [ebp+var_14], 6
                                                       ııΟV
         short loc 401071
                                                               short loc 401071
 imp
                                                       imp
  4 🖼
loc 401071:
```



Identificación de patrones

```
switch ( variable ) {
  case 0:
     break;
  case 1:
     break;
```

Ingeniería Inversa | Clase 3 | Martin Balao | martin.uy/reverse | v1.0 ES | CC BY-SA



```
[ebp+var 14], 1
mov
        [ebp+var 10], 2
mov
        [ebp+var_C], 33h
MOV
        [ebp+var 8], 4
mov
        [ebp+var_18], offset sub_401000
mov
call
        [ebp+var 18]
        eax, eax
xor
        ecx, [ebp+var_4]
mov
        ecx, ebp
xor
        @ security check cookie@4; security
call
        esp, ebp
mov
        ebp
pop
```



```
[ebp+var 14], 1
mov
        [ebp+var 10], 2
mov
        [ebo+war C], 33h
mov
        [ebp+var 8],
MUV
        [ebp+var 18], offs
                               sub 401000
mov
        [ebp+var 18]
call
xor
        eax, eax
        ecx, [ebp+var
mov
xor
        con, cop
        @ security check cookie@4; security
call
        esp, ebp
mov
        ebp
pop
```



Identificación de patrones

```
int ( * f_ptr ) ( ) = f;
( * f_ptr ) ( );
```



- Análisis dinámico del código ejecutable
  - IDA Pro (debugger)
  - Otros debuggers
    - Windbg, gdb, Ollydbg, etc.
  - strace (Linux)
  - API monitor (Windows)
  - Wireshark



- Análisis dinámico del código ejecutable
  - Tools para monitorear cambios en el registro (Windows)
  - Tools para monitorear cambios en el filesystem
  - Suite integrada: Cuckoo



- Trazas de ejecución
  - No detienen la ejecución (a diferencia de los breakpoints) y registran:
    - Ejecución de instrucciones
    - Lecturas o escrituras en memoria
      - Desde qué intrucción se accedió a la memoria
    - Otros cambios de estado (ej. registros)
    - Thread que ejecutó
    - Otra información (ej. Call-graph)
  - Pueden llegar a generar demasiada información. Es necesario filtrar.



#### Ejemplo de traza

```
00000F20
                                                                          00000F20
               .text:sub 2F13C0+3
                                               esp, 14h
                                                                          ESP=0042FA34 PF=0
                                         sub
   00000F20
               .text:sub 2F13C0+6
                                               ebx
                                                                          ESP=0042FA30
                                         push
   00000F20
               .text:sub_2F13C0+7
                                         cpuid
                                                                          EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=00000000 EDX=00000000
   00000F20
                                                                          EAX=DDA53517 EDX=000002FE
               .text:sub 2F13C0+9
                                         rdtsc
■■ 00000F20
               .text:sub 2F13C0+B
                                                [ebp+var C], eax
                                         mov
≣≣ 00000F20
               .text:sub_2F13C0+E
                                                [ebp+var 8], edx
                                         mov
   00000F20
               .text:sub 2F13C0+11
                                                [ebp+var 4], 0
                                         mov
   00000F20
               .text:sub 2F13C0+18
                                               short loc 2F13E3
                                         imp
   00000F20
               .text:sub_2F13C0:loc_2F13E3
                                                [ebp+var 4], 8
                                                                          CF=1 AF=1 SF=1
                                         cmp
   00000F20
               .text:sub 2F13C0+27
                                               short loc 2F13FE
                                         inb
■ 00000F20
               .text:sub 2F13C0+29
                                                ecx. 8
                                                                          ECX=00000008
                                         mov
   00000F20
                                                                          CF=0 AF=0 SF=0
               .text;sub 2F13C0+2E
                                               ecx, [ebp+var 4]
                                         sub
  00000F20
               .text:sub_2F13C0+31
                                                edx, [ebp+var_4]
                                                                          EDX=00000000
                                         mov
   00000F20
               .text:sub 2F13C0+34
                                                al, [ebp+ecx+var_D]
                                                                          EAX=DDA53500
                                         mov
   00000F20
                                                byte ptr [ebp+edx+var 14], al
               .text:sub 2F13C0+38
                                         mov
   00000F20
               .text:sub_2F13C0+3C
                                               short loc_2F13DA
                                         imp
   00000F20
               .text:sub 2F13C0:loc 2F13DA mov
                                                eax, [ebp+var_4]
                                                                          EAX=00000000
■■ 00000F20
               .text:sub 2F13C0+1D
                                         add
                                               eax. 1
                                                                          EAX=00000001
■ 00000F20
               .text:sub 2F13C0+20
                                                [ebp+var_4], eax
                                         mov
■■ 00000F20
               .text:sub_2F13C0:loc_2F13E3
                                                [ebp+var_4], 8
                                                                          CF=1 PF=1 AF=1 SF=1
                                         cmp
   00000F20
               .text:sub_2F13C0+27
                                               short loc_2F13FE
                                         inb
```



Ejemplo de traza (con filtro por 0x42FA48)

```
00000F20
                                                                                                ESP=0042FA48
               .text:sub 2F13C0+45
                                                            esp, ebp
                                                                                                ESP=0042EA48
.≣≣ 00000F20
                                                          sub 2F1210
               .text: main+16
                                                                                                debua021:0042FA48: 58
   00000F20
               .text:sub 2F1210+1
                                                            ebp, esp
                                                      mov
   00000F20
               .text:sub 2F1210+1
                                                                                                FBP=0042FA48
                                                            ebp, esp
                                                      mov
.text;sub 2F1000+5E
                                                           ebp
                                                                                                FBP=0042FA48 FSP=0042FA24
                                                     pop
.≣≣ 00000F20
                                                                                                EBP=0042FA48 ESP=0042FA24
               .text;sub 2F1000+5E
                                                            ebp
                                                      DOD
                                                                                                FBP=0042FA48 FSP=0042FA24
   00000F20
               .text:sub 2F1000+5E
                                                            ebp
                                                      pop
ESP=0042FA48
               .text:sub 2F1210:loc 2F12E2
                                                            esp, ebp
                                                      mov
                                                                            : bInitialOwner
                                                                                                ESP=0042FA48
   00000F20
               .text: main+27
                                                     push 0
                                                          short near ptr unk 768717C8
                                                                                                debug021:0042FA48: 00
   00000F20
               KERNELBASE:kernelbase CreateMutexA+A iz
.≣≣ 00000F20
                                                                            : dwCreationFlags
                                                                                                ESP=0042FA48
                                                     push 0
               .text: main+38
   00000F20
                                                      push dword ptr [ebp+14h]
                                                                                                debua021:0042FA48: 00
               kernel32:kernel32 CreateThread+D
                                                                                                ESP=0042FA48
   00000F20
                                                      push 0
                                                                            ; dwCreationFlags
               .text: main+50
                                                                                                debug021:0042FA48: 00
   00000F20
               kernel32:kernel32 CreateThread+D
                                                     push
                                                            dword ptr [ebp+14h]
                                                                                                ESP=0042EA48
   00000F20
               .text: main+6B
                                                     push
                                                                             : hHandle
                                                            eax
               kernel32;kernel32 WaitForSingleObject+D call near ptr kernel32_WaitForSingleObjectEx debug021:0042FA48: 34
   00000F20
```



- ¿Cuál es el enfoque adecuado para analizar un...
  - binario "strippeado"? (sin símbolos)
  - binario ofuscado o packeado?
- Code-coverage en el análisis dinámico:
  - ¿cómo triggereamos todos los flujos posibles de ejecución?





- La respuesta es caso-a-caso y probablemente implique la combinación de diferentes técnicas
  - Análisis estático puede implicar un esfuerzo excesivo: ¡hay demasiados datos para procesar!
  - Análisis dinámico basado en debugging también puede implicar un esfuerzo excesivo
  - Análisis dinámico basado en herramientas de monitoreo puede ser insuficiente

## Pregunta



¿Que abordaje utilizarían para analizar un binario que cifra las comunicaciones con un algoritmo criptográfico propio?



#### Lab 3.1



# Analizar dicho binario, describir la lógica y extraer los datos comunicados



#### Referencias



- https://github.com/cuckoosandbox/cuckoo
- The IDA Pro Book