
Ingeniería Inversa Clase 2

Binarios Ejecutables





```
Offset(h)
           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D
00000000
                                          00
                                             00
                                                00
                                                          00 00
                                  0.0
                                      04
00000010
                     00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
00000020
                                      0.0
                                         0.0
                                             0.0
                                                          00 00
00000030
                                         0.0
                            00
                               00 00
                                      00
                                             00
                                                0.0
                                                    F0
                                                          00 00
                                                                   . . . . . . . . . . . . ð . . .
00000040
                                          B8
                                             01
                                                          54 68
                                                                      ..´.Í! .LÍ!Th
                            В4
00000050
                                   72
                                             20
                                                          6E 6F
                            6F
                               67
                                      61
                                          6D
                                                63
                                                                  is program canno
00000060
                        20
                               75
                                   6E
                                      2.0
                                          69
                                             6E
                                                2.0
                                                          53 20
                                                                  t be run in DOS
                                                    44
00000070
                                     24
                                         00
                                             00
                                                                  mode....$.....
                            0D
                               0D 0A
00000080
                               04 5D B5
                                         31
                                                                  ñPj.u1.|u1.|u1.|
                     0E B5
                            31
                                             04
                                                5D B5
00000090
                               04 5D 01 AD F7
                                                5D C2
                                                                   ..õ]⅓1.]..÷]Â1.]
                     5D BC
                            31
                                                             5D
                                                                   ..ö].1.]hÎÏ]¶1.]
000000A0
                     5D AD
                            31
                                  5D 68 CE
                                                5D
                               04
                                             CF
                                                   В6
                                                          04
                                                                  ul.]ál.]Žo.\¤1.]
000000B0
                            31
                               04
                                  5D
                                      8E
                                         6F
                                             07
                                                5C A4
                                                          04 5D
                                                                  Žo.\"1.|Žo.\¤1.|
000000C0
                                         6F
                     5C A8
                            31
                               04 5D 8E
                                            00
                                                5C A4
                                                      31 04 5D
                                            06 5C B4
                                                                  "o.\´1.]"o.\´1.]
000000D0
                  00 5C B4
                            31
                               04 5D 22
                                          6F
                                                          04 5D
000000E0
                                      00
                                                   00
                        В5
                            31
                               04 5D
                                         0.0
                                             0.0
                                                00
                                                          00 00
                                                                  Richul.].....
000000F0
                                                                  PE..L...pÕÜZ....
                                                   00
                            0.1
                                      70
                                         D_5
                                             DC
                                                          0.0
                                                             0.0
00000100
                                         01
                                                00
                        E0
                            00
                               02
                                  01
                                      0B
                                             0E
                                                    00
                                                          04 00
00000110
                     00 00
                            00
                               00 00 E6 15
                                             00
                                                00
                                                   00 10
                                                          00 00
00000120
                               40 00
                                      00 10
                                             00
                                                          00 00
00000130
                               00 00
                                      06
                                         00
                                             00
                                                          00
                                                             00
00000140
                            04
                               00 00
                                      00
                                         00
                                             00
                                                00
                                                    03
                                                          40
                                                             81
00000150
                               00
                                      00
                                          00
                                             10
                                                00
                                                          00
                                                             0.0
00000160
                                   00
                                      00
                                          00
                                             00
                                                00
                                                    00
                                                          00 00
                               00
00000170
                         28
              D1 05
                            0.0
                               00 00
                                      0.0
                                         0.0
                                             0.0
                                                          00 00
00000180
                                                          00 00
00000190
                            20
                                      70
                                          82
                                             05
                         3C
                               00
                                  00
                                                          00 00
                               00 00
000001A0
                                      00 00
                            00
                                             00
                                                   00
                                                          00 00
```

¿Qué información puede ser inferida de este PE a primera vista?



0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21

Disassembly

0x0000: push cs

0x0001: pop ds

0x0002: mov dx, 0xe

0x0005: mov ah, 9

0x0007: int 0x21

0x0009: mov ax, 0x4c01

0x000c: int 0x21

x86 (16 bits)





- Common Object File Format (COFF)
 - Binarios ejecutables, objetos, librerías compartidas
 - Formato binario
 - Introducido en Unix System V
 - Antecesor de ELF
 - Extendido a PE (también llamado PE/COFF)
- Portable Executable (PE) Windows
 - Imágenes ejecutables (.exe, .dll, .sys)



- Tools para parsear o desensamblar PE
 - dumpbin.exe (Visual Studio, Windows SDK)
 - Similar a objdump/readelf en Linux
 - Ej: dumpbin.exe /ALL [file-path]
 - CFF Explorer
 - IDA Pro
 - pefile.py
 - binary re-writing



- DOS Header (DOS Stub)
 - Lo contienen solamente las imágenes binarias (no los objetos)
 - Magic number: MZ (0x4D, 0x5A)
 - Legacy. Es un pequeño binario ejecutable para MS-DOS que imprime "This program cannot be run in DOS mode" en stdout. Ejecutado en Windows es salteado.
 - En 0x3C → offset al PE Header



PE

WinNT.h

Signature magic number: PE (0x50, 0x45, 0x00, 0x00)



- COFF/PE File Header
 - Arquitectura target (ej. Intel x86)
 - Número de secciones
 - Tamaño de la "Tabla de Secciones", posterior al File Header + Optional Headers
 - Fecha de creación del ejecutable
 - Offset a la Tabla de Símbolos



- COFF/PE File Header
 - Cantidad de símbolos (Tabla de Símbolos)
 - Se puede usar para localizar la Tabla de Strings, posterior a la Tabla de Símbolos
 - Tamaño del "Header Opcional"
 - Características
 - ¿Es DLL? ¿Es ejecutable? ¿Info de debug removida? ¿Hay información de relocalización?



```
typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
   WORD Machine;
   WORD NumberOfSections;
   DWORD TimeDateStamp;
   DWORD PointerToSymbolTable;
   DWORD NumberOfSymbols;
   WORD SizeOfOptionalHeader;
   WORD Characteristics;
} IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;

WinNT.h
```



```
Dump of file main.exe
PE signature found
File Type: EXECUTABLE IMAGE
FILE HEADER VALUES
             14C machine (x86)
               5 number of sections
        5906B1BA time date stamp Mon May 1 00:55:38 2017
               O file pointer to symbol table
               0 number of symbols
              E0 size of optional header
             102 characteristics
                   Executable
                   32 bit word machine
```



- Header Opcional (imágenes ejecutables, no objetos)
 - Entry point (offset)
 - Tamaños
 - Código, datos inicializados, datos noinicializados, imagen ejecutable, Heap, Stack (reservado, commiteado ???)
 - Bases y alineación
 - Imagen ejecutable, código, datos



- Header Opcional (imágenes ejecutables)
 - Subsistema (Win32, Linux, Posix, etc.)
 - APIs
 - Versiones mínima y máxima del subsistema y del sistema operativo
 - Características de la DLL (Code Integrity, NX, SEH, etc.)
 - Etc.



WinNT.h

```
typedef struct _IMAGE_OPTIONAL_HEADER {
```

WORD Magic;

BYTE MajorLinkerVersion; BYTE MinorLinkerVersion;

DWORD SizeOfCode;

DWORD SizeOfInitializedData;

DWORD SizeOfUninitializedData;

DWORD AddressOfEntryPoint;

DWORD BaseOfCode; DWORD BaseOfData;

DWORD ImageBase;

DWORD SectionAlignment;

DWORD FileAlignment;

WORD MajorOperatingSystemVersion;

WORD MinorOperatingSystemVersion;

WORD MajorImageVersion; WORD MinorImageVersion;

WORD MajorSubsystemVersion;

WORD MinorSubsystemVersion;



```
DWORD
                Win32VersionValue;
                SizeOfImage;
 DWORD
                SizeOfHeaders;
 DWORD
                CheckSum;
 DWORD
 WORD
               Subsystem;
               DIICharacteristics;
 WORD
                SizeOfStackReserve;
 DWORD
                SizeOfStackCommit;
 DWORD
 DWORD
                SizeOfHeapReserve;
                SizeOfHeapCommit;
 DWORD
                LoaderFlags;
 DWORD
                NumberOfRvaAndSizes;
 DWORD
                                                WinNT<sub>h</sub>
IMAGE DATA DIRECTORY
DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY ENTRIES];
} IMAGE OPTIONAL HEADER, *PIMAGE OPTIONAL HEADER;
```



```
OPTIONAL HEADER VALUES
             10B magic # (PE32)
           14.00 linker version
            B000 size of code
            7A00 size of initialized data
               0 size of uninitialized data
            1234 entry point (00401234)
            1000 base of code
            C000 base of data
          400000 image base (00400000 to 00415FFF)
            1000 section alignment
             200 file alignment
            6.00 operating system version
            0.00 image version
            6.00 subsystem version
               0 Win32 version
           16000 size of image
             400 size of headers
               0 checksum
               3 subsystem (Windows CUI)
            8140 DLL characteristics
                   Dynamic base
                   NX compatible
                    Terminal Server Aware
```



- Data Directories Header (opcional)
 - Array con Dirección Relativa Virtual (RVA) y tamaño de diferentes tablas
 - ¿Relativa a qué?
 - A la base del binario en el espacio virtual de direcciones. Base asumida por el linker (disponible en Header Opcional) o base real cuando es cargado
 - Ejemplo: ubicación de la sección .text en el espacio virtual
 - Base address asumida para el binario: 0x400000
 - RVA de .text: 0x1000
 - Dirección de .text: 0x401000



- Data Directories Header (opcional)
 - Si el binario se cargara en 0x600000, la RVA de .text se mantiene (0x1000) pero la dirección real sería 0x601000.
 - La RVA es diferente que el offset en el file (memoria vs sistema de archivos)
 - VA (Virtual Address): dirección absoluta en memoria virtual
 - VA = base address + RVA



- Data Directories Header (opcional)
 - Tablas
 - Dentro de "secciones" (en la sección hay más información además de la tabla)
 - Disponibles en tiempo de ejecución (mapeadas a la memoria virtual del proceso)



- Tablas
 - Export Table
 - Import Table
 - Resource Table
 - Certificate Table
 - Import Address Table
 - Exception Table
 - Base Relocation Table
 - Thread Local Storage Table
 - Debugging Information
 - Etc.



0	[0]	RVA	[size]	of	Export Directory
1103C	[Import Directory
0	[Resource Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Exception Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Certificates Directory
15000	[DE01	RVA	[size]	of	Base Relocation Directory
109A0	[101	RVA	[size]	of	Debug Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Architecture Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Global Pointer Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Thread Storage Directory
109C0	[40]	RVA	[size]	of	Load Configuration Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Bound Import Directory
C000	[108]	RVA	[size]	of	Import Address Table Directory
0	[Delay Import Directory
0	[COM Descriptor Directory
0	[0]	RVA	[size]	of	Reserved Directory



- Tabla de Secciones
 - Múltiples entradas que contienen:
 - Nombre (byte[8])
 - Tamaño virtual
 - en memoria (padding con 0s si aplica)
 - Virtual Address
 - relativo a la base en ejecutables (RVA)
 - Tamaño de la raw data
 - en el archivo



- Tabla de Secciones
 - Raw address
 - Offset a la sección en el archivo
 - Offset a las relocalizaciones de la sección en el archivo (para objetos)
 - Número de relocalizaciones de la sección
 - Características
 - ¿Es código? ¿Es data inicializada? ¿Es ejecutable? ¿Se puede escribir?



```
typedef struct IMAGE SECTION HEADER {
BYTE Name[IMAGE SIZEOF SHORT NAME];
 union {
  DWORD PhysicalAddress;
  DWORD VirtualSize;
} Misc;
 DWORD VirtualAddress;
 DWORD SizeOfRawData;
 DWORD PointerToRawData;
 DWORD PointerToRelocations;
 DWORD PointerToLinenumbers;
 WORD NumberOfRelocations;
 WORD NumberOfLinenumbers;
 DWORD Characteristics;
} IMAGE SECTION HEADER,
*PIMAGE SECTION HEADER;
```

WinNT.h



```
SECTION HEADER #3

.data name
11A8 virtual size
12000 virtual address (00412000 to 004131A7)
800 size of raw data
10C00 file pointer to raw data (00010C00 to 000113FF)
0 file pointer to relocation table
0 file pointer to line numbers
0 number of relocations
0 number of line numbers
C0000040 flags
Initialized Data
Read Write
```



Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address
00000238	00000240	00000244	00000248	0000024C
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword
.text	0000AF67	00001000	0000B000	00000400
.rdata	0000562E	0000C000	00005800	0000B400
.data	000011A8	00012000	00000800	00010C00
.gfids	000000AC	00014000	00000200	00011400
.reloc	00000DE0	00015000	00000E00	00011600



- Tabla de Símbolos (objetos)
 - Nombres de las secciones
 - Nombres de archivos (ej. DLL importada)
 - Variables (datos)
 - Funciones (código)



- Tabla de Símbolos (objetos)
 - Datos de un símbolo
 - Nombre (si tiene menos de 8 bytes de largo, contenido aquí; offset a la Tabla de Strings en caso contrario)
 - Valor
 - Depende de la sección y la clase de almacenamiento pero podría ser la dirección virtual de relocalización
 - Número de la sección
 - Tipo (ej. función o no-función)
 - Clase de almacenamiento
 - EXTERNAL (definido externamente), STATIC (sección o dentro de la sección), FUNCTION (comienzo o fin), etc.



```
typedef struct {
 union {
  char e name[E SYMNMLEN];
  struct {
   unsigned long e_zeroes;
   unsigned long e offset;
  } e;
 } e;
 unsigned long e value;
 short e scnum;
 unsigned short e type;
 unsigned char e sclass;
 unsigned char e numaux;
} SYMENT;
```


http://www.delorie.com/djgpp/doc/coff/symtab.html



```
Dump of file main.obj
File Type: COFF OBJECT
                   notype
                            Static
                                              @comp.id
                              Static
                   notype
                                               @feat.00
002 00000000 SFCT1
                                Static
                                               .drectve
                   notype
                                   0, #linenums
                    2F, #relocs
                                                   0, checksum
    Section length
004 00000000 SFCT2
                   notype
                                Static
                                              . debug$$
                                   0, #linenums
    Section length
                   8C, #relocs
                                                  0, checksum
                                Static
                                             .text$mn
006 00000000 SFCT3
                   notype
    Section length
                     7, #relocs
                                   0, #linenums
                                                 0, checksum 96F779C9
1008 000000000 SECT3
                   notype ()
                                External
                                             ¦ main
String Table Size = 0x0 bytes
  Summary
         8C .debug$$
             .drectve
             .text$mn
```



- Tabla de Strings (objetos)
 - Inmediatamente a continuación de la Tabla de Símbolos
 - Tamaño de la tabla (4 bytes)
 - Strings terminados en NULL, referidos por los símbolos cuando se exceden los 8 bytes de largo



```
000004E0
           A0 71 00 00 02 00 00 00 2E 74 65
                                                                       ....text$mn_
                        06
                           00
                                  00 03
000004F0
                                         01
00000500
                                  00 02
                                         00 00
                            2B
                                  00
00000510
                            0.0
                                      07
                                         0.0
                                                             0.0
00000520
                            00
                               25
                                         CA
                                                             00
                                  D6
                                      E6
00000530
                               00
                                                          20 00
                                      00
                                         00 00
                               22
00000540
                                     0.0
                                         00 00
00000550
                               00
                                  0.0
                                      33
                                         00 00
                                                          00 00
                                                   00
                                                          00 00
00000560
                            00
                               00
                                  00
                                      0.0
                                         00
                                                      0.0
00000570
                 06 00
                       20
                           00
                               02
                                  00
                                                   6E
                                                                            printf.
00000580
                            00 20 00 02
                                         00 00
00000590
                                      0.0
000005A0
                               0.0
                                         0.0
                                                       00 5F
000005B0
000005C0
                                      0.0
                                         0.0
                                                          2.0
000005D0
                                                             0.0
000005E0
000005F0
                                                                   stdio print
00000600
                                                                  tions
00000610
                                                                             stdio
00000620
                                                                  common vfprintf.
                                                          5F 69
                                                                    vfprintf 1.
00000630
00000640
                                                                      GetProcAddre
                                                                  ss@8.
                                                                        imp
                                                                              Load
00000650
                            5F 5F 69
                                     6D
00000660
                               79
                                                                  LibraryA@4.? Opt
                                                                  ionsStorage@?1...
00000670
                                                             3F
                                                                    local stdio pr
00000680
00000690
                                                                  intf options@@9@
                                  74
                                     69
```



Entrada en Tabla de Símbolos para "__imp_GetProcAd dress@8"

Offset en la Tabla de Strings

Tamaño de la Tabla de Strings

Offset 0x59: __imp_GetProcA ddress@8

Terminado en NULL



- Sección .text
 - Instrucciones ejecutables (dependientes de la arquitectura)

```
SECTION HEADER #1

.text name
F8DB virtual size
1000 virtual address (00401000 to 004108DA)
FA00 size of raw data
400 file pointer to raw data (00000400 to 0000FDFF)
0 file pointer to relocation table
0 file pointer to line numbers
0 number of relocations
0 number of line numbers
60000020 flags
Code
Execute Read
```



Sección .text

```
Dump of file main.exe
File Type: EXECUTABLE IMAGE
  00401000: 55
                                push
                                             ebp
                                             ebp,esp
                                MOV
                                             esp,0Ch
                                sub
                                             41800Ch
                                push
                                             dword ptr ds:[00411004h]
                   04 10 41 00
                                call
                                             dword ptr [ebp-4],eax
                                MOV
                                             dword ptr [ebp-4],0
               7D FC 00
                                CMD
                                 jе
                                             00401049
            68 18 80 41 00
                                             418018h
                                push
                                             eax, dword ptr [ebp-4]
            8B 45 FC
                                MOV
                                push
                                             eax
```



- Secciones .data y .rdata
 - Variables globales (.data) y variables de solo-lectura (.rdata)

```
SECTION HEADER #3
data name
1210 virtual size
18000 virtual address (00418000 to 0041920F)
800 size of raw data
16000 file pointer to raw data (00016000 to 000167FF)
0 file pointer to relocation table
0 file pointer to line numbers
0 number of relocations
0 number of line numbers
C0000040 flags
Initialized Data
Read Write
```



Sección .data

```
05
                                                 09
                                                    0A
Offset(h)
                                     06
                                         07
                                             08
                                                        0B
00016000
                                 6F
                                         61
                                                 00
                                                             74
                                                                              .€A.hola...test
                                     6C
                                             00
00016010
                                                 65
                                 0.0
                                     00
                                         00
                                                                        0.0
                                                                              .dll....test....
00016020
                                     3A
                                                                              Return: %d..ÿÿÿÿ
                                 6E
                                                 64
                                                                     FF
                                                                        FF
00016030
                                                             0.0
                                                                     0.0
                                         0.0
                                                                 0.0
                                                                        0.0
00016040
                                                 E6
                                                                     00
                                                                        00
                                                                              ....±.;DNæ@»....
00016050
                                                         0.0
                                                             00
                                                                     00
                                                                        0.0
00016060
                                 0.0
                                     00
                                         00
                                             00
                                                 0.0
                                                     00
                                                         00
                                                             00
                                                                     0.0
                                                                        00
00016070
                                 00
                                                                 2.0
                                     0.0
                                         0.0
                                             0.0
                                                 0.0
                                                     0.0
                                                         0.0
                                                                     0.0
                                                                        0.0
00016080
                                                                        0.0
00016090
                                             0.0
                                                     0.0
                                                         0.0
                                                             0.0
                                                                     0.0
                                 0.0
                                     0.0
                                         0.0
                                                                        0.0
000160A0
                         00
                             00
                                 0.0
                                     00
                                         00
                                            00
                                                 00
                                                    00
                                                         0.0
                                                             0.0
                                                                     0.0
                                                                        0.0
```



- Sección de relocalizaciones (.reloc)
 - Relocalizaciones en imágenes ejecutables (base address)
 - El linker hace una suposición sobre la dirección virtual en la cuál se va a encontrar cada símbolo. Si al momento de cargar el ejecutable la base address fuera diferente, es necesario corregir todos los lugares donde se hizo esta suposición de forma incorrecta.



- Sección de relocalizaciones (.reloc)
 - ¿Cómo funciona una relocalización de base address? (para una imagen ejecutable)
 - Supongamos que un binario tiene una base address asumida (al ser linkeado) de 0x400000. En la RVA 0x1010 (dirección virtual asumida 0x401010) hay un puntero a un string en la RVA 0x14002 (dirección virtual asumida 0x414002).



- ¿Cómo funciona una relocalización?
 - Supongamos que el binario fue cargado a una base address de 0x600000. Por lo tanto, el string está en 0x614002, a una distancia de 0x200000 de la dirección asumida. Es necesario actualizar el valor del puntero a la dirección correcta.
 - La información de relocalización permite actualizar en cada lugar requerido la dirección virtual asumida por la correcta.



- La información de relocalización en la sección .reloc está empacada por bloques de largo variable
- Cada bloque tiene las relocalizaciones de una página de memoria (4KB)

```
typedef struct _IMAGE_BASE_RELOCATION {
   DWORD VirtualAddress;
   DWORD SizeOfBlock;
} IMAGE_BASE_RELOCATION, *PIMAGE_BASE_RELOCATION;
```

Header del bloque de relocalizaciones



- VirtualAddress es la RVA (Relative Virtual Address) base del bloque
- A continuación, se indica con un "WORD TypeOffset" cada relocalización
 - 4 bits indican el tipo de relocalización
 - 12 bits indican el offset (que se suma a la RVA base del grupo)



- Esta información es suficiente para relocalizar:
 - Sumamos RVA base del bloque + offset + base address real y tenemos el lugar exacto target de la relocalización
 - Calculamos el delta (base real base asumida)
 - Sumamos el delta al valor en el target de la relocalización

PE base asumida + RVA .cext:10001/24 .text:10001724 sub 10001724 proc near offset ListHead .text:10001724 push .text:10001729 call ds:InitializeSL retn .text:1000172F .text:1000172F sub 10001724 endp .text:1000172F .text (test.dll) La RVA de este byte es 0x1725 union .data:10011798 ListHead .data:10011798 99 99 00 00 99 00 ពព 00 .data:10011798 .data (test.dll)



test.dll			 		
RVA	Size Of Block	Items	Item	RVA	Туре
00010600	00010604	N/A	0001066C	N/A	N/A
Dword	Dword	N/A	Word	N/A	N/A
00001000	0000010C	130	370C	0000170C	HIGHLOV
00002000	000000F0	116	3714	00001714	HIGHLOV
00003000	00000118	136	3725	00001725	HIGHLOV
00004000	000000BC	90	372B	0000172B	HIGHLOV
00005000	000000D0	100	3731	00001731	HIGHLOV
00006000	00000070	52	373D	0000173D	HIGHLOV
00007000	000000AC	82	3743	00001743	HIGHLOV
0008000	000000B0	84	3766	00001766	HIGHLOV
00009000	00000050	36	3797	00001797	HIGHLOV
000A000	00000058	40	3842	00001842	HIGHLOW

Relocalizaciones test.dll



- Relocalizaciones en objetos (COFF)
 - Son diferentes a las relocalizaciones de base address
 - Específicas para objetos
 - Utilizadas para linkear objetos
 - Contienen la siguiente información:
 - Target de la relocalización (VirtualAddress): RVA de la sección + offset desde el comienzo de la sección
 - Índice del símbolo en la Tabla de Símbolos
 - Tipo



Relocalizaciones en objetos

```
extern void f_a(void);
void main(void) {
   f_a();
}
main.c → main.obj
```

```
CALL f_a → (0x10: E8...)
```

```
.text$mn name
        physical address
        virtual address
      5E size of raw data
     257 file pointer to raw data (00000257
     2B5 file pointer to relocation table
         file pointer to line numbers
         number of relocations
        number of line numbers
60500020 flags
         Code
         16 byte align
         Execute Read
                           83
```





RELOCATION	S #4		0 1 1	0 1 1
Offset	Туре	Applied To	Symbol Index	Symbol Name
00000008	DIR32	00000000	6	_var_a
00000011 00000016	REL32 DIR32	00000000 00000000	1D B	_f_a \$\$Ģ88294
0000001C 0000002A	DIR32 DIR32	00000000 00000000	10 0	1mpL \$\$Ģ8829€

main.obj

En el offset 0x11 de la sección .text es necesaria una relocalización, cuando se resuelva el símbolo "_f_a" (al linkear).



- Import Directory Table
 - Cuando se utilizan variables o funciones externas, se necesita localizar en load time las DLLs correspondientes
 - Virtualmente todos los binarios ejecutables contienen esta información
 - Una entrada por DLL importada
 - RVA al nombre de la DLL
 - RVA de la Import Lookup Table de la DLL
 - RVA de la Import Address Table de la DLL



```
typedef struct IMAGE IMPORT DESCRIPTOR {
  union {
    DWORD Characteristics; // 0 for terminating null import descriptor
    DWORD OriginalFirstThunk; // RVA to original unbound IAT (PIMAGE THUNK DATA)
  } DUMMYUNIONNAME;
  DWORD TimeDateStamp; // 0 if not bound,
                      // -1 if bound, and real date\time stamp
                          in IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT (new BIND)
                       // O.W. date/time stamp of DLL bound to (Old BIND)
                                 // -1 if no forwarders
  DWORD ForwarderChain;
  DWORD Name;
  DWORD FirstThunk:
                     // RVA to IAT (if bound this IAT has actual addresses)
} IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR;
typedef IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR UNALIGNED *PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR;
```

WinNT.h



- Import Lookup Table
 - Importación de la función por ordinal o nombre
 - RVA del nombre (si la importación es por nombre)
 - Import Name Table
 - 1 entrada por símbolo importado de la DLL (IMAGE_THUNK_DATA)
 - 4 bytes en x86
 - 8 bytes en x86_64



- Import Address Table (IAT)
 - Contiene las direcciones virtuales de los símbolos importados (para ser usada en tiempo de ejecución)
 - Se completa en load-time o mediante inicialización tardía (Delay Import Address Table)
 - 1 entrada por símbolo importado (IMAGE_THUNK_DATA)
 - 4 bytes en x86
 - 8 bytes en x86_64



```
typedef struct _IMAGE_THUNK_DATA64 {
    union {
        ULONGLONG ForwarderString; // PBYTE
        ULONGLONG Function; // PDWORD
        ULONGLONG Ordinal;
        ULONGLONG AddressOfData; // PIMAGE_IMPORT_BY_NAME
     } u1;
} IMAGE_THUNK_DATA64;
typedef IMAGE_THUNK_DATA64 * PIMAGE_THUNK_DATA64;
```

WinNT.h



```
Section contains the following imports:
  KERNEL32.d11
              411000 Import Address Table
              416B64 Import Name Table
                   0 time date stamp
                   0 Index of first forwarder reference
                29D GetProcAddress
                3A5 LoadLibraryA
                42D QueryPerformanceCounter
                20A GetCurrentProcessId
                20E GetCurrentThreadId
                2D6 GetSystemTimeAsFileTime
                34B InitializeSListHead
                367 IsDebuggerPresent
                582 UnhandledExceptionFilter
                543 SetUnhandledExceptionFilter
```

main.exe

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
0001069A	N/A	0001043C	00010440	00010444	00010448	0001044C
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.dll	65	00011064	00000000	00000000	0001129A	0000C000

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
0001116C	0001116C	042D	QueryPerformanceCounter
00011186	00011186	020A	GetCurrentProcessId
0001119C	0001119C	020E	GetCurrentThreadId
000111B2	000111B2	02D6	GetSystemTimeAsFileTime
000111CC	000111CC	034B	InitializeSListHead
000111E2	000111E2	0367	IsDebuggerPresent
000111F6	000111F6	0582	$Unhandled {\sf ExceptionFilter}$
00011212	00011212	0543	SetUnhandledExceptionFilter
00011230	00011230	02BE	GetStartupInfoW
00011242	00011242	036D	IsProcessorFeaturePresent
0001125E	0001125E	0267	GetModuleHandleW
00011272	00011272	0209	GetCurrentProcess
00011286	00011286	0561	TerminateProcess
000112A8	000112A8	04AD	RtlUnwind
000112B4	000112B4	0250	GetLastError



```
.text:UUF11UUU
EIP)
     .text:00F11000 push
                             ebp
     .text:00F11001 mov
                             ebp, esp
     .text:00F11003 xor
                             eax, eax
     .text:00F11005 pop
                             ebp
     .text:00F11006 retn
     .text:00F11006 _main endp
     .text:00F11006
     .text:00F11007 ; [000000A4 BYTES: COLLAPSED FUNCTION
     .text:00F110AB
     .text:00F110AB
                       ========= S U B R O U T I N E
     .text:00F110AB
     .text:00F110AB
     00000405 00F11005: main+5 (Synchronized with EIP)
Hex View-1
00F1BFE0
                00 00 00 00 00 00
00F1BFF0
          25 17 8E 75 F8 11 8E 75 50 14 8E 75
0000B400 00F1C000: .idata:QuervPerformanceCounter
```

kernel32.dll IAT 00F1C000



```
kerne132:758E1725
kernel32:758E1725 : ========== S U B R O U T I N E ========
kerne132:758E1725
kernel32:758E1725 ; Attributes: bp-based frame
kerne132:758E1725
kernel32:<mark>758E1725</mark> kernel32 QueryPerformanceCounter proc near
kernel32:758E1725 mov
                          edi, edi
kernel32:758E1727 push
                          ebp
kernel32:758E1728 mov
                          ebp, esp
kernel32:758E172A pop
                          ebp
                          short loc 758E1732
kernel32:758E172B imp
kerne132:758E172B
kernel32:758E172D db 90h ; É
kernel32:758E172E db 90h ; É
kernel32:758E172F db 90h;
kernel32:758E1730 db
                      90h : É
UNKNOWN 758E1725: kernel32 QueryPerformanceCounter (Synchronized with EIP)
```

1a entrada de la IAT de kernel32.dll en main.exe



- Sección .edata
 - Exportar símbolos de una DLL para ser utilizados por otras imágenes ejecutables en tiempo de ejecución
 - Export Directory Table
 - RVA con el string nombre de la DLL
 - RVA y número de entradas de la Export Address Table
 - RVA y número de entradas de la Name Pointer Table
 - RVA y número de entradas de la Ordinal Table
 - Export Address Table
 - Array con los RVAs de los símbolos exportados (en .data y .text)



```
typedef struct IMAGE EXPORT DIRECTORY {
  DWORD Characteristics;
  DWORD TimeDateStamp;
  WORD MajorVersion;
  WORD MinorVersion;
  DWORD Name;
  DWORD Base;
  DWORD NumberOfFunctions;
  DWORD NumberOfNames;
  DWORD AddressOfFunctions; // RVA from base of image
  DWORD AddressOfNames; // RVA from base of image
  DWORD AddressOfNameOrdinals; // RVA from base of image
} IMAGE EXPORT DIRECTORY, *PIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```

WinNT.h



- Sección .edata
 - Name Pointer Table
 - Array de punteros a los strings con los nombres de los símbolos exportados (en orden ascendente)
 - Ordinal Table
 - Array con los índices de los símbolos exportados en la Export Address Table. Correspondencia con la Name Pointer Table por posición
 - Export Name Table: strings terminados en NULL con los nombres de los símbolos exportados



test.dll								
Member		Offset		Size		Value		
Characteristics		0000F410		Dword		00000000		
TimeDateStamp	TimeDateStamp		0000F414		Dword		E591	
MajorVersion	MajorVersion		0000F418		Word			
MinorVersion		0000F41A		Word		0000		
Name	Name		0000F41C		Dword		0042	
Base		0000F420		Dword		00000001		
NumberOfFunc	NumberOfFunctions		0000F424		Dword		0001	
NumberOfNam	NumberOfNames		0000F428		Dword		0001	
AddressOfFunct	AddressOfFunctions		0F42C Dwo		rd	00010038		
Ordinal Function R\		RVA	Name Ordinal		Name RVA		Name	
(nFunctions)	s) Dword		Word		Dword		szAnsi	
00000001 00001000		0000		0001004B		test		



test.dll

Export Directory Table

```
00 00 00 00 47
                                                             bÿÿÿ....G.....
1000FFF0: FE FF
                             00
                                                             þÿÿÿ....Øÿÿÿ....
                      19 9E
                            00
                                10
                                                             руўў...,
                                   2C
                                      9E
                             52
                                                               ...åRZ....B...
                         E_5
                                5A 00
                                                  00 01 00
                                         0.0
                                            00 38
                                      0.0
                             01 00 00 10
                                            00 4B
                      40
                         00
                                         00
                   00
                                                         00
                            2E 64 6C 6C
10010040: 00 00.74 65 73 74
                                         00
                                            74 65
                                                             test.dll.test.
10010050: 78
                         00 00 00 00 00
                                         00
                                            00 AA
                                                  02
10010060: 00 B0 00
                      00 00 00 00 00
                                            00
                                               00
                                                  00 00
                                         00
                                      00
100100/0: 00 00 00
                   00 00 00 00 00 7C 01 01 00 96 01
                                                         00
10010/080: AC 01 01 00 C2 01 01 00 DC 01 01 00 F2 01 01 00
                                                             ¬...Â...Ü...ò...
```

Ordinal Table (1^a entrada → índice 0x0)

Export Address
Table (1^a entrada →
RVA 0x1000)

Name Pointer Table (1ª entrada → RVA 0x01004B)



- Sección .edata
 - Si el dynamic linker necesita resolver la dirección de la función "func_a" en la DLL "X", ¿cómo podría utilizar la información anteriormente descripta para hacerlo?





- Sección .edata
 - Itera la Name Pointer Table
 - Compara el string apuntado con el string de la función buscada hasta que haya una coincidencia
 - Usa la posición de la Name Pointer Table donde encontró la coincidencia para buscar en la Ordinal Table el índice de la función
 - Usa el índice de la función para buscar en la Export Address Table su RVA

Demo 2.1

Import Directory e Import Address Table

Demo 2.2

Acceso a la Export Address Table



- (windbg) lm
- (windbg) !dl <dll_base> -f
 - Localizar la IAT
- (windbg) dps <dll_base>+<IAT_offset>



Lab 2.1

- Escribir un programa en C/C++ que lea la Import Table y la IAT de una DLL cargada para imprimir en stdout:
 - Nombre de la DLL importada
 - Nombre de una función importada
 - Dirección de la función en la IAT
 - Valor de la función en la IAT (*direccion-en-la-iat)

Tip: estructuras de un PE definidas en winnt.h



Lab 2.2

- Patchear la IAT de la función utilizada en el Lab 1.1 y reemplazarla por otra.
- Invocar la función antes y después del patch.



Referencias



- https://support.microsoft.com/enus/help/121460/common-object-file-format-coff
- https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms680547(v=vs.85).aspx
- https://github.com/erocarrera/pefile
- https://msdn.microsoft.com/enus/library/ms809762.aspx