PODSTAWY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW

RAPORT

LABORATORIUM 1 "SYGNAŁY"

Kurbiel Martyna, AiR, gr. 2 (Zajęcia na PCPS z gr.1 sek.1)

24.11.2020r. WTOREK 8:00-10:15


ZAD.1


- I. Opis podstawowych sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości 1. Wygenerować zadane sygnały oraz wykreślić ich przebiegi czasowe w skali czasowej:
- sinus f = 2 Hz, A = 1, fp = 64 Hz, N = 64,
 sygnał prostokątny f = 2 Hz, A = 1, fp = 64Hz, N = 64,
 szum losowy (biały szum) dla parametrów A = 1, fp = 1024 Hz, N = 1024,
- 2. Wykreślić i scharakteryzować przebiegi czasowe i gęstość widmową mocy sygnałów. Skomentować wyniki. Sprawdzić, czy częstotliwość sygnału odczytana z wykresu GWM zgadza się z odczytaną z przebiegu czasowego. Wygenerować i policzyć GWM sygnału losowego kilka razy jak zmieniają się wyniki dla różnych realizacji szumu?


KOD:


```
% zazd.1 a)
f = 2; % czestotliwosc
N = 64; %ilosc probek
fp = N; %czestotliwosc probkowania
Tp=1/fp; % okres próbkowania
A=1; %amplituda
i = (0:N-1)';
y0=sin(2*pi*f/fp*i); %funkcja
%sinus
figure
plot(i*Tp, y0);
grid on;
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
title('sinus');
%prostokatny
y=(2*pi*f/fp*i);
a=1;
for i=0:1:N-1
    if a<=16
       y(i+1) = A;
    elseif (a>16 && a<=32)</pre>
        y(i+1) = -A;
    end
    a = a + 1;
    if(a==33)
        a=1;
    end
end
figure
plot(i*Tp, y);
grid on;
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
```


```
title('Sygnal prostokatny');
%szum
fp2=1024;
N2=fp2;
Tp2=1/fp2; %okres probkowania
szum = randn(fp2,1); %syg.losowy o rozkladzie normalnym
t=0:1/1023:1;
i = (0:N2-1)';
figure
plot(i*Tp2,szum);
grid on
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
title('szum losowy');
figure
plot(i(1:10)*Tp2,szum(1:10));
grid on;
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
title('szum');
% zad. 1 b)
X \text{ fft0} = Tp*fft(y0,N);
X \text{ gwm0} = (abs(X \text{ fft0}(1:N/2)).^2)/N/Tp;
figure
plot(0:N/2-1,10*log10(X gwm0)) %dla sin
title("Gestosc widmowa dla sygnału sinusoidalnego");
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB]');
grid on;
X 	ext{ fft = Tp*fft(y,N);}
X \text{ gwm} = (abs(X \text{ fft}(1:N/2)).^2)/N/Tp;
figure
plot(0:N/2-1,10*log10(X_gwm), '*') %dla prostokatnego
title("Gestosc widmowa sygnału prostokatnego");
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB]');
grid on;
X_{fft2} = Tp2*fft(szum, N2);
X = \frac{1}{2} (abs(X fft2(1:N2/2)).^2)/N2/Tp2;
figure
plot(0:N2/2-1,10*log10(X gwm2)) %dla szumu
title("Gestosc widmowa szumu");
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB]');
grid on;
```

















ODP.


GWM sin: widać, że sygnał składa się z jednej składowej sinusoidalnej o częstotliwości 2 Hz – zgadza się z częstotliwością podaną fp.


GWM prost: Piki występują w równych odstępach czasowych i mają coraz mniejsze wartości. Częstotliwość 2 Hz zgadza się z częstotliwością podaną fp.

GWM szumu: wyniki zmieniają się dla różnych realizacji szumu - zmienia się częstotliwość, dla której pojedyncze składowe sinusoidalne są dominujące, zmienia się także ich liczba. Sygnał składa się z wielu składowych sinusoidalnych. Nie ma wyraźnych pików

ZAD 2. Opis złożonych sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości


- 1. Wykreślić przebiegi czasowe podanych sygnałów (tylko 100 próbek dla czytelności wykresu) (plik sygnaly.zip), scharakteryzować poszczególne sygnały na podstawie ich przebiegu czasowego. Częstotliwość próbkowania jest podana w nazwie każdego pliku.
- 2. Wykreślić gęstość widmową mocy sygnałów, obliczoną z rozdzielczością 1 Hz (czyli dla N = fp próbek). Oś częstotliwości wyskalować w Hz. Scharakteryzować poszczególne sygnały na podstawie ich GWM. Przedyskutować związek przebiegu czasowego z GWM.







 $\underline{\mathrm{ODP:}}$ Występuje jeden pik o częstotliwości 25 Hz \rightarrow w sygnale jest 1 sinusoida.

PROBLEM Z ODTWORZENIEM SYGNAŁU 2 BRAK PRZEBIEGU CZASOWEGO DLA SYGNAŁU 2





Jest to wyciek widma, spowodowany zbyt dużym okresem próbkowania (40).







<u>ODP:</u> Na rysunku widoczny jeden pik o częstotliwości 53 Hz → w sygnale jest jedna sinusoida. Jest to ten sam sygnał co w zad. 2 ale ze zwiększoną liczbą próbek, co zapobiegło wyciekowi widma.







ODP: Na rysunku widoczne 3 piki o częstotliwościach 10, 20 i 100 Hz co świadczy o tym, że w sygnale są 3 nakładające się na siebie składowe sinusoidalne.







<u>ODP:</u> Na rysunku widoczne 3 piki o częstotliwościach, 10,20 i 100 Hz, ale w poprzednim przykładzie miały one większy udział w stosunku do szumów.







ODP: Sygnał składa się z wielu składowych sinusoidalnych. Sygnał ma charakter narastający.







ODP: Sygnał składa się z wielu składowych sinusoidalnych. Sygnał ma charakter opadający. Jest to







ODP: Sygnał składa się z wielu składowych sinusoidalnych. Największy udział mają piki o częstotliwości 700 Hz, 1600 Hz, 3200 Hz.





<u>ODP:</u> Sygnał składa się z wielu składowych sinusoidalnych. Sygnał ma charakter opadający. Największy udział mają piki o częstotliwości : 50Hz, 100Hz, 350Hz, 550Hz.





<u>ODP:</u> Sygnał składa się z wielu składowych sinusoidalnych. Piki mające największy udział występują w równych odstępach.

KOD:

```
fp=8000; %czestotliwosc probkowania
Tp = 1/fp; %okres probkowania
t=(0:99)*Tp; %wektor czasu
%sygnal 10
%tutaj zmieniamy sygnal, ktory ma zostac wczytany oraz fp w zależnosci od
%nazwy pliku
figure
sygnal = load('syg10 8kHz');
plot(t, sygnal(1:100));
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
title('przebieg czasowy sygnalu 10');
%GWM
N = fp;
sygnal fft=fft(sygnal,N);
sygnal gwm=(abs(sygnal fft(1:N/2)).^2)/N;
figure
plot(0:N/2-1,10*log10(sygnal_gwm));
ylabel 'PSD [dB]';
xlabel 'Frequency[Hz]';
title 'GWM sygalu 10';
```

<u>ODP.</u> Ilość pików mających dominujący udział na wykresach GWM przedstawia ilość głównych składowych sinusoidalnych, z których składa się dany sygnał.


ZAD.3* Rozdzielczość widmowa

Przeliczyć GWM sygnału syg05_400Hz wykorzystując wszystkie dane. Porównać z wynikami uzyskanymi w poprzednim zadaniu, skomentować.

KOD:

```
x = load('syg05_400Hz');
fp=400;
Tp=1/fp;
N = length(x);
X_fft = Tp*fft(x,N);
X_gwm = (abs(X_fft(1:N/2)).^2)/N/Tp;
plot((0:N/2-1)/N*fp,10*log10(X_gwm));
title('GWM sygnalu 5');
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB]');
```

WYKRES:



<u>ODP</u>.: Tutaj na wykresie GWM sygnału 5 jest większa dokładność z jaką można wykryć poszczególne częstotliwości — większa rozdzielczość widmowa. Zwiększone zostało N.


ZAD.4 Kwantyzacja


- 1. Zarejestrować sygnału mowy fp = 8 kHz lub wykorzystać umieszczony na Platformie speech t07.wav.
- 2. Dokonać kwantyzacji przykładowego sygnału na 2, 4 i 8 bitach. Dla każdego z sygnałów wykreślić jego przebieg czasowy (przed i po kwantyzacji na jednym wykresie), GWM (wszystkie na jednym wykresie) oraz odsłuchać sygnał i scharakteryzować otrzymane wyniki. Uwaga! Na początku sygnał ma wartości bliskie 0, a właściwa informacja zaczyna się po n próbkach.


KOD:

```
[x,Fs] = audioread('speech t07.wav');
fp=8000;
b1=2;
b2=4;
b3=8;
zakres=2;
N=length(x);
Tp=1/fp;
q1 = zakres/(2^b1);
q2 = zakres/(2^b2);
q3 = zakres/(2^b3);
xq1 = round(x/q1)*q1;
xq2 = round(x/q2)*q2;
xq3 = round(x/q3)*q3;
sound(xq1) % bardzo zniekształcony
sound(xq2) % zniekształcony ale da sie cos zrozumiec
sound(xq3) % bardzo wyraźnie slychać
figure
plot(xq1)
hold on
plot(x)
hold off
title('kwant. sygnału na 2 bitach');
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
figure
plot(xq2)
hold on
plot(x)
hold off
title('kwant. sygnału na 4 bitach');
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
figure
```


```
plot(xq3)
hold on
plot(x)
hold off
title('kwant. sygnału na 8 bitach');
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
X \text{ fft1} = Tp*fft(xq1(8001:16000),fp);
X \text{ gwm1} = (abs(X \text{ fft1}(1:fp/2)).^2)/fp/Tp;
X \text{ fft2} = Tp*fft(xq2(8001:16000),fp);
X_gwm2 = (abs(X_fft2(1:fp/2)).^2)/fp/Tp;
X \text{ fft3} = Tp*fft(xq3(8001:16000),fp);
X \text{ gwm3} = (abs(X \text{ fft3}(1:fp/2)).^2)/fp/Tp;
figure
plot(0:(fp/2-1),10*log10(X_gwm1))
hold on
plot(0:(fp/2-1),10*log10(X_gwm2))
hold on
plot(0:(fp/2-1),10*log10(X gwm3))
title('GWM po kwantyzacji');
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB]');
legend('kwant na 2 bitach','kwant na 4 bitach','kwant na 8 bitach');
```







<u>ODP:</u> Im większa liczba bitów kwantyzacji sygnału tym lepsza jakość dźwięku. Im mniejsza liczba bitów tym większy szum.



ZAD.5 Decymacja sygnału - zjawisko aliasingu


- 1. Wygenerować sygnał składający się z kilku sygnałów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach (f1 = 60 Hz, f2 = 190 Hz, f3 = 280 Hz, f4 = 450 Hz, fp = 1000 Hz, N = 1000), wykreślić przebieg czasowy i GWM wygenerowanego sygnału (odsłuchać wygenerowany sygnał).
- 2. Zmienić częstotliwość próbkowania sygnału poprzez pozostawienie co drugiej próbki. Wykreślić przebieg czasowy i GWM wygenerowanego sygnału (GWM na jednym wykresie przed i po przepróbkowaniu), (odsłuchać go). Skomentować wyniki. Uwaga! Ile wynosi nowa częstotliwość próbkowania fp2 po odrzuceniu próbek?


KOD:

```
%zad5.1
f1=60;
f2=190;
f3=280;
f4=450;


fp=1000;
N=1000;
Tp=1/fp;
i =(0:N-1)';
y1=sin(2*pi*f1/fp*i);
```

```
y2=sin(2*pi*f2/fp*i);
y3=sin(2*pi*f3/fp*i);
y4=sin(2*pi*f4/fp*i);
y=y1+y2+y3+y4;
sound(y);
X \text{ fft} = Tp*fft(y,N);
X \text{ gwm} = (abs(X \text{ fft}(1:N/2)).^2)/N/Tp;
figure
plot(y)
title('Przebieg czasowy');
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
figure
plot((0:N/2-1)/N*fp,10*log10(X gwm));
title('Gestosc widmowa mocy');
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB])');
%zad5.2
y2 = y(1:2:N);
fp2=500;
Tp2=1/fp2;
sound(y2);
N2=500;
X fft2 = Tp2*fft(y2);
X = \frac{1}{2} (abs(X fft2(1:N2/2)).^2)/N2/Tp2;
figure
plot(y2);
title('Przebieg czasowy po zmianie częstotliwości próbkowania');
xlabel('t[s]');
ylabel('y(t)');
figure
plot((0:N/2-1)/N*fp,10*log10(X_gwm)) %przed zmiana czestotliwosci
hold on
title('Gestosc widmowej mocy przed i po przepróbkowaniu');
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('PSD [dB]');
```






ODP: 4 piki dominujące.



<u>ODP</u>: Po przepróbkowaniu widoczna taka sama liczba dominujących pików (10), ale w 2x krótszym czasie.



ODP: Nowa częstotliwość próbkowania fp = 500. Po przepróbkowaniu 2 pierwsze piki (do 250 Hz) pokrywają się z pikami z wykresu GWM przed zmianą częstotliwości, natomiast 2 następnę występują jako odbicia symetryczne 3go i 4go piku z wykresu przed zmianą częstotliwości wokół nowej czestotliwości Nyquista 250 Hz.

Zad.5 z gwiazdką

```
fp=1024*1000;
Tp=1/fp;
N=fp;
szum=randn(fp,1);
i = (0:N-1)';
a=plot(i*Tp,szum);
```