【译】Rust标准库Trait指南(五)

🔐 mp.weixin.qq.com/s/TKDNB4zzAZEs_RFTOpu2nw

原创 Rust碎碎念 Rust碎碎念 7月12日 收录于话题

#Rust 14 个内容

#Rust翻译文章集合 60 个内容

原文标题: Tour of Rust's Standard Library Traits

原文链接: https://github.com/pretzelhammer/rust-blog/blob/master/posts/tour-of-

rusts-standard-library-traits.md

公众号: Rust 碎碎念 翻译 by: Praying

内容目录(译注: ▼表示本文已翻译 ♥表示后续翻译)

- 引言
- Trait 基础 ✓
- 自动 Trait✓
- 泛型 Trait

 ✓
- 格式化 Trait
- 操作符 Trait♡=>✓
- 转换 Trait 💟
- 错误处理 💟
- 迭代器 Trait 🖤
- I/O Trait
- 总结

算术 Trait (Arithmetic Traits)

| Trait(s) | 分类 (Category) | 操作符 (Operator(s)) | 描述(Description) |
|--------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Add | 算术 | + | 相加 |
| AddAssign | 算术 | += | 相加并赋值 |
| BitAnd | 算术 | & | |
| BitAndAssign | 算术 | & = | 按位与并赋值 |
| BitXor | 算术 | ^ | |
| BitXorAssign | 算术 | ^= | 按位异或并赋值 |

| Trait(s) | 分类 (Category) | 操作符 (Operator(s)) | 描述(Description) |
|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Div | 算术 | / | 除 |
| DivAssign | 算术 | /= | 除并赋值 |
| Mul | 算术 | * | 乘 |
| MulAssign | 算术 | *= | ———————— 乘并赋值 |
| Neg | 算术 | - | ————————————————————————————————————— |
| Not | 算术 | ! | 一元逻辑求反 |
| Rem | 算术 | % | 求余 |
| RemAssign | 算术 | %= | 求余并赋值 |
| Shl | 算术 | << | 左移 |
| ShlAssign | 算术 | <<= | 左移并赋值 |
| Shr | 算术 | >> | 右移 |
| ShrAssign | 算术 | >>= | 右移并赋值 |
| Sub | 算术 | - | 减 |
| SubAssign | 算术 | -= | |

我们没有必要把所有的算术操作符都仔细看一遍,毕竟它们中大多数都只作用于数值类型。我们将会讨论 Add 和 AddAssign ,因为 + 操作符经常被重载用来完成其他事情,比如往集合里添加一项,或者进行拼接操作,这样我们就可以从最有趣的地方入手而不会重复。

Add & AddAssign

```
trait Add<Rhs = Self> {
    type Output;
    fn add(self, rhs: Rhs) -> Self::Output;
}
```

Add<Rhs, Output = T> 类型可以被加到 Rhs 类型上并产生一个 T 作为输出。

例如,在 Point 上实现 Add<Point, Output = Point>:

```
#[derive(Clone, Copy)]
struct Point {
   x: i32,
   y: i32,
}
impl Add for Point {
type Output = Point;
fn add(self, rhs: Point) -> Point {
       Point {
           x: self.x + rhs.x,
           y: self.y + rhs.y,
       }
   }
}
fn main() {
let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
let p3 = p1 + p2;
assert_eq!(p3.x, p1.x + p2.x); // 🔽
assert_eq!(p3.y, p1.y + p2.y); // 🔽
}
但是,如果我们只有 Point 的引用,那该怎么办呢?我们还能把它们相加么?让我们试
试:
fn main() {
   let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
   let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
   let p3 = \&p1 + \&p2; // \times
}
显然不可以,编译器抛出下面的提示:
error[E0369]: cannot add `&Point` to `&Point`
 --> src/main.rs:50:25
```

在 Rust 的类型系统中,对于某个类型 T , T 、 &T 、 &mut T 都会被视作是完全不同的类型,这意味着我们必须分别为它们提供 trait 的实现。让我们为 &Point 实现 Add:

= note: an implementation of `std::ops::Add` might be missing for `&Point`

--- ^ --- &Point

&Point

let p3: Point = &p1 + &p2;

50 I

```
impl Add for &Point {
type Output = Point;
fn add(self, rhs: &Point) -> Point {
        Point {
            x: self.x + rhs.x,
            y: self.y + rhs.y,
        }
   }
}
fn main() {
let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
let p3 = &p1 + &p2; // ✓
assert_eq!(p3.x, p1.x + p2.x); // 🛂
assert_eq!(p3.y, p1.y + p2.y); // 🔽
}
```

尽管如此,但是仍然感觉有些地方不太对。我们针对 Point 和 &Point 实现了两份 Add ,它们恰好目前还做了相同的事情,但是我们不能保证将来也是如此。例如,假设我们决定,当我们把两个 Point 相加时,我们想要创建一个包含这两个 Point 的 Line 类型而不是创建一个新的 Point ,那么我们会把 Add 的实现更新:

```
use std::ops::Add;
#[derive(Copy, Clone)]
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
}
#[derive(Copy, Clone)]
struct Line {
    start: Point,
    end: Point,
}
// we updated this impl
impl Add for Point {
type Output = Line;
fn add(self, rhs: Point) -> Line {
        Line {
            start: self,
            end: rhs,
        }
    }
}
// but forgot to update this impl, uh oh!
impl Add for &Point {
type Output = Point;
fn add(self, rhs: &Point) -> Point {
        Point {
            x: self.x + rhs.x,
            y: self.y + rhs.y,
        }
    }
}
fn main() {
let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
let line: Line = p1 + p2; // ✓
let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
let line: Line = &p1 + &p2; // ★ expected Line, found Point
}
```

我们当前针对 &Point 的 Add 实现就产生了一个不必要的维护负担,我们希望这个实现能够自动匹配 Point 的实现而无需我们每次在修改 Point 的实现时都手动维护更新。我们想要保持我们的代码尽可能地 DRY(Don't Repeat Yourself,不要重复自己)。幸运的是这是可以实现的:

```
// updated, DRY impl
impl Add for &Point {
type Output = <Point as Add>::Output;
fn add(self, rhs: &Point) -> Self::Output {
       Point::add(*self, *rhs)
   }
}
fn main() {
let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
let line: Line = p1 + p2; // ✓
let p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
let line: Line = &p1 + &p2; // ✓
}
AddAssign<Rhs> 类型能够让我们和 Rhs 类型相加并赋值。该 trait 声明如下:
trait AddAssign<Rhs = Self> {
   fn add_assign(&mut self, rhs: Rhs);
以 Point 和 &Point 为例:
```

```
use std::ops::AddAssign;
#[derive(Copy, Clone)]
struct Point {
    x: i32,
    y: i32
}
impl AddAssign for Point {
fn add_assign(&mutself, rhs: Point) {
self.x += rhs.x;
self.y += rhs.y;
    }
}
impl AddAssign<&Point> for Point {
fn add_assign(&mutself, rhs: &Point) {
        Point::add_assign(self, *rhs);
    }
}
fn main() {
letmut p1 = Point { x: 1, y: 2 };
let p2 = Point { x: 3, y: 4 };
    p1 += &p2;
    p1 += p2;
assert!(p1.x == 7 \&\& p1.y == 10);
```

闭包 Trait (Closure Traits)

| Trait(s) | 分类(Category) | 操作符(Operator(s)) | 描述(Description) |
|----------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Fn | 闭包 | (args) | 不可变闭包调用 |
| FnMut | 闭包 | (args) | 可变闭包调用 |
| Fn0nce | 闭包 | (args) | ————————————————————————————————————— |

FnOnce, FnMut, & Fn

```
trait FnOnce<Args> {
type Output;
fn call_once(self, args: Args) -> Self::Output;
}

trait FnMut<Args>: FnOnce<Args> {
fn call_mut(&mutself, args: Args) -> Self::Output;
}

trait Fn<Args>: FnMut<Args> {
fn call(&self, args: Args) -> Self::Output;
}
```

虽然存在这些 trait, 但是在 stable 的 Rust 中,我们无法为自己的类型实现这些 trait。我们能够创建的唯一能够实现这些 trait 的类型就是闭包。闭包根据其从环境中所捕获的内容来决定它到底是实现 Fn0nce 、 FnMut 还是 Fn 。

FnOnce 闭包只能被调用一次,因为它会在执行过程中消耗掉某些值:

```
fn main() {
let range = 0..10;
let get_range_count = || range.count();
assert_eq!(get_range_count(), 10); // 
    get_range_count(); // 
}
```

迭代器上的 · count () 方法会消耗迭代器,因此它只能被调用一次。因此,我们的闭包也只能调用一次。这也是为什么我们在尝试调用第二次的时候会得到下面的错误:

```
error[E0382]: use of moved value: `get range count`
 --> src/main.rs:5:5
4 |
       assert_eq!(get_range_count(), 10);
                              ---- `get_range_count` moved due to this call
5 1
       det range count();
        ^^^^^^ value used here after move
note: closure cannot be invoked more than once because it moves the variable `range
 --> src/main.rs:3:30
3 |
       let get_range_count = || range.count();
note: this value implements `FnOnce`, which causes it to be moved when called
 --> src/main.rs:4:16
       assert eq!(get range count(), 10);
4 |
                  ^^^^^
```

FnMut 闭包可以被多次调用,并且可以修改它从环境中捕获到的变量。我们可以说 FnMut 有副作用或者是有状态的(stateful)。下面是一个闭包的示例,通过从迭代器中 追踪它见到的最小值来过滤所有非升序的值。

```
fn main() {
let nums = vec![0, 4, 2, 8, 10, 7, 15, 18, 13];
letmut min = i32::MIN;
let ascending = nums.into_iter().filter(|&n| {
    if n <= min {
        false
            } else {
                min = n;
true
            }
        }).collect::<Vec<_>>();
assert_eq!(vec![0, 4, 8, 10, 15, 18], ascending); //
```

FnOnce 会获取它的参数的所有权并且只能被调用一次,但是 FnMut 仅要求获取参数的可变引用并且可以被多次调用,从这一点上来讲, FnMut 细化了 FnOnce 。 FnMut 可以被用于任何可以使用 FnOnce 的地方。

Fn 闭包也可以被调用多次,但是它不能修改从环境中捕获的变量。我们可以说, Fn 闭包没有副作用或者无状态的(stateless)。下面是一个示例,从一个迭代器中过滤出所有小于某个栈上变量的数字,该变量是它是环境中捕获到的:

```
fn main() {
let nums = vec![0, 4, 2, 8, 10, 7, 15, 18, 13];
let min = 9;
let greater_than_9 = nums.into_iter().filter(|&n| n > min).collect::<Vec<_>>();
assert_eq!(vec![10, 15, 18, 13], greater_than_9); // 
}
```

FnMut 要求可变引用并且可以被多次调用, Fn 只要求不可变引用并可以被多次调用,从 这一点来讲, Fn 细化了 FnMut 。 Fn 可以被用于任何可以使用 FnMut 的地方,当然也 包括可以使用 FnOnce 的地方。

如果一个闭包不从环境中捕获任何变量,从技术角度来讲它算不上是闭包,而只是一个被匿名声明的内联函数,并且可以作为一个普通函数指针(即 Fn)被使用和传递,这包括可以使用 FnMut 和 FnOnce 的地方。

```
fn add_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1
}

fn main() {
letmut fn_ptr: fn(i32) -> i32 = add_one;
assert_eq!(fn_ptr(1), 2); // 
// capture-less closure cast to fn pointer
    fn_ptr = |x| x + 1; // same as add_one
assert_eq!(fn_ptr(1), 2); // 
}
```

下面是一个传递普通函数指针而不是闭包的示例:

```
fn main() {
let nums = vec![-1, 1, -2, 2, -3, 3];
let absolutes: Vec<i32> = nums.into_iter().map(i32::abs).collect();
assert_eq!(vec![1, 1, 2, 2, 3, 3], absolutes); // 
}
```

其他 Trait (Other Traits)

| Trait(s) | 分类(Category) | 操作符(Operator(s)) | 描述(Description) |
|----------|--------------|------------------|-----------------|
| Deref | 其他 | * | 不可变解引用 |
| DerefMut | 其他 | * | 可变解引用 |

| Trait(s) | 分类(Category) | 操作符(Operator(s)) | 描述(Description) |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| Drop | 其他 | - | 类型析构 |
| Index | 其他 | [] | 不可变索引 |
| IndexMut | 其他 | [] | 可变索引 |
| RangeBounds | 其他 | | 区间 |

```
trait Deref {
type Target: ?Sized;
fn deref(&self) -> &Self::Target;
}

    trait DerefMut: Deref {
    fn deref_mut(&mut self) -> &mut Self::Target;
}
```

Deref<Target = T> 类型可以使用 * 操作符解引用为 T 类型。这在像 Box 和 Rc 这样的智能指针类型中有很明显的用例。尽管如此,但是我们在 Rust 代码中很少见到这种显式的解引用操作,这是因为 Rust 有一个被称为 解引用强制转换(deref coercion)的特性。

当类型被作为函数参数传递、从函数返回或者作为方法调用的一部分时,Rust 会自动对这些类型进行解引用。这也解释了为什么我们可以在一个期望 &str 和 &[T] 的函数中可以传入 &String 和 &Vec<T>,因为 String 实现了 Deref<Target = str> 并且 Vec<T>实现了 Deref<Target = [T]>。

Deref 和 DerefMut 应该仅被实现于智能指针类型。人们误用和滥用这些 trait 的最常见的方式是,试图把 OOP(面向对象程序设计)风格的数据继承塞进 Rust 中。这样是行不通的。Rust 不是 OOP。让我们进行一些测试,来看看它是在哪里、怎么样以及为什么行不通。让我们从下面的例子开始:

```
use std::ops::Deref;
struct Human {
    health_points: u32,
enum Weapon {
    Spear,
    Axe,
    Sword,
}
// a Soldier is just a Human with a Weapon
struct Soldier {
    human: Human,
    weapon: Weapon,
}
impl Deref for Soldier {
type Target = Human;
fn deref(&self) -> &Human {
        &self.human
    }
}
enum Mount {
    Horse,
    Donkey,
    Cow,
}
// a Knight is just a Soldier with a Mount
struct Knight {
    soldier: Soldier,
    mount: Mount,
}
impl Deref for Knight {
type Target = Soldier;
fn deref(&self) -> &Soldier {
        &self.soldier
    }
}
enum Spell {
    MagicMissile,
    FireBolt,
    ThornWhip,
}
// a Mage is just a Human who can cast Spells
struct Mage {
    human: Human,
    spells: Vec<Spell>,
}
```

```
impl Deref for Mage {
type Target = Human;
fn deref(&self) -> &Human {
        &self.human
    }
}
enum Staff {
   Wooden,
   Metallic,
   Plastic,
}
// a Wizard is just a Mage with a Staff
struct Wizard {
    mage: Mage,
    staff: Staff,
}
impl Deref for Wizard {
type Target = Mage;
fn deref(&self) -> &Mage {
        &self.mage
    }
}
fn borrows_human(human: &Human) {}
fn borrows soldier(soldier: &Soldier) {}
fn borrows_knight(knight: &Knight) {}
fn borrows_mage(mage: &Mage) {}
fn borrows_wizard(wizard: &Wizard) {}
fn example(human: Human, soldier: Soldier, knight: Knight, mage: Mage, wizard: Wiza
// all types can be used as Humans
    borrows_human(&human);
    borrows_human(&soldier);
    borrows_human(&knight);
    borrows_human(&mage);
    borrows_human(&wizard);
// Knights can be used as Soldiers
    borrows_soldier(&soldier);
    borrows_soldier(&knight);
// Wizards can be used as Mages
   borrows_mage(&mage);
    borrows_mage(&wizard);
// Knights & Wizards passed as themselves
    borrows_knight(&knight);
    borrows_wizard(&wizard);
}
```

乍看之下,上面的代码似乎还不错!但是,仔细观察之后它就没这么好了。首先,解引用强制转换仅作用于引用,因此,当我们想要传递所有权的时候它是行不通的:

```
fn takes human(human: Human) {}
fn example(human: Human, soldier: Soldier, knight: Knight, mage: Mage, wizard: Wiza
// all types CANNOT be used as Humans
   takes human(human);
   takes human(soldier); // X
   takes human(knight); // X
   takes human(mage); // X
   takes_human(wizard); // X
}
此外,解引用强制转换在泛型上下文中是无法工作的。假定我们仅在 humans 上实现某个
trait:
trait Rest {
fn rest(&self);
}
impl Rest for Human {
fn rest(&self) {}
}
fn take_rest<T: Rest>(rester: &T) {
   rester.rest()
}
fn example(human: Human, soldier: Soldier, knight: Knight, mage: Mage, wizard: Wiza
// all types CANNOT be used as Rest types, only Human
   take_rest(&human);
   take_rest(&soldier); // X
   take rest(&knight); // X
   take_rest(&mage); // X
   take_rest(&wizard); // X
}
```

而且,尽管解引用强制转换在很多场景都可以使用,但它不是万能的。它无法作用于操作数,尽管操作符只是方法调用的语法糖。假定,我们想要 Mage(魔术师) 通过 += 操作符 学会 Spell (拼写) :

在具有 OOP 风格的数据继承的编程语言中,一个方法中的 self 的值总是等于调用这个方法的类型,但是在 Rust 中, self 的值永远等于实现这个方法的类型:

```
struct Human {
    profession: &'staticstr,
    health_points: u32,
}
impl Human {
// self will always be a Human here, even if we call it on a Soldier
fn state profession(&self) {
println!("I'm a {}!", self.profession);
   }
}
struct Soldier {
    profession: &'staticstr,
    human: Human,
   weapon: Weapon,
}
fn example(soldier: &Soldier) {
assert_eq!("servant", soldier.human.profession);
assert_eq!("spearman", soldier.profession);
    soldier.human.state profession(); // prints "I'm a servant!"
    soldier.state_profession(); // still prints "I'm a servant!" \( \bigsize{2} \)
}
```

当在一个新类型上实现 Deref 或 DerefMut 时,上面的陷阱令人震惊。假定我们想要创建一个 SortedVec 类型,它就是一个 Vec 只不过是有序的。下面是我们可能的实现方式:

```
struct SortedVec<T: Ord>(Vec<T>);
impl<T: Ord> SortedVec<T> {
    fn new(mut vec: Vec<T>) -> Self {
        vec.sort();
        SortedVec(vec)
    }
fn push(&mutself, t: T) {
    self.0.push(t);
    self.0.sort();
    }
}
```

显然,这里我们不能实现 DerefMut<Target = Vec<T>> ,否则任何使用 SortedVec 的人都能轻易打破已排好的顺序。但是,实现 Deref<Target = Vec<T>> 就一定安全么?试试找出下面程序中的 bug:

```
use std::ops::Deref;
struct SortedVec<T: Ord>(Vec<T>);
impl<T: Ord> SortedVec<T> {
fn new(mut vec: Vec<T>) -> Self {
       vec.sort():
       SortedVec(vec)
fn push(&mutself, t: T) {
self.0.push(t);
self.0.sort();
   }
}
impl<T: Ord> Deref for SortedVec<T> {
type Target = Vec<T>;
fn deref(&self) -> &Vec<T> {
       &self.0
   }
}
fn main() {
let sorted = SortedVec::new(vec![2, 8, 6, 3]);
   sorted.push(1);
let sortedClone = sorted.clone();
   sortedClone.push(4);
}
我们未曾给 SortedVec 实现 Clone , 所以当我们调用 •clone() 方法时, 编译器使用解
引用强制转换把它解析为 Vec 上的方法调用, 所以它会返回一个 Vec 而不是一个
SortedVec!
fn main() {
let sorted: SortedVec<i32> = SortedVec::new(vec![2, 8, 6, 3]);
   sorted.push(1); // still sorted
// calling clone on SortedVec actually returns a Vec 🙎
let sortedClone: Vec<i32> = sorted.clone();
   sortedClone.push(4); // sortedClone no longer sorted **
}
```

不管怎样,上面的限制、约束或者陷阱都不是 Rust 的错,因为 Rust 从来都没有被设计成一门 OO(面向对象)的语言或者把支持 OOP(面向对象程序设计)模式放在首位。

本节的要点在于不要试图在 Deref 和 DerefMut 的实现要小聪明。它们仅仅适用于智能指针类型,目前只能在标准库中实现,因为智能指针类型目前需要 unstable 的特性和编译器的魔法才能工作。如果我们想要类似于 Deref 和 DerefMut 的功能和行为,我们可以去了解一下后面会提到的 AsRef 和 AsMut 。

Index & IndexMut

```
trait Index<Idx: ?Sized> {
type Output: ?Sized;
fn index(&self, index: Idx) -> &Self::Output;
}

trait IndexMut<Idx>: Index<Idx> where Idx: ?Sized {
fn index_mut(&mutself, index: Idx) -> &mut Self::Output;
}
```

我们可以将[]索引到带有 T 值的 Index<T, Output = U> 类型,索引操作将返回 &U 值。为了语法方便,编译器会自动在索引操作返回值的前面插入一个解引用操作符 *:

```
fn main() {
// Vec<i32> impls Index<usize, Output = i32> so
// indexing Vec<i32> should produce &i32s and yet...
let vec = vec![1, 2, 3, 4, 5];
let num_ref: &i32 = vec[0]; // × expected &i32 found i32

// above line actually desugars to
let num_ref: &i32 = *vec[0]; // × expected &i32 found i32

// both of these alternatives work
let num: i32 = vec[0]; // vector let num_ref = &vec[0]; // v
```

为了展示我们自己如何实现 Index ,下面是一个有趣的示例,这个例子展示了我们如何使用一个新类型和 Index trait 在 Vec 上实现环绕索引和非负索引:

```
use std::ops::Index;
struct WrappingIndex<T>(Vec<T>);
impl<T> Index<usize> for WrappingIndex<T> {
type Output = T;
fn index(&self, index: usize) -> &T {
        &self.0[index % self.0.len()]
    }
}
impl<T> Index<i128> for WrappingIndex<T> {
type Output = T;
fn index(&self, index: i128) -> &T {
let self_len = self.0.len() asi128;
let idx = (((index % self_len) + self_len) % self_len) asusize;
        &self.0[idx]
    }
}
#[test]// 🔽
fn indexes() {
let wrapping_vec = WrappingIndex(vec![1, 2, 3]);
assert_eq!(1, wrapping_vec[0_usize]);
assert_eq!(2, wrapping_vec[1_usize]);
assert_eq!(3, wrapping_vec[2_usize]);
#[test]// V
fn wrapping_indexes() {
let wrapping_vec = WrappingIndex(vec![1, 2, 3]);
assert_eq!(1, wrapping_vec[3_usize]);
assert_eq!(2, wrapping_vec[4_usize]);
assert_eq!(3, wrapping_vec[5_usize]);
}
#[test]// 🔽
fn neg_indexes() {
let wrapping_vec = WrappingIndex(vec![1, 2, 3]);
assert_eq!(1, wrapping_vec[-3_i128]);
assert_eq!(2, wrapping_vec[-2_i128]);
assert_eq!(3, wrapping_vec[-1_i128]);
#[test]// 🔽
fn wrapping_neg_indexes() {
let wrapping_vec = WrappingIndex(vec![1, 2, 3]);
assert_eq!(1, wrapping_vec[-6_i128]);
```

```
assert_eq!(2, wrapping_vec[-5_i128]);
assert eq!(3, wrapping vec[-4 i128]);
}
这里没有要求 Idx 类型是数值类型或者是一个 Range , 它也可以是一个枚举! 下面是一
个使用篮球位置在一支球队里检索球员的例子:
use std::ops::Index;
enum BasketballPosition {
   PointGuard,
   ShootingGuard,
   Center,
   PowerForward,
   SmallForward,
}
struct BasketballPlayer {
   name: &'staticstr,
   position: BasketballPosition,
}
struct BasketballTeam {
   point_guard: BasketballPlayer,
   shooting_guard: BasketballPlayer,
   center: BasketballPlayer,
   power_forward: BasketballPlayer,
   small_forward: BasketballPlayer,
}
impl Index<BasketballPosition> for BasketballTeam {
type Output = BasketballPlayer;
fn index(&self, position: BasketballPosition) -> &BasketballPlayer {
match position {
           BasketballPosition::PointGuard => &self.point_guard,
           BasketballPosition::ShootingGuard => &self.shooting guard,
           BasketballPosition::Center => &self.center,
           BasketballPosition::PowerForward => &self.power_forward,
           BasketballPosition::SmallForward => &self.small_forward,
       }
   }
}
```

Drop

```
trait Drop {
    fn drop(&mut self);
}
```

如果一个类型实现了 Drop , 那么 drop 将会在该类型离开作用域但是销毁之前被调用。 我们很少需要去为我们的类型实现它,但是如果一个类型中持有某些外部资源,这些资源 需要在类型销毁时被清理,这种情况下就会用到了。

标准库中有一个 BufWriter 类型让我们能够把写入的数据缓冲到 Write 类型中。但是,如果 BufWriter 在它里面的内容被刷入到底层的 Write 类型之前就被销毁了,该怎么办呢? 幸运的是那是不可能的! BufWriter 实现了 Drop trait, 因此,无论什么它什么时候离开作用域, flush 总会被调用!

```
impl<W: Write> Drop for BufWriter<W> {
    fn drop(&mut self) {
        self.flush_buf();
    }
}
```

此外, Rust 中的 Mutexs 没有 unlock() 方法, 因为它们不需要!在 Mutex 上调用 lock() 会返回一个 MutexGuard , 当 MutexGuard 离开作用域时,它会自动解锁 (unlock) Mutex ,这要归功于它的 Drop 实现:

```
impl<T: ?Sized> Drop for MutexGuard<'_, T> {
    fn drop(&mut self) {
        unsafe {
            self.lock.inner.raw_unlock();
        }
    }
}
```

一般而言,如果你正在实现对某类资源的抽象,这类资源需要在使用后被清理,那就是时候充分利用 Drop trait 了。



公 Rust萨萨念