【译】Rust标准库Trait指南(二)

mp.weixin.qq.com/s/q_jgpeQZtsJgcl4FDfneDg

原文标题: Tour of Rust's Standard Library Traits

原文链接: https://github.com/pretzelhammer/rust-blog/blob/master/posts/tour-of-

rusts-standard-library-traits.md#intro

公众号: Rust 碎碎念 翻译 by: Praying

内容目录(译注: ▼表示本文已翻译 ♥表示后续翻译)

- 引言
- Trait 基础 ✓
- 自动 Trait♡=>✓
- 泛型 Trait 🖤
- 格式化 Trait 🖤
- 操作符 Trait 💟
- 转换 Trait
- 错误处理 💟
- 迭代器 Trait 🖤
- I/O Trait
- 总结
- 【译】Rust标准库Trait指南(一)
- 【译】Rust中的Sizeness

自动 Trait

Send & Sync

所需预备知识

- 标记 Trait (Marker Trait)
- 自动 Trait (Auto Trait)
- 不安全 Trait (Unsafe Trait)

unsafe auto trait Send {}
unsafe auto trait Sync {}

如果一个类型是 Send ,这就意味着它可以在线程之间被安全地发送(send)。如果一个类型是 Sync ,这就意味着它可以在线程间安全地共享引用。说得更准确点就是,当且仅 当 &T 是 Send 时,类型 T 是 Sync 。

几乎所有的类型都是 Send 和 Sync 。唯一值得注意的 Send 例外是 Rc , Sync 例外中需要注意的是 Rc , Cell , RefCell 。如果我们需要一个满足 Send 的 Rc ,我们可以使用 Arc 。如果我们需要一个 Cell 或 RefCell 的 Sync 版本,我们可以使用 Mutex 或 RwLock 。尽管我们使用 Mutex 和 RwLock 来包装一个原始类型,但通常来讲,使用标准库提供的原子类型会更好一些,比如 AtomicBool , AtomicI32 , AtomicUsize 等等。

几乎所有的类型都是 Sync 这件事,可能会让一些人感到惊讶,但它是真的,即使是对于没有任何内部同步的类型来讲,也是如此。这能够得以实现要归功于 Rust 严格的借用规则。

我们可以传递同一份数据的若干个不可变引用到多个线程中,由于只要有不可变引用存在,Rust 就会静态地保证底层数据不被修改,所以我们可以保证不会发生数据竞争。

```
use crossbeam::thread;
fn main() {
letmut greeting = String::from("Hello");
let greeting_ref = &greeting;
   thread::scope(|scoped thread| {
// spawn 3 threads
for n in1..=3 {
// greeting_ref copied into every thread
            scoped thread.spawn(move | | {
println!("{} {}", greeting ref, n); // prints "Hello {n}"
            });
        }
// line below could cause UB or data races but compiler rejects it
        greeting += " world"; // X cannot mutate greeting while immutable refs exi
   });
   // can mutate greeting after every thread has joined
   greeting += " world"; // ✓
   println!("{}", greeting); // prints "Hello world"
}
```

同样地,我们可以把数据的一个可变引用传递给一个单独的线程,由于 Rust 静态地保证不存在可变引用的别名,所以底层数据不会通过另一个可变引用被修改,因此我们也可以保证不会发生数据竞争。

```
use crossbeam::thread:
fn main() {
letmut greeting = String::from("Hello");
let greeting ref = &mut greeting;
   thread::scope(|scoped thread| {
// greeting ref moved into thread
        scoped_thread.spawn(move |_| {
           *greeting_ref += " world";
println!("{}", greeting ref); // prints "Hello world"
        }):
// line below could cause UB or data races but compiler rejects it
        greeting += "!!!"; // X cannot mutate greeting while mutable refs exist
   });
   // can mutate greeting after the thread has joined
    greeting += "!!!"; // 🔽
   println!("{}", greeting); // prints "Hello world!!!"
}
```

这就是为什么大多数类型在不需要任何显式同步的情况下,都满足 Sync 的原因。当我们需要在多线程中同时修改某个数据 T 时,除非我们用 Arc<Mutex<T>> 或者 Arc<RwLock<T>> 来包装这个数据,否则编译器是不会允许我们进行这种操作,所以编译器会在需要时强制要求进行显式地同步。

Sized

预备知识:

- 标记 Trait (Marker Trait)
- 自动 Trait (Auto Trait)

如果一个类型是 Sized ,这意味着它的类型大小在编译期是可知的,并且可以在栈上创建一个该类型的实例。

类型的大小及其含义是一个微妙而巨大的话题,影响到编程语言的许多方面。因为它十分重要,所以我单独写了一篇文章Sizedness in Rust^[1],如果有人想要更深入地了解sizedness,我强烈推荐阅读这篇文章。我会把这篇文章的关键内容总结在下面。

1. 所有的泛型类型都有一个隐含的 Sized 约束。

```
fn func<T>(t: &T) {}

// example above desugared
fn func<T: Sized>(t: &T) {}
```

2. 因为所有的泛型类型上都有一个隐含的 Sized 约束,如果我们想要选择退出这个约束,我们需要使用特定的"宽松约束(relaxed bound)"语法—— ?Sized ,该语法目前只为 Sized trait 存在。

```
// now T can be unsized
fn func<T: ?Sized>(t: &T) {}
```

3. 所有的 trait 都有一个隐含的 ?Sized 约束。

```
trait Trait {}

// example above desugared
trait Trait: ?Sized {}
```

这是为了让 trait 对象能够实现 trait, 重申一下, 所有的细枝末节都在Sizedness in Rust 中。

参考资料

 $\lceil 1 \rceil$

Sizedness in Rust: https://github.com/pretzelhammer/rust-blog/blob/master/posts/sizedness-in-rust.md