

FACULTAD DE INGENIERÍA

Redes de Datos Seguras

Proyecto 3 SHIANTY — SAMBA

Alumnos

- Garrido Czacki Mario Horacio
- Romero Andrade Cristian
- Romero Andrade Vicente

Equipo 3

Profesor: Ing. Edgar Martinez Meza



1 RECURSOS ÍNDICE

Índice

	ursos
1.1.	Red Emulada
1.2.	Servidor
	1.2.1. Servidor Linux (VM)
	1.2.2. Tarjeta de Red
1.3.	Configuración
	1.3.1. Configurar la tarjeta de red
	1.3.2. NIS
	1.3.3. NFS
	1.3.4 SAMBA AD DC

1. Recursos

1.1. Red Emulada

Segmento:	192,168,100,0/24
Puerta de enlace:	192,168,100,1
Broadcast:	192,168,100,255
Dominio:	srv.nis

1.2. Servidor

1.2.1. Servidor Linux (VM)

Hostname:	Node03
Sistema Operativo:	Debian 10 Buster

1.2.2. Tarjeta de Red

IP:	192,16,100,119/24
DNS:	192,168,100,1198,8,8,8

1.3. Configuración

1.3.1. Configurar la tarjeta de red

Se tiene que configurar la tarjeta de red para que adquiera su DNS y ip estática:

- En este caso la interfaz de red es ens33, donde este nombre puede variar.
- Se tiene que modificar el archivo /etc/network/interfaces y añadir la siguiente configuración:



```
auto ens33
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.100.119
netmask 255.255.255.0
network 192.168.100.0
broadcast 102.168.100.255
gateway 192.168.100.1
dns-nameservers 192.168.100.119 8.8.8.8
dns-search srv.nis
```

Asignar Dominio

Se debe de añadir la siguiente línea a /etc/hosts.

```
1 192.168.100.119 Node03.srv.nis srv.nis Node03 srv
```

Esto redirecciona todas las peticiones del dominio del servidor a su ip. El gestor de DNS configura de forma automática el registro en /etc/resolv.conf, quedando de la siguiente manera:

```
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.100.119
nameserver 8.8.8.8
search srv.nis
```

1.3.2. NIS

NIS funciona para poder centralizar la autenticación de los clientes Linux.

1. Instalar NIS, en terminal con permisos administrativos:

```
apt -y install nis
```

Al finalizar aparecerá una pantalla de configuración donde se añadirá el dominio del servidor

```
NIS domain:

2
3 srv.nis_____

4
5 < 0k>
```

2. Configurar como servidor maestro NIS

Se tiene que modificar el archivo /etc/default/nis

```
# Linea 6: Poner a NIS como servidor maestro
2 NISSERVER=master
```

Adicionalmente en el mismo archivo de configuración, se puede configurar un rango de IPs que pueden hacer peticiones a este servicio

```
# Si se deja asi se le dara acceso a todo el mundo

2 0.0.0.0 0.0.0.0

3 # Si se configura asi se le dara acceso solo al rango deseado

4 192.168.100.0 192.168.100.255
```



Reiniciamos el servicio nis para que se efectúen los cambios.

- systemctl restart nis
- 3. Aplicar la configuración al servicio

Ejecutamos el siguiente comando

1 /usr/lib/yp/ypinit -m

Si todo va bien se tiene que aparecer lo siguiente:

- Node03.srv.nis has been set up as a NIS master server.
- 3 Now you can run ypinit -s Node03.srv.nis on all slave server.
- 4. Cada que se tenga que añadir un nuevo usuario se tiene que actualizar la base de datos de NIS (este ya esta incluido en el script add_user.sh).

Se ejecuta el siguiente comando dentro del directorio /var/yp

1 make

1.3.3. NFS

NFS crea un sistema de archivos centralizados por redefined

- 1. Instalar el servidor nfs
- apt -y install nfs-kernel-server
- 2. Configurar el dominio del servidor en el archivo /etc/idmapd.conf
- # Linea 6: Aqui se descomenta y se agrega el dominio
 Domain = srv.nis
- 3. Añadir la ruta de los directorios home que se van a compartir por NFS, esto es en el archivo /etc/exports
- /home 192.168.100.0/24(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
 - /home es la ruta donde se van a montar los directorios personales de los clientes.
 - xx.xx.xx/xx Es la mascara del segmento que puede acceder a estos directorios por NFS.
 - (..*) Son las opciones de exports.
- 4. Reiniciar el servicio para ver reflejados los cambios.
- systemctl restart nfs-server



1.3.4. SAMBA AD DC

SAMBA es una implementación del protocolo smb, a partir de su version 4 añade capacidades para crear y gestionar un controlador de directorio activo (active directory) y kerberos, el cual es compatible con la autenticación de red por de windows. Active directory es una implementación del protocolo ldap y kerberos es un protocolo de autenticación.

1. Instalar el protocolo para la sincronización de la hora. Es un requerimiento de kerberos para los miembros del dominio

```
apt install ntp
```

- 2. Instalar los paquetes necesarios para el servidor de Samba 4 con AD DC
- 1 apt install samba smbclient attr winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user

Mostrara una ventana de configuración que pedirá algunos parámetros

a) El primero es el del REALM o reino:

```
Reino predeterminado de la versión 5 de Kerberos:

SRV.NIS______

Aceptar>
```

b) El siguiente es el nombre del host, el cual se usara el mismo que el reino pero en minúsculas

```
Servidores de Kerberos para su reino:

2 srv.nis_____

3 <Aceptar>
```

c) La ultima ventana pedirá el nombre del host administrativo. Se pone el mismo que el del servidor

```
Servidor administrativo para su reino de Kerberos:

2 srv.nis_____

3 <Aceptar>
```

3. Creación del controlador de dominio.

Se detienen los servicios antes de configurar esta parte.

```
systemctl stop samba-ad-dc smbd nmbd winbind systemctl disable samba-ad-dc smbd nmbd winbind
```

Se elimina o se respalda el archivo de configuración de SAMBA por defecto

```
nv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.org
```

Se inicia la creación del controlador de forma interactiva, dotándole de compatibilidad con extensiones NIS RFC2307.

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

En la parte de Realm introducir el usado en este manual.



```
1 Realm: srv.nis
```

En domain dejar el que esta por defecto, solo pulsar enter

Domain [SRV]:

En Server Role dejar el que esta por defecto [dc]

```
Server Role (dc, member, standalon) [dc]:
```

DNS backend, dejar el que esta por defecto que es SAMBA_INTERNAL

```
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
```

DNS fowarder IP address. Dejar la IP del servidor que en este caso es 192.168.100.119

```
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.1]: 192.168.100.119
```

Administrator password: Esta es la contraseña de administrador, poner una que sea mayor a 8 caracteres con una mayúscula y un dígito

```
Administrator password:
2 Retype password:
```

Si todo sale bien mostrara los datos con controlador de dominio

```
      1 Server Role:
      active directory domain controller

      2 Hostname:
      Node03

      3 NetBIOS Domain:
      SRV

      4 DNS Domain:
      srv.nis

      5 DOMAIN SID:
      S-1-5-21-3772837808-1505251784-1375148484
```

Iniciar la familia de los demonios del samba-ad-dc

```
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl start samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
```

4. Probar la configuración

Verificar el nivel de dominio

samba-tool domain level show

Si todo sale bien debe mostrar lo siguiente

```
Domain and forest function level for domain 'DC=srv,DC=nis'

Forest function level: (Windows) 2008 R2

Domain function level: (Windows) 2008 R2

Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

Verificar el servidor de archivos. netlogon y sysvol

smbclient -L localhost -U%

Debe mostrar lo siguiente:



```
Sharename
                          Type
                                    Comment
          -----
          homes
                          Disk
                                     Home Directories
          netlogon
                          Disk
          sysvol
                          Disk
                          IPC
                                     IPC Service (Samba 4.9.5-Debian)
6
{\ensuremath{^{7}}} Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
9
          Server
                                Comment
          -----
10
11
12
          Workgroup
                                Master
13
          WORKGROUP
14
                                NODE03
          WORKSOMCH
                                VENGANZASS
15
```

En el caso anterior se mostró los directorios configurados y los workgroups existentes de otras maquinas Windows en la red.

Verificar la autenticación usando el usuario de administrador del dominio.

```
smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator -c 'ls'
```

Si todo sale bien debe mostrar lo siguiente:

```
Enter SRV\Administrator's password:

D 0 Sun May 10 20:07:09 2020
D 0 Sun May 10 20:07:12 2020

19478160 blocks of size 1024. 17106040 blocks available
```

5. Verificar los registros de DNS. Importante que si los muestre ya que sin estos Windows no sera capaz de detectar el dominio

SRV de ldap usando TCP

```
1 host -t SRV _ldap._tcp.srv.nis
```

SRV de kerberos usando UDP

```
host -t SRV _kerberos._udp.srv.nis
```

A del dominio

```
host -t A Node03.srv.nis
```

6. Si todo salio bien entonces el servidor ya esta correctamente configurado

A veces hay que abrir los puertos en el firewall en caso de tener problemas

